

# **哈爾濱ノ業大学**(深圳) HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 实验报告

开课学期:	2022 春季
课程名称:	计算机组成原理(实验)
实验名称:	从C语言到机器码
实验性质:	综合设计型
实验学时:	2 地点:
学生班级:	
学生学号:	200111205
学生姓名:	
作业成绩:	4 .hm.

实验与创新实践教育中心制 2022 年 3 月

#### 1、实验结果截图

(需贴出执行文件运行的结果截图)

```
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$ riscv64-unknown-elf-gcc -E square.c -o square.i
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$ riscv64-unknown-elf-gcc -S square.i -o square.s
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$ riscv64-unknown-elf-gcc -c square.s -o square.o
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$ riscv64-unknown-elf-gcc square.c -o square
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$ spike pk square
bbl loader
res = 25
comp2008@comp2008:~/riscv/riscv-tools$
```

2、汇编代码注释(只需写主程序和子程序即可)

示例:

```
addi sp,sp,-16
```

将堆栈指针寄存器 sp 与立即数(-16)相加, 再存入堆栈指针寄存器 sp, 即 sp = sp + (-16)

main:

```
addi sp,sp,-64
```

将堆栈指针寄存器 sp 与立即数(-64)相加, 再存入堆栈指针寄存器 sp,即 sp=sp+(-64)

```
sd ra, 56(sp)
```

将寄存器 sp 的 8 个字节存入内存地址 R[sp]+56

```
sd s0,48(sp)
```

将寄存器 s0 的 8 个字节存入内存地址 R[sp]+48

```
addi s0,sp,64
```

将堆栈指针寄存器 sp 存的值与立即数 64 相加,再存入寄存器 s0

```
li a5,5
```

将立即数 5 保存到寄存器 a5 中

sw a5,-28(s0)

将寄存器 a5 的低 4 个字节存入内存地址 R[s0]-28

lui a5,%hi(.LC0)

将.LC0的高20位地址保存到寄存器a5的高20位,并清除寄存器a5的低12位。

addi a5,a5,%lo(.LC0)

将寄存器 a5 的值加上.LC0 的低 12 位地址后,保存到寄存器 a5

a2,0(a5)

从地址为 R[a5]的内存中读取 8 个字节,存入寄存器 a2 中

ld a3,8(a5)

从地址为 R[a5]+8 的内存中读取 8 个字节,存入寄存器 a3 中

ld a4,16(a5)

从地址为 R[a5]+16 的内存中读取 8 个字节, 存入寄存器 a4 中

ld a5,24(a5)

从地址为 R[a5]+24 的内存中读取 8 个字节, 存入寄存器 a5 中

a2,-64(s0)

将寄存器 a2 所存的 8 个字节写到地址为 R[s0]-64 的内存中

a3,-56(s0)

将寄存器 a3 所存的 8 个字节写到地址为 R[s0]-56 的内存中

a4,-48(s0)

将寄存器 a4 所存的八个字节写到地址为 R[s0]-48 的内存中

a5,-40(s0)

将寄存器 a5 所存的 8 个字节写到地址为 R[s0]-40 的内存中

将寄存器 zero 的低位 4 个字节写到地址为 R[s0]-20 的内存中

$$1w = a5,-28(s0)$$

从地址为 R[s0]-28 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

把寄存器 a5 存的值左移 8 位,空出的位置填入 0,结果截为 32 为,进行有符号扩展后写入寄存器 a5

将寄存器 a5 的低位 4 个字节写到地址为 R[a5]-28 的内存中

将立即数 7 保存到寄存器 a5 中

sw 
$$a5,-24(s0)$$

将寄存器 a5 的地位 4 个字节到地址为 R[s0]-24 的内存中

j .L2

把 PC 设置为标签.L2 表示的地址,即跳转到标签.L2 所表示的指令

.L4:

从地址为 R[s0]-24 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

slli a5,a5,2

把寄存器 a5 存的值左移 2 位,空出的位置填入 0,存入寄存器 a5

addi a4,s0,-16

将立即数-16进行符号位扩展后与寄存器 s0 存的值相加, 存入寄存器 a4

add a5,a4,a5

将寄存器 a4 的值与寄存器 a5 的值相加后, 存入寄存器 s5

lw a5,-48(a5)

从地址为 R[a5]-48 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

mv a4.a5

将寄存器 a5 的值复制到寄存器 a4 中

li a5,1

将立即数 1 存到寄存器 a5 中

bne a4,a5,.L3

如果寄存器 a4,a5 的值不相等,把 PC 设置为标签.L3 表示的地址,即跳转到标签.L3 所表示的指令

 $1 \text{w} \quad \text{a4,-20(s0)}$ 

从地址为 R[s0]-20 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a4 中

lw a5,-28(s0)

从地址为 R[s0]-28 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

addw a5,a4,a5

将寄存器 a4,a5 的值相加,将结果截断为 32 位,把符号位扩展后的结果存到寄存器 a5

中

将寄存器 a5 低 4 个字节写到地址为 R[s0]-20 的内存中

.L3:

$$1 \text{w} \quad a5,-20(\text{s}0)$$

从地址为 R[s0]-20 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

把寄存器 a5 的低 32 位右移 1 位,空位用 R[a5][31]填充,进行有符号扩展后写入寄存器 a5 中

将寄存器 a5 的低 4 个字节写到地址为 R[s0]-20 的内存中

$$1w a5,-24(s0)$$

从地址为 R[s0]-24 的内存中读取 4 个字节,进行符号位扩展后存入寄存器 a5 中

将立即数-1 进行符号位扩展后加到寄存器 a5 所存的数中,将结果截断位 32 位,把符号位扩展的结果写入寄存器 a5

sw 
$$a5,-24(s0)$$

将寄存器 a5 的低 4 个字节写到地址为 R[s0]-24 的内存中

.L2:

从地址为 R[s0]-24 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存到寄存器 a5 中

sext.w a5,a5

读取寄存器 a5 的低 32 位,进行有符号扩展,结果写入寄存器 a5

bge a5,zero,.L4

如果寄存器 a5 的值大于或等于寄存器 zero 的值,把 PC 设置为标签.L4 表示的地址,即跳转到标签.L4 所表示的指令

 $1 \text{w} \quad a5,-20(\text{s}0)$ 

从地址为 R[s0]-20 的内存中读取 4 个字节,进行有符号扩展后存入寄存器 a5 中

mv a1,a5

将寄存器 a1 的值复制到寄存器 a5 中

lui a5,%hi(.LC1)

将.LC1 的高 20 位地址保存的寄存器 a5,并清除寄存器 a5 的低 12 位

addi a0,a5,%lo(.LC1)

将寄存器 a5 的值加上.LC1 的低 12 位地址, 保存到寄存器 a0 中

call printf

调用 printf 函数, 打印输出

li a5,0

将立即数 0 保存到寄存器 a5 中

mv a0,a5

将寄存器 a5 的值复制到寄存器 a0 中

ld ra, 56(sp)

从地址为 R[sp]+56 的内存中读取 8 个字节,保存到寄存器 ra 中
ld s0,48(sp)
从地址为 R[sp]+48 的内存中读取 8 个字节,保存到寄存器 s0 中
addi sp,sp,64
将寄存器 sp 的值加上立即数 64 后保存到寄存器 sp 中
jr ra
将 PC 设置为寄存器 ra 保存的值

## 3、机器码注释(只需写主程序和子程序即可)

示例:

## 1141 addi sp,sp,-16

1141: 二进制为 0001 0001 0100 0001

fun3: 000, imm: 110000, rd/rs1: 00010, op: 01

c.addi 指令: sp = sp + (-16)

#### 00000000000000000 <main>:

0: 7139

addi sp,sp,-64

7139: 二进制为 0111 0001 0011 1001

fun3:011, imm:1111000000, rd/rs1:00010, op:01

c.addi16sp 指令: sp=sp+(-64)

2: fc06 sd ra,56(sp)

fc06: 二进制为 1111 1100 0000 0110

fun3:111, imm:00111000, rs2:00001, op:10

c.fswsp 指令: M[R[sp]+56] = R[ra][63:0]

4: f822 sd s0,48(sp)

f822: 二进制为 1111 1000 0010 0010

fun3:111, imm:00110000, rs2:01000, op:10

c.fswsp 指令: 等价于 M[R[sp]+48] = R[s0][63:0]

6: 0080 addi s0,sp,64

0080: 二进制为 0000 0000 1000 0000

fun3:000, imm:0001000000, rd':000, op:00

c.addi4spn 指令: s0=sp+64

8: 4795 li a5,5

4795: 二进制为 0100 0111 1001 0101

fun3:010, imm:000101, rd:01111, op:01

c.li 指令: a5=5

a: fef42223 sw a5,-28(s0)

imm:111111100100, rs2:0111, rs1:01000, fun3:010, opcode:0100011

sw 指令:M[R[s0]-28] = R[a5][31:0]

e: 000007b7 lui a5,0x0

000007b7: 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1011 0111

lui 指令: R[a5]=0

12: 00078793 mv a5,a5

00078793: 二进制为 0000 0000 0000 0111 1000 0111 1001 0011

fun7:000000000000, rs1:01111, fun3:000, rd:01111, opcode:0010011

addi 指令: a5=a5+0

```
16:
        6390
                                1d a2,0(a5)
6390: 二进制为 0110 0011 1001 0000
fun3:011, uimm:00000000, (rs1':111, rd':100), rs1:1111, rd:1100, op:00
c.ld 指令: R[a2] = M[R[a5]+0][63:0]
        6794
  18:
                                ld a3,8(a5)
6794: 二进制为 0110 0111 1001 0100
fun3:011, uimm:00001000, (rs1':111,rd'101), rs1:1111, rd:1101, op:00
c.ld 指令: R[a3] = M[R[a5]+8][63:0]
  1a:
        6b98
                                ld
                                   a4,16(a5)
6b98: 二进制为 0110 1011 1001 1000
fun3:011, uimm:00010000, (rs1':111,rd':110), rs1:1111, rd:1110, op:00
c.ld 指令: R[a4] = M[R[a5]+16][63:0]
  1c:
        6f9c
                                ld a5,24(a5)
6f9c: 二进制为 0110 1111 1001 1100
fun3:011, uimm:00011000, (rs':111,rd':111), rs1:1111, rd:1111, op:00
c.ld 指令: R[a5] = M[R[a5]+24][63:0]
  1e:
        fcc43023
                            sd a2,-64(s0)
fcc43023: 二进制为 1111 1100 1100 0100 0011 0000 0010 0011
imm:111111000000, rs2:01100, rs1:01000, fumct3:011, opcode:0100011
sd 指令: M[R[s0]+(-64)] = R[a2][63:0]
```

```
22:
       fcd43423
                          a3,-56(s0)
fcd43423: 二进制为 1111 1100 1101 0100 0011 0100 0010 0011
imm:111111001000, rs2:01101, rs1:01000, funct3:011, opcode:0100011
sd 指令: M[R[s0]+(-56)] = R[a3][63:0]
 26:
       fce43823
                          a4,-48(s0)
fce43823: 二进制为 1111 1100 1110 0100 0011 1000 0010 0011
imm:111111010000, rs2:01110, rs1:01000, funct3:011, opcode:0100011
sd 指令: M[R[s0]+(-48)] = R[a4][63:0]
 2a:
       fcf43c23
                          a5,-40(s0)
fcf43c23: 二进制为 1111 1100 1111 0100 0011 1100 0010 0011
imm:111111011000, rs2:01111, rs1:01000, funct3:011, opcode:0100011
sd 指令: M[R[s0]-40] = R[a5][63:0]
       fe042623
 2e:
                          sw zero, -20(s0)
imm:111111101100, rs2:00000, rs1:01000, funct3:110, opcode:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-20)] = R[zero][31:0]
  32:
       fe442783
                          1w = a5,-28(s0)
fe442783: 二进制为 1111 1110 0100 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111100100, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-28)]
```

```
36:
       0087979b
                          slliw
                                 a5,a5,0x8
0087979b: 二进制为 0000 0000 1000 0111 1001 0111 1001 1011
imm:000000001000, rs1:01111, funct3:001, rs2:01111, opcode:0011011
slliw 指令: R[a5] = sext((R[a5] << 8)[31:0])
 3a:
       fef42223
                          sw a5,-28(s0)
imm:111111100100, rs2:01111, rs1:01000, funct3:010, opcode:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-28)] = R[a5][31:0]
 3e:
      479d
                             li.
                                 a5.7
479d: 二进制为 0100 0111 1001 1101
fun3:010, imm:000111, rd:01111, op:01
c.ld 指令: R[a5] = 7
 40:
      fef42423
                         sw a5,-24(s0)
fef42423: 二进制为 1111 1110 1111 0100 0010 0100 0010 0011
imm:111111101000, rs2:01111, rs1:01000, funct3:010, opcoed:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-24)] = R[a5][31:0]
                                 82 <.L2>
 44:
       a83d
a83d: 二进制为 1010 1000 0011 1101
fun3:101, imm:000000111110
c.j 指令: PC = 0x0000000000000082
```

```
0000000000000046 <.L4>:
  46:
       fe842783
                            lw a5,-24(s0)
fe842783: 二进制为 1111 1110 1000 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111101000, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-24)][31:0]
       078a
                                slli a5,a5,0x2
  4a:
078a: 二进制为 0000 0111 1000 1010
fun3:000, uimm:000010, op:10
c.slli 指令: R[a5] = R[a5] << 2
 4c:
      ff040713
                            addi a4,s0,-16
ff040713: 二进制为 1111 1111 0000 0100 0000 0111 0001 0011
imm:111111110000, rs1:01000, funct3:000, rd:01110, opcode:0010011
addi 指令: R[a4] = R[s0] + (-16)
  50: 97ba
                                add a5,a5,a4
97ba: 二进制为 1001 0111 1011 1010
fun3:100, rd:01111, rs2:01110, op:10
c.add 指令: R[a5] = R[a5] + R[a4]
  52:
       fd07a783
                            lw a5,-48(a5) # fffffffffffd0 <.L2+0xfffffffffff4e>
fd07a783: 二进制为 1111 1101 0000 0111 1010 0111 1000 0011
```

imm:111111010000, rs1:01111, funct3:010, rs2:01111, opcode:0000011

```
lw 指令: R[a5] = M[R[a5]+(-48)][31:0]
  56:
        873e
                                 mv a4,a5
873e: 二进制为 1000 0111 0011 1110
fun3:100, rd:01110, rs2:01111, op:10
c.mv 指令: R[a4] = R[a5]
  58:
       4785
                                 li
                                     a5,1
4785: 二进制为 0100 0111 1000 0101
fun3:010, imm:000001, rd:01111, op:01
c.li 指令: R[a5] = 1
  5a:
        00f71963
                            bne a4.a5.6c <.L3>
00f71963: 二进制为 0000 0000 1111 0111 0001 1001 0110 0011
imm:000000010010, rs2:01111, rs1:01110, funct3:001, opcode:1100011
bne 指令: if(R[a4]!= R[a5]) PC = 0x000000000000000006c
  5e:
       fec42703
                             1w = 4,-20(s0)
fec42703: 二进制为 1111 1110 1100 0100 0010 0111 0000 0011
imm:111111101100, rs1:01000, funct3:010, rd:01110, opcode:0000011
lw 指令: R[a4] = M[R[s0]+(-20)][31:0]
  62:
       fe442783
                             1 \text{w} \quad a5,-28(\text{s}0)
fe442783: 二进制为 1111 1110 0100 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111100100, rs1:01000, funct3:010, rs2: 01111, opcode:0000011
```

```
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-28)][31:0]
 66:
       9fb9
                            addw
                                    a5,a5,a4
9fb9: 二进制为 1001 1111 1011 1001
fun3:100, rd:11111, rs2:01110, op:10
c.add 指令: R[a5] = R[a5] + R[a4]
 68:
       fef42623
                         sw a5,-20(s0)
imm:111111101100, rs2:0111, rs1:01000, funct3:010, opcode:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-20)] = R[a5][31:0]
000000000000006c <.L3>:
       fec42783
 6c:
                        1 \text{w} \quad a5,-20(\text{s}0)
fec42783: 二进制为 1111 1110 1100 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111101100, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-20)][31:0]
 70:
     4017d79b
                                a5,a5,0x1
                         sraiw
4017d79b: 二进制为 0100 0000 0001 0111 1101 0111 1001 1011
imm:010000000001, rs1:01111, funct3:101, rd:01111, opcode:0011011
sraiw 指令: R[a5] = sext(R[a5][31:0] >> 1)
 74:
       fef42623
                         sw a5,-20(s0)
```

```
imm:111111101100, rs2:01111, rs1:01000, funct3:010, opcode:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-20)] = R[a5][31:0]
  78:
        fe842783
                             1w a5,-24(s0)
fe842783: 二进制为 1111 1110 1000 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111101000, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-24)][31:0]
  7c:
      37fd
                                 addiw
                                         a5,a5,-1
37fd: 二进制为 0011 0111 1111 1101
fun3:001, imm:1111111, rd:01111, op:01
c.addiw 指令: R[a5] = sext((R[a5]+(-1))[31:0])
        fef42423
  7e:
                             sw a5,-24(s0)
fef42423: 二进制为 1111 1110 1111 0100 0010 0100 0010 0011
imm:111111101000, rs2:01111, rs1:01000, funct3:010, opcode:0100011
sw 指令: M[R[s0]+(-24)] = R[a5][31:0]
00000000000000082 <.L2>:
  82:
        fe842783
                            1 \text{w} \quad a5,-24(\text{s}0)
fe842783: 二进制为 1111 1110 1000 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111101000, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-20)][31:0]
  86:
        2781
                                         a5,a5
                                 sext.w
```

```
2781: 二进制为 0010 0111 1000 0001
fun3:001, imm:000000, rd:01111, op:01
c.addiw 指令: R[a5] = sext((R[a5]+0)[31:0])
  88:
       fa07dfe3
                           bgez a5,46 <.L4>
fa07dfe3: 二进制为 1111 1010 0000 0111 1101 1111 1110 0011
imm:111111011111, rs2:00000, rs1:01111, funct3:101, opcode:1100011
bge 指令: if(R[a5] >= 0) PC = 0x00000000000000046
  8c:
       fec42783
                           1 \text{w} \quad a5,-20(\text{s}0)
fec42783: 二进制为 1111 1110 1100 0100 0010 0111 1000 0011
imm:111111101100, rs1:01000, funct3:010, rd:01111, opcode:0000011
lw 指令: R[a5] = M[R[s0]+(-20)][31:0]
 90:
     85be
                               mv a1,a5
85be: 二进制为 1000 0101 1011 1110
fun3:100, rd:01011, rs2:01111, op:10
c.mv 指令: R[a1] = R[a5]
 92:
       000007b7
                          lui a5,0x0
000007b7: 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1011 0111
imm:00000000000000000000, rd:01111, opcode:0110111
96:
       00078513
                           mv a0,a5
```

```
imm:00000000000, rs1:01111, funct3:000, rd:01010, opcode:0010011
addi 指令: R[a0] = R[a5] + 0
      00000097
  9a:
                        auipc
                              ra,0x0
00000097, 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0111
imm:00000000000000000000, rd:00001, opcode:0010111
9e:
       000080e7
                       jalr ra # 9a <.L2+0x18>
000080e7, 二进制为 0000 0000 0000 0000 1000 0000 1110 0111
imm:000000000000, rs1:00001, funct3:000, rd:00001, opcode:1100111
jalr 指令: PC=R[ra]
 a2:
     4781
                           li
                              a5,0
4781: 二进制为 0100 0111 1000 0001
fun3:010, imm:000000, rd:01111, op:01
c.li 指令: R[a5] = 0
 a4:
      853e
                           mv a0,a5
853e: 二进制为 1000 0101 0011 1110
fun3:100, rd1:01010, rs2:01111, op:10
R[a0] = R[a5]
 a6:
      70e2
                           ld ra,56(sp)
```

70e2: 二进制为 0111 0000 1110 0010 fun3:011, uimm:000111000, rd:00001, op:10 c.ldsp 指令: R[ra] = M[R[sp]+56][63:0] 7442 a8: s0,48(sp)1d 7442: 二进制为 0111 0100 0100 0010 fun3:011, uimm:000110000, rd:01000, op:10 c.ldsp 指令: R[s0] = M[R[sp]+48][63:0] aa: 6121 addi sp,sp,64 6121: 二进制为 0110 0001 0010 0001 fun3:011, imm:0001000000, op:01 c.addi16sp 指令: R[sp] = R[sp]+64 8082 ac: ret 8082 二进制为: 1000 0000 1000 0010 fun3:100, rs1:00001, op:10

c.jr 指令: PC = R[ra]