CS-01 PROCÉDURE · PRISE EN MAIN À DISTANCE

Installer RustDesk à distance, ponctuellement

Un petit outil PowerShell qui installe ou retire le client RustDesk d'un poste par PsExec, sans attendre la GPO.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PUBLIC
techniciens du service informatique

Quand l'utiliser


La GPO installe RustDesk au démarrage des postes. Pour un poste qui ne redémarre pas, ou pour retirer le client d'une machine, cet outil agit immédiatement.


Prérequis

- **PsExec** (Sysinternals) sur le poste du technicien : télécharger l'archive, copier `PsExec.exe` dans `C:\Windows\System32\`. Il est déjà présent sur SRV-PEDA01.
- Un compte administrateur du poste cible, et le partage administratif `ADMIN$` joignable.

Utilisation

1. Lancer `RustDesk-client-gestion.exe` (bureau public de SRV-PEDA01).
2. Saisir le nom ou l'adresse IP du poste.
3. Cliquer sur **Installer** ou **Désinstaller**.





Une fenêtre de commande s'ouvre pendant l'opération. Les messages `error code 0` et `error code 1` qui y apparaissent sont normaux. Attendre le message de confirmation : le poste apparaît alors dans la console RustDesk.

> APRÈS UNE DÉSINSTALLATION
> Supprimer aussi le poste dans la console RustDesk (Système → Appareils), sinon il y reste affiché.

Fonctionnement

L'outil est un script PowerShell avec une petite interface Windows Forms, converti en `.exe`. Il appelle PsExec avec le compte SYSTEM du poste cible :

```
# Installation : copie le lanceur depuis le partage et l'exécute en SYSTEM
psexec \\<poste> -s -c -f "\\srv-fichiers\Distributions\RustDesk\lanceur_install_Rustdesk.bat" --
silent-install

# Désinstallation : appelle le client déjà installé
psexec \\<poste> -s cmd /c "\"C:\Program Files\RustDesk\rustdesk.exe\" --uninstall"
```

Il vérifie avant tout que PsExec est présent et qu'un nom de poste a été saisi.