

Régler l'envoi d'emails

Profil du garage → « Envoi des emails (SMTP) » · toutes les boîtes mail · IDEAFORMA · version 1.0 — août 2026

My Easy Auto envoie vos devis, factures, relances et liens de signature PAR EMAIL, depuis VOTRE adresse : vos clients et les assurances vous répondent directement, et tout part de votre boîte. Ce réglage se fait UNE fois, en 5 minutes. Sans lui, un envoi de secours d'IDEAFORMA prend le relais, mais vos emails sont plus fiables et mieux reçus depuis votre propre boîte.

1. Où se fait le réglage

Dans l'application : menu Profil du garage → bloc « Envoi des emails (SMTP) ». Huit champs :

Champ	Quoi mettre
Fournisseur	Choisissez votre boîte (Gmail, Outlook, OVH, Orange, Gandi...) : le serveur et le port se pré-remplissent tout seuls.
Serveur SMTP	L'adresse du serveur d'envoi de votre boîte (tableau page suivante si votre fournisseur n'est pas dans la liste).
Port	465 ou 587 selon le fournisseur (voir tableau).
SSL (465)	Coché si le port est 465 · décoché si le port est 587. C'est l'erreur n° 1 : port et case doivent aller ensemble.
Identifiant (email)	L'adresse email complète de la boîte (ex. contact@songarage.fr).
Mot de passe	Souvent un « MOT DE PASSE D'APPLICATION », pas celui de la boîte — voir la règle d'or ci-dessous.
Nom expéditeur	Le nom affiché chez vos destinataires (ex. Carrosserie Dupont).
Email expéditeur	En général la même adresse que l'identifiant.

Terminez par « Enregistrer la configuration mail ». Votre mot de passe est chiffré (AES-256) et n'est jamais réaffiché.

La règle d'or : le « mot de passe d'application »

Gmail, Yahoo, iCloud (et Outlook personnel) REFUSENT le mot de passe habituel de la boîte pour les applications : il faut générer un « mot de passe d'application » — un mot de passe spécial de 16 caractères, créé dans les réglages de sécurité de la boîte, à coller dans le champ Mot de passe.

Orange, OVH, SFR, La Poste, Gandi, IONOS acceptent le mot de passe normal de la boîte.

Il faut presque toujours avoir activé la « validation en deux étapes » de la boîte pour pouvoir créer un mot de passe d'application.

2. Les réglages, boîte par boîte

Boîte mail	Serveur SMTP	Port	SSL	Mot de passe à utiliser
Gmail / Google Workspace	smtp.gmail.com	465	coché	Mot de passe d'application
Outlook.com (perso)	smtp.office365.com	587	décoché	Mot de passe d'application
Microsoft 365 (pro)	smtp.office365.com	587	décoché	Mot de passe de la boîte + « SMTP authentifié » activé par

				l'admin
OVH (email pro / MX Plan)	ssl0.ovh.net	465	coché	Mot de passe de la boîte
Orange / mail pro Orange	smtp.orange.fr	465	coché	Mot de passe de la messagerie Orange
Gandi	mail.gandi.net	587	décoché	Mot de passe de la boîte
Free	smtp.free.fr	465	coché	Mot de passe de la boîte (activer l'accès SMTP dans la console Free)
SFR	smtp.sfr.fr	465	coché	Mot de passe de la boîte
La Poste	smtp.laposte.net	465	coché	Mot de passe de la boîte
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	465	coché	Mot de passe d'application
iCloud (@icloud.com)	smtp.mail.me.com	587	décoché	Mot de passe d'application (appleid.apple.com)
IONOS (1&1)	smtp.ionos.fr	465	coché	Mot de passe de la boîte

Boîte absente du tableau ? Cherchez « SMTP + nom de votre fournisseur » ou demandez-nous : contact@myeasyauto.fr.

3. Pas-à-pas Gmail (le cas le plus fréquent)

- ☐ 1 • Sur myaccount.google.com → Sécurité : activez la « Validation en deux étapes » si ce n'est pas déjà fait.
- ☐ 2 • Toujours dans Sécurité, cherchez « Mots de passe des applications » (barre de recherche en haut).
- ☐ 3 • Créez un mot de passe d'application (nom libre, ex. « My Easy Auto ») : Google affiche 16 caractères — copiez-les.
- ☐ 4 • Dans My Easy Auto : Profil → Envoi des emails → Fournisseur « Gmail » (serveur et port se remplissent), identifiant = votre adresse Gmail, mot de passe = les 16 caractères, nom expéditeur = le nom du garage.
- ☐ 5 • « Enregistrer la configuration mail », puis envoyez un email d'essai depuis un dossier (bloc Emails).

4. Pas-à-pas Outlook / Microsoft 365

- ☐ Compte PERSONNEL (outlook.fr / hotmail) : account.microsoft.com → Sécurité → « Options de sécurité avancées » → validation en deux étapes, puis « Mots de passe d'application » ; collez-le dans My Easy Auto (port 587, SSL décoché).
- ☐ Compte PRO (Microsoft 365) : demandez à votre administrateur d'activer « SMTP authentifié » (SMTP AUTH) pour votre boîte, puis utilisez votre mot de passe habituel (port 587, SSL décoché).

5. Vérifier que tout fonctionne

- **Le test** : ouvrez un dossier → bloc Emails → envoyez-vous un email d'essai à votre propre adresse.
- **La preuve** : l'email doit apparaître dans le dossier « Envoyés » de votre boîte — la preuve qu'il part bien de chez vous.

- **La trace** : chaque envoi est tracé dans l'application (page Emails du dossier) : date, destinataire, pièces jointes.

6. Ça ne marche pas ? Les 4 pannes classiques

Symptôme	Cause probable et remède
« Identifiants refusés » / erreur d'authentification	Vous avez mis le mot de passe de la boîte au lieu du MOT DE PASSE D'APPLICATION (Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook perso) — générez-le et recollez-le sans espaces.
Délai dépassé / connexion impossible	Port et case SSL dépareillés : 465 = SSL coché, 587 = SSL décoché. Vérifiez aussi le nom du serveur (aucun espace).
« Expéditeur refusé »	L'« Email expéditeur » doit être l'adresse de la boîte connectée (ou un alias autorisé par elle).
Ça marchait, ça ne marche plus	Mot de passe de la boîte changé → les mots de passe d'application sont révoqués : régénérez-en un. Chez Microsoft 365, l'admin a pu couper SMTP AUTH.

7. Besoin d'aide ?

Votre secrétaire dédiée fait ce réglage AVEC vous à la mise en service — préparez simplement le mot de passe d'application. Et pour toute question : contact@myeasyauto.fr, ou le bouton « Aide & incidents » dans l'application.

IDEAFORMA — 144 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine · SIRET 993 125 335 00014 · contact@myeasyauto.fr · myeasyauto.fr · Les noms de serveurs sont ceux publiés par chaque fournisseur ; en cas de changement, la fiche est mise à jour dans « Mes documents ».