


C ZHAW, MPC FS16, M. Thaler

Task & Data-Flow Graphs

M. Thaler, TG208, tham@zhaw.ch www.zhaw.ch/~tham

Februar 16

4



- Funktionale Sprachen
 - lassen sich einfach auf Task Graphen abbilden

Lehrziele

Sie können

- mit einem einfachen Beispiel erklären, was ein Task- resp. Datenflussgraph ist
- erklären und diskutieren welche Abhängigkeiten zwischen Tasks existieren können
- einen Task Graphen als Netzplan darstellen und die wichsten Eigenschaften bestimmen und erklären, was der kritische Pfad ist
- Sie können einen Task Graphen als Balkendiagramm (Gantt Chart) zeichnen resp. interpretieren
- anhand einfacher Beispiele zeigen, wie Ressourcen-Optimierungen mit Hilfe von Task Graphen gemacht werden können

Februar 16

3



Inhalt

- Task und Data-Flow Graphs
 - Darstellung
 - Abhängigkeiten
- Analyse von Task Graphen
 - "Netzplantechik"
 - Balkendiagramme
- Fallbeispiel

MPC ZHAW, MPC FS16, M. Thaler


Februar 16



Task Graphen

Graphische Darstellung von Abhängigkeiten


- Tasks → Kreise
- Datenabhängigkeit → Pfeile
- Kontrollabhängigkeit → gestrichelte Pfeile




• wenn nur Datenabhängigkeiten \rightarrow Datenflussgraph

Februar 16

5



- Kontrollabhängigkeiten
 - Tasks müssen in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden
 - Beispiel
 - Daten in zwei Teile partitioniert
 - je ein Task bearbeitet die Daten
 - nächster Schritt erst, wenn beide Tasks fertig
- mögliche Kontrollabhängigkeiten sind
 - $-S \rightarrow S$
 - Task T_A muss vor Task T_B starten
 - S → E
 - Task T_A muss starten, bevor T_B beendet ist
 - $-E \rightarrow S$
 - Task T_A muss beendet sein bevor Task T_B starten kann
 - E → E
 - Task T_A muss beendet sein, bevor Task T_B beedet ist



- Flow-dependencies
 - können nicht entfernt werden
- Anti-dependencies
 - können entfernt werden \rightarrow Renaming
- Output-dependencies
 - können entfernt werden → Renaming



Februar 16

... Read/Write Abhängigkeiten

Beispiel

• sequentielles Programm

```
sum = a + 1;
on = sum*s1;
sum = b + 3;
tw = sum*s2;
flow dependency
anti-dependency
flow dependency
```



sum0 = a + 1; on = sum0*s1; sum1 = b + 3; tw = sum1*s2;

- nach Renaming
 - Parallelverarbeitung möglich

Flow dependencies

ZHAW, MPC FS16, M. Thale


- können nicht entfernt werden
- Anti-dependencies
 - können entfernt werden → renaming
- Output-dependencies
 - können entfernt werden → renaming
- Hinweis
 - anstelle von einfachen Operationen auch Funktionen möglich
 - Funktionale Sprachen (Lisp, etc.)



Analyse von Tasks Graphen

Tasks mit Ausführungszeiten

• jeder Task wird mit einer Ausführungszeit versehen



- Ausführungszeiten pro Task
 - Messwerte: d, d_{min} , d_{max} , d_{mean}
 - Schätzwerte
 - etc.

ZHAW, MPC FS16, M. Thaler

Februar 16

... Task Graph

"Netzplantechnik"

- Berechnung von
 - t_F earliest start time
 - t_L latest start time (bei gleicher Endzeit)
 - slack = t_I t_F

Task T _i	Dauer t _i	$t_E(i)$	$t_L(i)$	slack(i)
T _A	3	0	0	0
T _B	5	3	3	0
T _C	2	3	5	2
T_D	3	8	9	1
T _E	3	8	8	0
T _F	4	5	7	2
T_G	1	11	11	0
T _H	2	12	12	0

$$T_1 = \sum d_i \quad \forall i = 23$$

$$T_1 = \sum d_i \quad \forall i = 23$$

$$T_{\infty} = \max(t_{E}(i) + d_{i})$$
$$= 14$$

obruar 16 1


zh

Dauer eines Tasks: d_i


ZHAW, MPC FS16, M. Thale

MPC


- Berechnung, Messung, etc. (hier Vorgaben)
- bei nicht konstanten d_i
 - maximum: $t_{imax} \rightarrow worst$ case
 - statistische Grössen PERT Netzplantechnik
- Berechnung von t_E und t_L
 - $t_E(i)$: t_E von Knoten i frühest möglicher Startzeitpunkt
 - $t_L(i)$: t_L von Knoten i spätest möglicher Startzeitpunkt
 - $t_E(i) = max(t_E(j) + d_j)$ j = alle Vorgänger von i
 - $t_L(i) = min(t_L(k) d_i)$ k = alle Nachfolger von i
- Berechnung des slack (Pufferzeit)
 - slack = $t_L(i)$ $t_E(i)$
- $\bullet \ \ \text{Minimale Rechenzeit } T_{_{\!\infty}}$
 - "unendliche" Parallelität → minimal mögliche Ausführunsgzeit
- Maximale Rechenzeit T₁
 - keine Parallelität → maximale Ausführungszeit (Tasks seriell)
- Kritischer Pfad: alle Tasks T_i mit slack(i) = 0
 - nicht verschiebbar, ohne Gesamtdauer zu erhöhen
 - es gilt: $T_{min} = \sum d_i$, d_i auf kritischem Pfad
- Maximaler Speedup: $S_{max} = T_1 / T_{\infty} = \sum d_i / T_{min} = 23 / 14 = \sim 1.6$




- Gant-Chart oder Balkendiagramm
 - Tasks als Balken mit Länge proportional zu Dauer einzeichnen
 - Abhängigkeiten aus DAG bestimmt Reihenfolge
 - Tasks so früh wie möglich einzeichnen




- Task T_D verschieben
 - verlängert Rechenzeit nicht
 - reduziert Ressourcenbedarf von 3 auf 2




- Datenflussgraphen lassen sich auf verschiedensten Hierarchie-Ebenen darstellen
 - hier auf Operationsebene
 - möglich sind aber auch
 - Funktionen
 - Codeblöcke
 - Module
 - etc.
 - Datenfluss
 - einzelne Datenwort
 - ganze Datenpakete
- Fallbeispiel Digitalfilter 1. Ordnung
 - gezeichnet als gerichteter azyklischer Graf
 - Knoten: Operationen, Dauer 1 Zeiteinheit
 - Pfeile: Datenfluss, hier ein Datenwort




- Rekursives Digitalfilter 1. Ordnung
- Gezeichnet als gerichteter azyklischer Graf
- Pro Zeiteinheit eine Operation



- Alle Operationen
 - frühest möglichen Zeitpunkt innerhalb einer Iteration
 - Datenflussabhängigkeiten berücksichtigt
 - Ausnahme: input (kein Einfluss auf Anordnung)
- Iterationen überlappen bei Delay
 - Annahme Variable Delay in Register
- Rechenzeit
 - Durchsatz 3 Zeiteinheiten
 - Latenz 5 Zeiteinheiten
- Benötigte Rechenressourcen
 - 2 parallele Multiplikationen
 - 1 Addition



- Multiplikation mit C2 um eine Zeiteinheit verschoben
- Rechenzeit
 - Durchsatz 3 Zeiteinheiten
 - Latenz 5 Zeiteinheiten
- Benötigte Rechenressourcen
 - 2 parallele Multiplikationen
 - 1 Addition



- Multiplikation mit C3 um 2 Zeiteinheiten verschoben
- Rechenzeit

- Durchsatz 3 Zeiteinheiten

- Latenz 7 Zeiteinheiten

- Benötigte Rechenressourcen
 - 1 Multiplikationen
 - 1 Addition
- Auslastung Rechenressourecen

- Multiplikation: 100% 3 von 3 Zeiteinheiten

- Addition: 66% 2 von 3 Zeiteinheiten

