


Les 9 diagrammes SysML





Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les besoins attendus par un système.

On se place du point de vue de l'utilisateur.


Le diagramme de cas d'utilisation est un schéma qui montre les cas d'utilisation (ovales)

reliés par des associations (lignes) à leurs acteurs (icône d'un stick man).

Chaque association signifie: « participe à »

Exemple : radio-réveil à projecteur








Le diagramme de cas d'utilisation

Nous pouvons aussi ajouter des acteurs non-humains, par exemple les stations radio.

Les stations radio sont considérées comme des acteurs secondaires au système. Les acteurs principaux sont représentés à gauche des cas d'utilisation, et les acteurs secondaires à droite. Un acteur non-humain est représenté par un rectangle.

Exemple: radio-réveil à projecteur








Le diagramme de cas d'utilisation

On peut imaginer les cas d'utilisation selon que l'utilisateur est réveillé ou endormi.


La relation entre les stick man est une relation de généralisation.

La relation est symbolisée par une flèche évidée : B est un cas particulier de A.



Le diagramme peut être complété : Exemple : radio-réveil à projecteur









Une relation d'extension est formalisée par le mot « extend » et une flèche en pointillés.

Le cas B est une extension du cas A si : le cas B peut être appelé au cours de l'exécution du cas A.



La relation d'inclusion est formalisée par le mot « include » et par une flèche en pointillés.


Un cas A inclut le cas B si : lorsque A est sollicité, B l'est obligatoirement.



Le diagramme peut être complété :

Exemple : radio-réveil à projecteur









Le diagramme de séquence

Un message qui est dans l'attente d'une réponse est un message synchrone . Il est représenté par une flèche pleine :





La flèche pointillée représente un retour. Cela signifie que le message en question est le résultat direct du message précédent. La flèche est évidée.



Un message asynchrone n' est pas dans l'attente d'une réponse . Il est représenté par une flèche pleine évidée :


3 : Message asynchrone

Un message réflexif permet de représenter une boucle interne. Il est représenté par une flèche pleine bouclée :





Le diagramme de séquence



Opt: optionnel

Le fragment ne s'exécute que si la condition fournie est vraie.

Loop: boucle

Le fragment peut s'exécuter

plusieurs fois.

Alt: alternatif

Le fragment s'exécute si la condition fournie est vraie, suivie de sinon : la

condition est fausse.

Compléter l'exemple :


Radio-réveil à projecteur





Le Diagramme de Définition des Blocs

Les losanges pleins indiquent l'agrégation avec un bloc en particulier et le losange vide indique l'agrégation d'un bloc partagé entre plusieurs blocs du diagramme. La pile sera en effet utilisée pour garder en mémoire l'heure courante et l'heure de l'alarme.





Le Diagramme de Définition des Blocs

Diagramme de contexte

D'un point de vue méthodologique, il est souvent intéressant de remonter d'un cran et de modéliser le contexte du **bloc principal : « System » Radio-réveil**


C'est celui qui porte le mot-clé « system » dans le \ bdd précédent. On appelle ce

diagramme le diagramme de contexte.

Exemple : radio-réveil à projecteur


A chaque extrémité d'un lien, on peut indiquer la multiplicité d'un bloc : Il y a 1 à n prises dans la chambre.







Le diagramme de bloc interne « ibd »






Les interfaces sont représentées par un cercle et un trait : volume, stations ...



Le diagramme de bloc interne « ibd »



Le diagramme de bloc interne (ibd : « internal block Diagram ») décrit la vue interne d'un bloc, et se base sur le BDD (Diagramme de Définition des Blocs) pour représenter l'assemblage des blocs.

Un bloc peut avoir plusieurs ports qui spécifient des points d'interaction différents. Les ports peuvent être de deux natures :

port horloge: IHM

Standard : ce type de port autorise la description de services logiques entre les blocs, au moyens d'interfaces regroupant les opérations. Exemple : IHM (Interface Homme – Machine)


1

Affichage : lumière

Flux (flow port): ce type de port autorise la circulation de flux physiques entre les blocs. La nature de ce qui peut circuler va des fluides aux données, en passant par l'énergie.



Le diagramme d'exigences



⊗ Lié à, inclus dans…

« deriveReqt » = relier des exigences de niveaux différents