SỬ DỤNG GIS ĐỂ LỒNG GHÉP ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VỀ REDD+



HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC:

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA RÙNG ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ ĐẤTVÀ HẠN CHẾ XÓI MÒN, MỘT CÁCH TIẾP CẬN "ĐỊNH TÍNH" ĐƠN GIẢN BẰNG CÔNG CỤ CUSTOMISED TRONG ARCGIS 10.0











Giới thiệu

Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD) là một nỗ lực để tạo ra một giá trị tài chính cho các-bon được lưu trữ trong các khu rừng, cho các nước đang phát triển giảm phát thải từ đất lâm nghiệp và đầu tư vào con đường các-bon thấp để phát triển bền vững. "REDD +" không chỉ dừng lại ở giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, mà còn bao gồm vai trò của bảo tồn, quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các bon rừng. Điều này sẽ liên quan đến việc thay đổi cách thức quản lý và sử dụng rừng và có thể đòi hỏi nhiều hành động khác nhau, chẳng hạn như bảo vệ rừng khỏi cháy rừng hoặc khai thác gỗ bất hợp pháp hoặc phục hồi diện tích rừng bị suy thoái.

REDD + có tiềm năng để cung cấp nhiều lợi ích hơn từ carbon. Ví dụ, REDD+ có thể thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn các dịch vụ hệ sinh thái từ rừng như điều tiết nước, chống xói mòn và lâm sản ngoài gỗ. Một số lợi ích tiềm năng từ REDD +, chẳng hạn như bảo tồn đa dạng sinh học có thể được tăng cường thông qua việc xác định các khu vực hoạt động REDD + có thể có ảnh hưởng lớn nhất từ việc sử dụng phân tích không gian.

Hướng dẫn này cung cấp một phương pháp lập bản đồ để đánh giá tầm quan trọng của rừng đối với ổn định đất và hạn chế xói mòn đất, sử dụng phương pháp "định tính" đơn giản. Trong ví dụ này, quan trọng là đánh giá được độ dốc, lượng mưa và sự hiện diện của các khu vực kinh tế, xã hội và môi trường quan trọng ở hạ lưu có thể bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn đất, chẳng hạn như đập hoặc hồ chứa nước. Ví dụ, rừng có thể đóng một vai trò quan trọng trong ổn định đất trên các sườn dốc trong khu vực có lượng mưa lớn, với những tác động cho các hoạt động hạ nguồn được hưởng lợi từ nước rõ ràng như khu dân cư, nhà máy thủy điện và các tuyến đường hàng hải. Một phân tích như vậy có thể được sử dụng để giúp trả lời những câu hỏi như:

- ở đâu mất rừng có thể dẫn đến xói mòn và hậu quả bồi lắng và nơi đâu là quan trọng?
- Nơi nào có thể giữ lại hoặc khôi phục rừng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ chân đất / hạn chế bồi lắng?

Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng một cách tiếp cận chồng xếp các lớp thông tin, số liệu lượng mưa trung bình (hàng năm hoặc trung bình cho một tập hợp con của tháng hoặc chỉ là lượng mưa theo mùa mưa được sử dụng), độ dốc, đập, lưu vực được tạo ra và kết hợp với dữ liệu rừng. Quá trình này liên quan đến việc tạo ra các lớp đơn ở 3 cấp (trung bình thấp và cao) đối với lượng mưa trung bình và độ dốc. Một lớp nhị phân được tạo ra cho sự hiện diện hay vắng mặt của một lưu vực đập. Những sau đó có thể được kết hợp bổ sung. Vì có 3 cấp cho độ dốc (1-3), 3 cấp cho lượng mưa trung bình (1-3) và 2 cấp cho sự hiện diện hay vắng mặt của một lưu vực đập (0-1) kết quả đầu ra có giá trị tối đa là 8, và giá trị tối thiểu là 2, và có 7 cấp. Các cấp đại diện cho tầm tiềm năng quan trọng thấp – cao của rừng để ổn định đất và hạn chế xói mòn đất. Giá trị cao nhất đại diện cho tác động xói mòn cao hơn



trong trường hợp không có hoặc suy thoái rừng. Trong phương pháp này không sử dụng trọng số- tầm quan trọng của lượng mưa cao là tương tự như đối với các sườn dốc. Cách tiếp cận này có thể được phát triển thêm ví dụ bằng cách thêm vào các lớp thông tin bổ sung chẳng hạn như loại đất.

Người chuẩn bị: Julia Thorley and Corinna Ravilious, UNEP-WCMC 2013. Cập nhật 2014.

Yêu cầu số liệu

Tải **void-filled** hydrosheds DEM data at 3 arc second resolution http://hydrosheds.cr.usgs.gov/datadownload.php?reqdata=3demg

The 3 arc second data is served in 1-degree tiles, do đó phụ thuộc vào kích thước khu vực nghiên cứu, có thể bạn sẽ cần nhiều hơn 1 lớp.

Một mô hình DEM đã được sửa đổi để bổ sung những khu vực không có dữ liệu (trên diện tích mặt nước lớn). Sự tồn tại của vùng không có dữ liệu trong một mô hình DEM gây ra vấn đề quan trọng đối với các sản phẩm thủy văn, đòi hỏi các bề mặt dòng chảy liên tục. Do đó, một công việc "lấp chỗ trống" được áp dụng để cung cấp một DEM liên tục cho HYDROSHEDS. Một "điều kiện" DEM đã có một số thủ tục điều ứng dụng nó (ví dụ như suối, độ sâu của nước so với bề mặt). Quá trình này làm thay đổi mô hình DEM ban đầu và có thể làm cho nó không chính xác cho ứng dụng khác hơn bắt nguồn hướng phơi.

QUAN TRONGkhi sử dụng số liệu HydroSHEDS để thực hiện phân tích như đã mô tả ở dưới, phải sử dụng void-filled DEM.

Để biết chủ đề nào để tải về, nhìn vào những con số chủ đề trong các lớp: Hydrosheds_3arc_seconds_grid.lpk. Hãy chắc chắn rằng khu vực nghiên cứu của bạn trong hệ tọa độ lat /lon WGS84 và chọn đầu đề để tải về. Một khi tất cả các thư mục đã tải về, giải nén tất cả các file trong thư mục.

Tải WorldClim dữ liệu lượng mưa từ: http://www.worldclim.org/current as ESRI grid files. Số liệu này có sẵn trên toàn cầu. Tải số liệu lượng mưa toàn cầu khoảng 700MB và chứa số liệu 12 tháng.

Tải số liệu hồ đập từ:

http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/grand-v1-dams-rev01

Ví dụ trên là cơ sở dữ liệu toàn cầu. Các bạn có thể có sẵn dữ liệu tốt hơn trong khu vực mà bạn nghiên cứu và như vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng thay thế số liệu ở trên

Chạy phân tích

Trước khi chạy phân tích, cần chắc chắn là bạn đã cài ExploringMultipleBenefits toolbox_v10.tbx (xem phần hướng dẫn cài đặt chi tiết MultipleBenefits).

Exploring Multiple Benefits toolbox



1. Công cụ: Tổng hợp mô hình DEM, đơn vị toạ độ mét và tạo ra dốc




Công cụ này thực hiện theo các bước sau.

- Dữ liêu mô hình DEM cho khu vực nghiên cứu một tư liệu duy dưới dạng raster.
- Hệ toa độ đầu ra lựa chọn dưới dạng raster (cơ sở dữ liệu có thể không trong đia lý EPSG 4326 như các đơn vị cần được tính bằng mét)
- Tính toán độ dốc ừ sơ sở dữ liệu dạng raster.
 Ghi chú: Tính toán độ dốc phụ thuộc vào độ phân giải. Độ dốc lớn được xác định tốt hơn với độ phân giải DEMs VD. 3-arc giây hoặc thấp hơn.

Chay công cụ như thế nào

- Bấm đúp vào công cụ 'Tool SE a: mô hình DEM, đơn vị toạ độ mét và tạo ra dốc'
- Trong hộp hiện ra (xem hình dưới), điền vào các ô màu trắng các thông số phù hợp. Khi mỗi hộp màu trắng được nhấp vào, các giải thích/trợ giúp sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên phải. Các mô tả tham số cũng được mô tả như dưới đây.
- nhấn OK để chạy công cụ




Mô tả các tham số



Parameter	Explanation	Data Type
<input_rasters></input_rasters>	Input DEM rasters	Multiple Value
<mosaic dataset="" extension="" name="" raster="" with=""></mosaic>	The output name for the mosaic DEM raster with file extension (use the same extension as your input rasters, e.gtif)	String
<output_coordinate_system></output_coordinate_system>	Output coordinate system for the new projected raster	Coordinate System
<geographic_transformation (optional)=""></geographic_transformation>	select from dropdown, some projections require this	Multiple Value
<output_cell_size></output_cell_size>	Set the output cell size to be consistent with the resolution of your input DEM rasters	Analysis cell size
<outputworkspace></outputworkspace>	Workspace in which to save the output	Workspace or Raster Catalog
<outputname></outputname>	Name of new projected raster	Any value
<output measurement=""></output>	The slope can be calculated as a percentage or degrees	String
<outputslope></outputslope>	Name of new output slope raster	Any value

Sơ đồ kỹ thuật



2. Tool SE b: Reclassify Slope Raster from step a



ArcToolbox

Exploring Multiple Benefits toolbox

Công cụ này thực hiện theo các bước sau.


Phân chia lại cấp độ dốc từ đầu ra của 'Tool SE a' thành 3 cấp

Chạy công cụ như thế nào

- Lớp độ dốc được chia thành 3 cấp (chọn các cấp đại diện cho độ dốc từ thấp-cao (VD. 0-15, 15-30, >30 theo % hoặc độ (chọn đơn vị theo bước a)
- Bấm đúp vào công cụ 'Tool SE b: chạy phân loại độ dốc dạng raster theo các bước'
- Hộp thoại xuất hiện (xem bên dưới), điền vào hộp trắng (các tham số) phù hợp.

Lưu ý: Khi đầu vào lớp độ dốc dạng raster được lựa chọn, ArcMap sẽ giúp phân loại lại theo 3 cấp giống như đã nói ở phần trên.

Nhấn OK để chạy công cụ




Các mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<input_raster></input_raster>	Slope calculation raster from step a	Composite Geodataset
<reclass field=""></reclass>	The field upon which the reclass will be based - i.e. the degrees or percentage value of the slope	Field
<reclassification></reclassification>	Reclass slope values into 3 classes	Remap
<pre><change_missing_values_to_no (optional)="" data=""></change_missing_values_to_no></pre>	Leave blank as all values are reclassed	Boolean
<outputworkspace></outputworkspace>	Workspace in which to save the output	Workspace
<outputname></outputname>	Name of new output reclassed slope raster	Any value



Sơ đồ kỹ thuật



3. Tool SE c: Batch clip monthly precipitation rasters




Công cụ này được thực hiện theo các bước sau.

 Batch clips monthly precipitation rasters to the extent of your study area using a mask of the study region

Chạy công cụ như thế nào

- ❖ Bổ sung dữ liệu tháng trên ArcMap
- ❖ Nhấn chuột phải vào công cụ 'Tool SE c: Batch clip monthly precipitation rasters' và nhấn batch
- Trong hộp thoại hiện ra (xem dưới), điền đầy đủ thông tin vào hộp trắng (các tham số) phù hợp.
- Nhấn OK để chạy công cụ






Các mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<input_raster></input_raster>	input monthly precipitation raster	Composite Geodataset
<pre><input_raster_or_feature_mask _data=""></input_raster_or_feature_mask></pre>	dataset defining study area	Composite Geodataset
<output_raster></output_raster>	monthly precipitation raster clipped to study area	Raster Dataset

Sơ đồ kỹ thuật



4. Tool SE d: Tính toán lượn mưa trung bình từ bước c




Thực hiện công cụ này theo các bước sau.

- Sử dụng công cụ tính toán raster từ hộp công cụ phân tích không gian (map algebra) để tạo giá trị trung bình cho lượng mưa. Tại thời điểm này có thể quyết định số liệu lượng mưa trung bình hàng năm sẽ được sử dụng trong phân tích, hoặc chỉ sử dụng số liệu những tháng mùa mưa. Ví dụ: Phân tích Panama chỉ sử dụng tháng năm-tháng tám mưa mùa mưa.
- Bổ sung thêm những đòi hỏi về lượng mưa tháng, và sau đó chia tổng lượng mưa theo các tháng.

Cách chạy công cụ


- ❖ Bấm đúp vào công cụ 'Tool SE d: tính toán giá trị lượng mưa trung bình từ bước c'
- Cửa sổ hiện ra (xem bên dưới), điền các tham số phù hợp vào hộp trắng.
- Nhấn OK để chạy công cụ





Các mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<map_algebra_expression></map_algebra_expression>	Add together the clipped precipitation rasters from step c and divide by the total number of months used (i.e. annual average will be 12 input rasters added together / 12)	Raster Calculator Expression
<outputworkspace></outputworkspace>	Workspace in which to save the output	Workspace
<outputname></outputname>	Name of new output average precipitation raster	Any value





5. Tool SE e: Phân chia lại Raster lượng mưa từ bước d


ArcToolbox Exploring Multiple Benefits toolbox

Thực hiện công cụ này theo các bước.

Phân chia lại lượng mưa từ sản phẩm đầu ra của 'Tool SE d' thành 3 cấp

Cách chạy công cụ


- ❖ Lớp lượng mưa được chia thành 3 cấp đại diện từ thấp đến cao.
- ❖ Nhấn đúp vào công cụ Tool SE e: Reclassify Precipitation Raster from step d
- Hộp mở ra (xem dưới), điền đầy đủ tham số phù hợp vào hộp trắng. Lưu ý: Khi giá trị lượng mưa được lựa chọn, ArcMap sẽ hiểu được phân loại theo 3 lớp như bạn đã chon ở trên.
- Nhấn OK để chạy công cụ



Mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<input_raster></input_raster>	precipitation calculation raster from step \ensuremath{d}	Composite Geodataset
<reclass field=""></reclass>	The field upon which the reclass will be based - i.e. the degrees or percentage value of the slope	Field
<reclassification></reclassification>	Reclass slope values into 3 classes	Remap
<pre><change_missing_values_to_no (optional)="" data=""></change_missing_values_to_no></pre>	Do not use	Boolean
<outputworkspace></outputworkspace>	Workspace in which to save the output	Workspace
<outputname></outputname>	Name of new output reclassed precipitation raster	Any value





6. Tool SE f: Fill DEM from step a and generate hydrological datasets




Thực hiện công cụ này theo các bước.

- Điền DEM từ bước a
- Tạo lớp hướng phơi từ DEM
- Tạo lớp hướng bồi tụ từ lớp hướng phơi

Chạy công cụ này như thế nào.


- ❖ Nhấn đúp vào công cụ 'Tool SE f: Fill DEM from step a and generate hydrological datasets'
- Trong hộp hiện ra (xem bên dưới), điền đẩy đủ tham số phù hợp vào hộp trắng.
- Nhấn OK để chạy



Mô tả tham số



Parameter	Explanation	Data Type
Input_surface_raster	Projected DEM raster output file from step a	Composite Geodataset
FillOutput	Name of the new filled DEM output raster	Any value
FlowDOutput	Name of thenewflow direction output raster	Any value
FlowAOutput	Name of the new flow accumulation output raster	Any value
Method_of_stream_ordering (Optional)	Leave as defaulrt i.e. STRAHLER	String
SO_Output	Name of the new stream order output raster	Anyvalue
outputworkspace	Workspace in which to save the output	Workspace





7. Tool SE h1: Chuyển các điểm hồ đập dạng polygons sang raster (hồ và đập)


ArcToolbox Exploring Multiple Benefits toolbox

Công cụ này thực hiện theo các bước sau.

- Chuyển giá trị đập từ shape file sang raster
- Chuyển lớp hồ từ shapefile sang raster
- Kết hợp giá trị Hồ và Đập thành mọt lớp

Cách chạy công cụ


- ❖ Bấm đúp vào công cụ 'Tool SE h1: chuyển các điểm hồ đập ở định dạng polygons sang raster (Hồ và đập)'
- Hộp hiện ra (xem bên dưới), điền đầy đủ tham số phù hợp vào hộp trắng.
- Nhấn OK để chạy công cụ






Mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
nput_Dam_Features	Edited dam point data file	Feature Layer
/alue_field	A new field ID must be created in the point dam data file - Having a FID which contains a value 0 will not work to create dam catchments. See accompanying guidance notes in the Toolbox Manual on this step.	Field
DamRaster	The name for the newoutput dam raster	Any value
nap_RasterStream_Order_	Set the snap raster to be the stream order raster output created in step f	Raster Layer
nput_Lake_Features	Input lake polygon file	Feature Layer
/alue_field2_	A new field ID must be created in the lake polygonfile - Having a FID which contains a value 0 will not work to create lakecatchments. These must be different values to those in the newFID created in the dam point file. See accompanying guidance notes in the Toolbox Manual on this step.	Field
nap_Raster2_	Set the snap raster to be the stream order raster output created in step f	Raster Layer
akeRaster	Name for the new output lake raster file	Any value
Mosaic_Raster_Dataset_Name_ vith_Extension	Name for the new mosaicked dam and lake raster output	Raster Layer
ixel_Type	16_BIT_SIGNED	String
lumber_of_Bands		Long
Mosaic_Operator (Optional)	FIRST	String
ellsize	Same as snapgrid	Analysis cell size
utput_Coordinate_System utputworkspace	Same as snapgrid Workspace in which to save the output	Coordinate System Workspace or Raster Catalog





8. Sử dụng công cụ mở rộng – phân tích không gian trong ArcGIS đảm bảo các điểm đập chồng khít với mạng lưới dòng chảy sông suối một cách chính xác



Trước tiên bạn cần phải chạy « phân lớp lại » để phân lớp tất cả các điểm hồ đập thành nhóm sau đó chuyển định dạng shapefile sang raster

Đầu vào – các điểm hồ đập dạng raster

Số lượng các cells – This will be trial and error – The number of cells you need to expand your dam point by will depend on how far certain dams are from the stream order network. The dams need to expand to touch the nearest high order stream in order to generate the catchments correctly.

Vùng giá trị – 1.



9. Tool SE i1: Tạo ra lưu vực thượng nguồn của đập và hồ chứa nước từ bước 8


ArcToolbox Exploring Multiple Benefits toolbox

Thực hiện công cụ này theo các bước.

 Tạo ra các lưu vực để xác định khu vực đóng góp trên một tập hợp các cell trong một raster (tức là lưu vực hồ, đập)

Chạy công cụ như thế nào

- ❖ Bấm đúp vào công cụ 'Tool SE i1: Tạo ra lưu vực thượng nguồn của đập và hồ chứa nước từ bước f'
- Hộp hiện ra (xem bên dưới), điền đầy đủ các tham số phù hợp vào hộp trắng.
- Nhấn OK để chạy công cụ






Mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
Input_flow_direction_raster	Input flow direction raster created in step f	Composite Geodataset
Input_raster_or_feature_pour_p oint_datadams_and_or_lakes _	The dams and lakes raster created in step h1	Composite Geodataset
Pour_point_field (Optional)	Optional - leave blank	Field
Output_Coordinate_System	Same as snapgrid	Coordinate System
outputworkspace	Workspace in which to save the output	Workspace
OutputName	Name for new upstream catchments output raster	Any value

Sơ đồ kỹ thuật



10. Công cụ SE j: Phân cấp lại thượng nguồn lưu vực từ bước i



Công cụ này thực hiện theo các bước sau.

Phân cấp lại vùng thượng nguồn từ đầu ra của công cụ 'Tool SE i' thành 2 cấp
 (1 = hiện diện của lưu vực đập và 0 = không thượng nguồn lưu vực.


Cách chạy công cụ

- Nhấn chuột vào công cụ 'Tool SE j: Reclassify upstream catchments from step i'
- Hộp thoại hiện ra (xem bên dưới), điền đầy đủ tham số phù hợp vào hộp trắng.

Note: Once the input catchment raster is selected, ArcMap will guess what reclassification so manually enter the values for the 2 classes.


Nhấn OK để chạy





Mô tả tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<input_raster></input_raster>	Upstream catchments raster produced in step i	Composite Geodataset
<reclass field=""></reclass>	The field upon which the reclass will be based	Field
<reclassification></reclassification>	All the values for watersheds which contain a dam (and/or lake) should be reclassed to "1"	Remap
<pre><change_missing_values_to_no (optional)="" data=""></change_missing_values_to_no></pre>	Do not use	Boolean
OutputName	Workspace in which to save the output	Any value
<outputname></outputname>	Name for new reclassified catchment raster	Any value





11. ArcToolbox Exploring Multiple Benefits toolbox


Thực hiện công cụ này theo các bước sau.

- Tính tổng các sản phẩm đầu ra a, e, và i để tạo ra raster mới
- Tạo ra lớp mới khi ta cắt với lớ rừng (kết quả của tổng hợp)


Bổ sung lớp 'tầm quan trọng của rừng đối với ổn định đất và hạn chế xói' được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận chồng xếp lớp thông tin này với các dữ liệu chuẩn bị trong các công cụ trên. Vì có 3 cấp cho độ dốc (1-3), 3 cấp cho lượng mưa trung bình hàng năm hoặc theo mùa (1-3) và 2 cấp cho sự hiện diện hay vắng mặt của một lưu vực đập (0-1) có tối đa là 8, tối thiểu là 2, và do đó có 7 cấp.

Cách chạy công cụ

- Nhấn đúp chuột vào công cụ 'Tool SE j: Reclassify upstream catchments from step i'
- Hộp hiện ra (xem bên dưới), điền đầy đủ tham số phù hợp vào hộp trắng. (Xem vd bản đồ bên dưới)



Nhấn OK để chạy công cụ



Mô


tả



tham số

Parameter	Explanation	Data Type
<map algebra="" expression=""></map>	Add together the reclassed rasters	Raster Calculator
ab8es.a_exb.ess.e	from steps b; e and j	Expression
OutputName_combined_raster	Name for the new soil erosion risk output raster	Any value
Input_Clip_Dataset	Vector or raster mask to clip the risk layer to an area of interest	Composite Geodataset
Snap_Raster	Set the snap raster to be the stream order raster output created in step f.	Raster Layer
	Set the cell size to besame asthe	
cell_size	stream order raster output created in step f.	Cell Size
	Coordinate system of the output Raster	
Output_Coordinate_System	dataset (this will be the same as the Snap Raster)	Coordinate System
outputworkspace		Workspace
OutputName	Name of the new output raster dataset	Any value

Sơ đồ kỹ thuật



END

Importance of forest for limiting soil erosion

Areas with high slope and high precipitation (wet season averages May - August) have been identified as having greatest potential soil erosion risk. Forested areas and upsteam catchments of dams and lakes are shown as areas of particular importance for soil erosion control.

