
## **Contexte**

Les artères carotidiennes constituent les principales voies de transport du sang vers le cerveau. Une sténose correspond à un rétrécissement ou une obstruction partielle des artères, ce qui peut entraîner des problèmes graves comme des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au cours desquels le cerveau est privé du dioxygène nécessaire à son bon fonctionnement.

## Échographie Doppler

La sonde est muni d'un émetteur sonore de fréquence  $f_E = 4.0$  MHz et d'un récepteur qui capte le signal réfléchi par les globules rouges et mesure sa fréquence  $f_R$ .



Dans ces conditions, le décalage Doppler en fréquence est donné par la relation :

$$\Delta f = f_E - f_R = 2\cos\theta f_E \frac{v_G}{c}$$

- ullet  $v_G$  est la valeur de la vitesse des globules rouges
- c est la vitesse des ondes sonores dans le sang :  $c = 1540 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

## Fluide incompressible et conservation du débit

Si v est la valeur de la vitesse d'écoulement d'un fluide incompressible dans une canalisation de section droite S, la conservation du débit impose que le produit de v par S est constant, soit  $\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}$ .



Les différents stades de rétrécissement peuvent être identifiés en comparant la section de l'artère dans la sténose  $S_B$  et en dehors de la sténose  $S_A$ :

Stade de sténose	Rapport d'ouverture $\frac{S_B}{S_A}$	Mesures médicales préconisées
Légère	$\frac{S_B}{S_A} > 0.36$	Contrôles réguliers Alimentation saine et arrêt du tabac Exercice physique
Modérée	$0.16 < \frac{S_B}{S_A} < 0.36$	Sans symptôme: traitement médical Avec symptômes : traitement chirurgical
Sévère	$\frac{S_B}{S_A} < 0.16$	Chirurgie nécessaire Risque élevé d'AVC

## Questions

- 1. Comme tous les liquides, le sang est incompressible. Expliquer alors comment l'échographie Doppler peut permettre de détecter une thrombose.
- 2. Au cours d'un examen, le décalage Doppler mesuré est  $\Delta f=1.5$  kHz pour  $\theta=20^\circ$  en un endroit de l'artère et  $\Delta f=5.0$  kHz un peu plus loin (l'angle est le même). Indiquer les mesures médicales préconisées.
- 3. Expliquer pourquoi la détection peut devenir problématique si la veine ou l'artère est trop loin de la peau.