
Seguridad WiFill

Diseñar una WiFi segura

1.Site Survey :: HeatMap/Spectrum
2.Planificación :: Channels/SSID
3.Estándares WiFI :: Protocolos y opciones
4.Seguridad :: Cifrado de datos
5.Seguridad :: Usuarios/Control de Acceso
6.Seguridad :: Rogue APs/Paranoia


7.El mejor consejo es ...

Site Survey — Estudio de Radiofrecuencia.



NetSpot, Ekahau, AirMagnet, Motorola PTP LinkPlanner ...

2. Planificación :: Channels/SSID



2. Planificación :: Channels/SSID

- Definir canales o usar DFS según Survey
 Definir ancho banda del canal (speed)
 Analizar interferencias posibles
 Ajustar potencia para limitar alcance
- 5.Usar WiFi Controller donde podamos
- 6.Planificar AP según velocidades clientes

2. Planificación :: Channels/SSID

1.0cultar el SSID no sirve de nada (KALI)
2.NO usar un SSID del operador (WLAN_XXX)
3.NO usar un SSID que nos identifique
4.Jugar al despiste (WIFI_JAZZ en Vf)
5.SSID para invitados, separado por VLAN
6.Si podemos, tener un HoneyPot para jugar

в. Estándares WiFi :: Protocolos y opciones:

```
1.802.11b/g/n/ac/ad ... Evitar mezclar
2.Aislar clientes entre si.
3.WMM activo (VoIP, Streaming, ...)
4.Ajustar velocidades mínimas (QoS)
5.DESACTIVAR WPS!!!! DESACTIVAR WPS!!!!
6.Activar logs remotos
```


a. Seguridad :: Cifrado de datos:

- 1.WiFi Abierta NUNCA (Ojo LOPD/ENS)
- 2.WEP 64/128bits BASURA!*
- 3.WPA-PSK 256bits TKIP roto/AES NO*
- 4.WPA2-PSK 256bits AES/CCMP -Mínimo!**
- 5.WPA-EAP NO SALVO Hw LEGACY*
- 6.WPA2-EAP 512bits SI!
- 7.WPA2-EAP + 802.11x WIN!!!!
 - * Equipos legacy pueden no soportar WPA2, o incluso WPA. Velocidad baja a 54Mbps ** Krack. Usemos EAP, que no es vulnerable, y con 802.11x lo más.

s. Seguridad :: Cifrado de datos — EAP/PEAP

- 1.EAP usa pass/cert por usuario, NO global
- 2.AD, Radius, Tacacs+, WiFi Controller, ...
- 3. Primera comprobación AP/Server->Client*
- 4. Luego Cliente contra el Servidor**
- 5.EAP se implementa EAP/CHAP2, PEAP/TLS,...
- 6. Hotspot WiFi, Portal cautivo
- 7. Cada usuario usa SU cifrado
 - * AP/Server(PEAP) comprueba que PC ID está OK para dar acceso a red. NO IP
 - ** Usuario/Password o certificado del cliente.

s. Seguridad :: Cifrado de datos - EAP




s. Seguridad :: Cifrado de datos - Krachi


- 1.NO usar WPA2 AES+TKIP NUNCA!
- 2.Actualizar firmware Clientes y APs
- 3.Con WPA-TKIP o GCMP hay Packet Injection
- 4. Aprovecha fallo en 4-way Handshake
- 5. Sustituye las claves, NO las recupera
- 6. Problema en clientes, actualizar
- 7. EAP es inmune
- 8.Si EAP comprometido, solo ese usuario

a. Seguridad :: Usuarios/Control de acceso 802.11%


- 1. Control de acceso al medio físico
- 2.Implementado con Server Radius/IAS
- 3. Recomiendo Zeroshell+Zerotruth, W2012/6
- 4. Implementar en switches y APs
- 5.Desactivar bocas no usadas de switch
- 6.Usuario/Contraseña o Certificado
- 7. Verificación acceso a red, NAC/NPS
- 8. Accounting

a. Seguridad :: Usuarios/Control de acceso





в. Seguridad :: Cifrado de datos — Zeroshell + Zerotruth



a. Seguridad :: Rogue APs/Paranoia

- 1.Filtrado MAC (fácil hacer spoofing)
- 2.APs para detectar Rogue APs
- 3. Deshabilitar conexión automágica clients
- 4. Deshabilitar acceso APs (VLAN gestión)
- 5.Acceso vía HTTPS/SSH, fuera TR69 en CPE
- 6.Implementar WIPS/WIDS
- 7.PROXY/AntiMalware integrado
- 8. IPs estáticas/DHCP con reserva/DNS
- 9. Seguridad física/Acceso físico/Pintura

7. El mejor consejo es ...



Regla de la precisión: "Medir con micrómetro, marcar con tiza, cortar con hacha"

- Usar conexiones cableadas siempre que sea posible.
- Usar nuestra conexión LTE preferentemente a un Wifi público
- No "robar" el WiFi al vecino, nos puede trolear o algo peor
- Cifrar todo nuestro tráfico y tener un servidor VPN para conexiones remotas
- Configurar el WiFi como un BOFH
- Tener una política de caducidad de claves/certificados
- Monitorizar, revisar logs, repetir

7. That's all Folks!

