

编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

Amendment history 修改历史记录

版本号	修改说明	修改批准人	修改人	日期	签收人
101	创建文档		沈胜文	2008-3-16	
102	修改		沈胜文	2008-4-11	
103	修改		王艳君	2008-5-5	
104	修改		王艳君	2008-5-23	



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

Table Of Contents 目录

1. Introduction 简介	3
1.1. Objective 编写目的	3
1.2. Background 背景	3
1.3. Terms and Abbreviation 术语与缩写解释	3
1.4. Reference Material 参考资料	4
2. Rules 规则	4
2.1. Name Rules 命名规则	4
2.2. Illuminate 说明	4
2.3. Note Rules 注释规则	5
2.4. File Structure 文件结构	5
3. Structure Of Routines 程序结构	6
3.1. Overview 总述	6
3.2. Routines List 函数列表	7
4. Struct Definition 结构体定义	10
4.1. FDDF_Status	10
4.2. DIR_Status	11
4.3. Service_Info	12
4.4. FDDF_List	13
4.5. FDDF_File	13
4.6. Eyewear_ADP	15
4.7. Update_Info	17
4.8. Device_Info	17
4.9. Resume_Info	18
4.10. File_Info	18
5. Operation Detail 函数细节	19
5.1. FDDF_Status	19
5.2. DIR_Status	29
5.3. Service_Info	43
5.4. FDDF_List	51
5.5. FDDF_File	58
5.6. Eyewear_ADP	69
5.7. Update_info	75
5.8. Device_Info	75
5.9. Resume_Info	76
5.10. File_Info	
6. Appendix 附录	79
6.1. macro 宏定义	79
6.2. XMLs	80



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

1. Introduction 简介

1.1. Objective 编写目的

本文档是在《XML解析概要设计》的基础上,就 XML解析时所需要的数据结构及相应操作,进行的详细设计说明。因此本文档不涉及 XML解析部分,仅仅涉及相关数据结构的创建、添加及删除操作;

本文档将尽可能详尽地说明相关数据结构的设计与开发,但是设计与开发不相符之处,需讨论决定,并且修改本文档;

最终设计以代码为准;

1.2. Background 背景

本程序是法电自动下载(MuFTAD)软件项目中的一部分,负责 XML(信令)内容相关的相关数据结构的操作;

设计的出发 点:使用 MuFTAD 项目中涉及的数据结构独立于 XML 解析函数,方便相关操作的更新与完善;

本软件的提出者:沈胜文本软件的开发者:沈胜文

本软件的用 户: MuFTAD 项目;

1.3. Terms and Abbreviation 术语与缩写解释

Terms&Abbreviation 术语&缩写	Description 解释
XML	XML即可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)。标记是指计算机所能理解的信息符号,通过此种标记, 计算机之间可以处理包含各种信息的文章等。
MuFTAD	软件名称 Microunit France-Telecom Auto-Download



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

	全称: File Downloading Description
	File (FDDF, fddfXML)
T DDI	FDDF keeps finfXML and downloading
	information.

1.4. Reference Material 参考资料

MuFTAD 需求说明书

2. Rules 规则

2.1. Name Rules 命名规则

相关数据结构的操作仅服务于 MuFTAD 项目。该程序中,所有的函数均以 Mu_的形式开头,而不是 MuFTAD_。因此在该程序内,所有的函数形如: Mu XXXX();

2.2. Illuminate 说明

针对每个程序,都必须注明其开发目的,开发者,开发时间,等等。以下字段必须被包含于程序的开头部分。



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

*	COM	(fzging@amail.com)
*	88 W	(fzqing@gmail.com)
*		***PROTECTED BY COPYRIGHT***
****	*****	**********************

2.3. Note Rules 注释规则

程序中的各个函数均需要明确注释其功能,并能简要描述其实现,及注意点。特别应该注意的是:在描述时,应该详细包括对锁,输入和输出进行详细说明。可参考模板


*Description:

- * This Function is Parse the XML, return the Informations to caller use the
- * Value pointer;
- *Input:
- * filename: the file name, which stored the XML contents
- *Output:
- * Pointer: which is a pointer, point to the buffer stored the Informations\
- *LOCK:
- * NONE
- *Modify:

2.4. File Structure 文件结构

[注意]:

1、此为整个项目的文件组织方式;





编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

./src/include: 文件夹,包含该项目中的所有头文件;

./src/main: 文件夹,包含所有按法电《do3c00_SoftProtocol_0.1.0_RC1》流程所开发的程序:

./src/xml: 文件夹,包含项目中所需要的 xml 处理库函数源代码:

./src/crc_md5:文件夹,包含项目中所需要的校验函数源代码,包括 CRC 和MD5 校验代码:

./src/http_s: 文件夹,包含项目中所需要的与服务器交互的方式,包括 HTTP(s) GET、POST 方式;

./src/lib: 文件夹,用于存储编译所生成的 xml、http 和 https、crc/md5 库。软件编译连接时使用该文件夹下的库;

./src/make: 文件,总的编译入口;

[注意]:

1、各对应文件夹下的源文件按需要添加,但是所作修改必须对 makefile 文件作相应的修改,以正确编译;

3. Structure Of Routines 程序结构

3.1. Overview 总述

待开发的各程序之间是相互独立的,它们为项目 MuFTAD 中的其他部分服务,重点在相关数据结构的创建、添加及删除。

本项目中将会涉及的数据结构,及需要对其进行的操作均放于本文件中进行 说明。

本文档主要分二部分:

一、相关数据结构的声明;

[注意]:

- 1、声明的数据结构可能与实际应用有所偏差,根据实际开发添加或是删减 结构成员;
- 二、对数据结构的创建、添加与删除;

[注意]:

1、第一部分涉及到的所有数据结构均应提供上述三类操作;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

3.2. Routines List 函数列表

```
int Mu FddfStatusHeadCreate(FddfStatusHeadPtr *Ptr);
int Mu FddfStatusNodeCreate(FddfStatusNodePtr *Ptr);
int Mu FddfStatusHeadInit(FddfStatusHeadPtr Ptr);
int Mu FddfStatusNodeInit(FddfStatusNodePtr Ptr);
int Mu FddfStatusHeadClear(FddfStatusHeadPtr Ptr);
int Mu FddfStatusHeadFree (FddfStatusHeadPtr Ptr);
int Mu FddfStatusNodeClear(FddfStatusNodePtr Ptr);
int Mu FddfStatusInsertNode(
       FddfStatusHeadPtr Head, FddfStatusNodePtr Node);
int Mu FddfStatusNodeDelete(FddfStatusHeadPtr
    Head, FddfStatusNodePtr Node):
int Mu FddfStatusNodeStrncpy (FddfStatusNodePtr Node,
          const char *string, const char *name);
int Mu DirStatusHeadCreate(DirStatusHeadPtr *Ptr);
int Mu DirStatusNodeCreate(DirStatusNodePtr *Ptr);
int Mu DirStatusAddrCreate(DirDownloadAddrPtr *Ptr);
int Mu DirStatusHeadClear(DirStatusHeadPtr Ptr):
int Mu DirStatusHeadFree(DirStatusHeadPtr Ptr);
int Mu DirStatusNodeClear(DirStatusNodePtr Ptr):
int Mu DirStatusHeadInit(DirStatusHeadPtr Ptr);
int Mu DirStatusNodeInit(DirStatusNodePtr Ptr);
int Mu DirDownloadAddrInit(DirDownloadAddrPtr Ptr);
int Mu DirDownloadAddrInsert(
          DirStatusNodePtr Node, DirDownloadAddrPtr addr);
int Mu DirDownloadAddrDeleteone(DirStatusNodePtr
Node, DirDownloadAddrPtr addrs):
int Mu DirDownloadAddrDeleteList(DirStatusNodePtr Node);
int Mu DirStatusNodeDelete (DirStatusHeadPtr Head,
              DirStatusNodePtr Node);
int Mu DirStatusNodeStrncpy(DirStatusNodePtr Node,
              const char *string, const char *name) ;
int Mu_DirDownloadAddrStrncpy(DirDownloadAddrPtr Node,
              char *string);
int Mu ServiceInfoCreate(ServiceInfoPtr *Ptr);
int Mu ServerNodeCreate(ServerNodePtr *Node);
int Mu_ServiceInfoClear(ServiceInfoPtr Ptr);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
int Mu_ServerNodeClear(ServerNodePtr Node);
int Mu ServiceInfoInit(ServiceInfoPtr Ptr);
int Mu ServiceInfoFree(ServiceInfoPtr Ptr);
int Mu ServerNodeInit(ServerNodePtr Ptr);
int Mu ServiceInfoStrncpy(ServiceInfoPtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu_ServerNodeStrncpy(ServerNodePtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu FddfListHeadCreate(FddfListHeadPtr *Ptr);
int Mu FddfListNodeCreate(FddfListNodePtr *Ptr);
int Mu FddfListHeadClear(FddfListHeadPtr Ptr);
int Mu FddfListHeadFree (FddfListHeadPtr Ptr);
int Mu FddfListNodeClear(FddfListNodePtr Ptr);
int Mu FddfListHeadInit(FddfListHead Ptr);
int Mu FddfListNodeInit(FddfListNodePtr Ptr);
int Mu_FddfListNodeInsert(FddfListHeadPtr Head,
                 FddfListNodePtr Node):
int Mu FddfListNodeDelete(FddfListHeadPtr Head);
int Mu FddfLisitHeadStrncpy (FddfListHeadPtr Head,
                     const char *sring, const char *name);
int Mu_FddfListNodeStrncpy(FddfListNodePtr Node,
                     const char *string, const char *name);
int Mu FddfFileCreate(FddfFilePtr *Ptr);
int Mu_FddfFileFree(FddfFilePtr Ptr);
int Mu SegmentHeadCreate(SegmentHeadPtr *Ptr);
int Mu SegmentHeadFree (SegmentHeadPtr Ptr);
int Mu SegmentNodeCreate(SegmentNodePtr *Ptr);
int Mu FddfFileClear(FddfFilePtr Ptr);
int Mu SegmentHeadClear(SegmentHeadPtr Ptr);
int Mu SegmentNodeClear(SegmentNodePtr Ptr);
int Mu FddfFileInit(FddfFilePtr Ptr);
int Mu SegmentHeadInit(SegmentHeadPtr Ptr);
int Mu SegmentNodeInit(SegmentNodePtr Ptr);
int Mu_SegmentNodeInsert(SegmentHeadPtr Head, SegmentNodePtr Node);
int Mu SegmentNodeDelete(SegmentHeadPtr head);
int Mu_FddfFileStrncpy(FddfFilePtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu SegmentNodeStrncpy (SegmentNodePtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
int Mu_EyewearADPCreate(EyewearADPPtr *Ptr);
int Mu EyewearADPClear(EyewearADPPtr Ptr);
int Mu EyewearADPFree(EyewearADPPtr Ptr);
int Mu EyewearADPInit(EyewearADPPtr Ptr);
int Mu EyewearADPStrncpy (EyewearADPPtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu UpdateInfoCreate(UpdateInfoPtr *Ptr);
int Mu UpdateInfoClear(UpdateInfoPtr Ptr);
int Mu_UpdateInfoFree(UpdateInfoPtr Ptr);
int Mu UpdateInfoInit(UpdateInfoPtr Ptr);
int Mu UpdateInfoStrncpy(UpdateInfoPtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu XmlDeviceInfoCreate(DeviceInfoPtr *Ptr);
int Mu XmlDeviceInfoClear(DeviceInfoPtr Ptr);
int Mu XmlDeviceInfoFree(DeviceInfoPtr Ptr):
int Mu XmlDeviceInfoInit(DeviceInfoPtr Ptr);
int Mu DeviceInfoStrncpy(DeviceInfoPtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
int Mu ResumeInfoCreate(ResumeInfoPtr * Ptr, int num);
int Mu ResumeInfoInit(ResumeInfoPtr Ptr, int num);
int Mu ResumeInsert(ResumeInfoPtr Ptr, int type,
              const char *name, int *num);
int Mu FileInfoCreate(FileInfoPtr *Ptr);
int Mu FileInfoClear(FileInfoPtr Ptr);
int Mu FileInfoFree(FileInfoPtr Ptr);
int Mu FileInfoInit(FileInfoPtr Ptr);
int Mu FileInfoStrncpy (FileInfoPtr Ptr,
              const char *string, const char *name);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4. Struct Definition 结构体定义

4. 1. FDDF_Status

4.1.1. Definition

```
typedef struct _FddfStatusNode{
                //mark the Item type of the FDDF
    int type;
    char *text;
    int size:
    int newer; //index new
    int older:
                //index older
    char *program; //ID-program
    char *group;
                     //ID-group
    char *owner;
                     //ID-owner
                    //Download Priority
    int priority;
    struct _FddfStatusNode *next;
}FddfStatusNode, *FddfStatusNodePtr;
typedef struct{
                //Item Type of the FDDF
    int type;
                //total number of this Item Type
    int total;
    FddfStatusNodePtr next;
}FddfStatusHead, *FddfStatusHeadPtr;
```

FddfStatusHead ProgramDescriptor[4];

4.1.2. Illuminate

该数据结构用于存储 Query_Status 后,服务器返回的 2xx 类节目信息,因为总的 2xx 类型分为四种: 201, 202, 203, 204;

但是针对每一类型,又有若干个不同条款(Item),所以,采用四条链表来维持信息,并且四条链表的表头放在一个四元素的数组里;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.2. DIR_Status

4.2.1. Definition

```
typedef struct _DirDownloadAddr{
    char * addr;
                        //pointer, point to some heap, store the address
    struct _DirDownloadAddr *next;
}DirDownloadAddr, *DirDownloadAddrPtr;
typedef struct _DirStatusNode{
    int type;
                    //Item Type of the DIR download
    int authmethod; //Authorization Method
                    //Download priority
    int priority;
    char *DownloadID; //ID-download
    int total:
                    //total numbers of address
    DirDownloadAddrPtr addrnext;
    DirDownloadAddrPtr addrlast;
    struct DirStatusNode *next;
}DirStatusNode, *DirStatusNodePtr;
typedef struct{
    int type;
                //item type
    int total;
                //total number of the type(DirStatusNode)
    DirStatusNodePtr next;
}DirStatusHead, *DirStatusHeadPtr;
DirStatusHead DIRfileDownload[4];
```

4.2.2. Illuminate

该数据结构用于存储 Query_Status 后,服务器返回的 4xx 类节目信息,因为总的 4xx 类型分为四种: 401, 402, 403, 404;

但是针对每一类型,又有若干个不同条款(Item),所以,采用四条链表来维持信息,并且四条链表的表头放在一个四元素的数组里;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.3. Service_Info

4.3.1. Definition

```
typedef struct _ServerAddr{
    char *addr;
                              //pointer, point to some heap, store the address
    struct _ServerAddr *next;
} ServerNode, * ServerNodePtr;
typedef struct _ServerHead{
                          //total number of the address
    int total;
    ServerAddrPtr next;
    ServerAddrPtr last;
}ServerHead, * ServerHeadPtr;
typedef struct _Apipathlist{
    char *prelogin;
    char *login;
    char *querystatus;
    char *queryfddflist;
    char *updatestatus;
    char *logout;
}ApiPathList, *ApiPathListPtr;
typedef struct _ServiceInfo{
    int Protocolver;
    int stepping;
    ServerHeadPtr server;
    char *lastserver;
    char *ping;
    ApiPathListPtr apipathlist;
}ServiceInfo, *ServiceInfoPtr;
```

4.3.2. Illuminate

该结构用于存储解析 Server Information description XML 文件后的信息,在该结构中,定义了一个链表表头,用以存储<Addr>字段;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.4. FDDF_List

4.4.1. Definition

4.4.2. Illuminate

该数据结构用于存储解析 Query_FDDF 后, 服务器返回的信息。服务器返回的 FDDF_List 包括在一个条款(Item)里的所有 FDDF XML 地址信息;

FDDF XML 文件的下载地址用 FddfListNode 节点存储,整个链表有一个头结点: FddfListHead;

该头结点有二个 FddfListNodePtr 指针,一个指向下一节点,另一个指向链表的最后一个结点,此仅方便将新解析得到的地址信息存储到链表的最后:

4.5. FDDF_File

4.5.1. Definition



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
//store the segment name
                           //pointer, point to some buffer,
      char *md5;
                           //store the md5
                           //pointer, point to some buffer,
      char *crc;
                           //store the crc
      struct _SegmnetNode *next;
  }SegmentNode, *SegmentNodePtr;
  typedef struct _SegmentHead{
      int total;
      SegmentNodePtr next;
      SegmentNodePtr last;
  }SegmentHead, *SegmentHeadPtr;
  typedef struct _DatebaseInfo{
      int index;
      char * program;
      char * group;
      char * owner;
  }DatebaseInfo, *DatebaseInfoPtr;
typedef struct _EyewareFDDF{
      char *name;
      unsigned long size;
      char *md5;
      char *crc;
      int type;
      int rate;
      char *displayname;
      char *description;
      char *validbeforedate;
      char *validafterwatch;
      DatebaseInfoPtr datebaseinfo;
      char *NonDefaultServer;
      int Authorizemethod;
      char *serverfilepath;
      int filesegmentnum;
  }FddfFile, *FddfFilePtr;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.5.2. Illuminate

该结构用于存储服务器返回的关于一个节目的描述 XML,该 XML 由二部分组成:

- 一、节目信息;
- 二、节目的分段信息;

因此,对于上述二部分,分别由二个结构来存储信息:

一、SegmentHead:存储分段信息,该部分信息由一个链表存储,链表有一个表头结点:

表头结点中有二个指针,一个指向链表的下一分段节点 SegmentNode,另一个指向链表的最后一个分段节点;

头结点中的二个指针是方便向链表表尾中加入新的节点;

- 二、节目的描述信息,由 FddfFile 存储; 对节目的描述字段,有些需要截断,比如: DisplayName, Desciption 等; [注意]:
- 1、这部分的截断由解析函数完成,本文档内所涉及函数不提供截断操作;

4.6. Eyewear_ADP

4.6.1. Definition

```
typedef struct _PreLogin{
    int encrptionmethod;
                              // Device ID encryption method
    char *challenge;
                         // Challenge Data for encryption
}Prelogin, *PreloginPtr;
typedef struct _DeviceInfo{
    char *DeviceIDInt;
    char *DeivceIDApp;
    int devicestatus;
    int trigresource;
    char *SRVDateTime;
    int firewareversion;
    int hardwareversion;
    int serverinfostep;
}DeviceInfo, *DeviceInfoPtr;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

typedef struct _Coversation{ char *ConversationID; char *AuthUsername; char *AuthPassword; Conversation, *CoversatuonPtr; typedef struct _EyewearADP{ int Protocolver; int ProtocolOPC: PreloginPtr prelogin; DeviceInfoPtr device info; ConversationPtr conversation; }EyewearADP, *EyewearADPPtr; typedef struct _SRVDeviceInfo{ //Item Payload type int type; int method; //Authorization Method char * ServerInfo: //File Path and Name (@Server) //File Stepping or Firmware version int version1; int version2; //Reserved number or Hardware Version char * Md5Num; //Checksum (MD5) }SRV_SvrInf,SRV_FirmSF;

4.6.2. Illuminate

该结构用于存储解析服务器与客户端交互的 CMD XML 文件中信息;

CMD XML 可以分为二部分:

- 一 、 固 定 部 分 , 由 <Protocol_Ver>, <Protocol_OPC>, <PreLogin>,<DeviceInfo>,<Conversation>字段组成;
 - 二、可变部分,由<payload>字段组成;

typedef SRV_SvrInf *SRV_SvrInfPtr; typedef SRV_FirmSF *SRV_FirmSFPtr;

因此,对 CMD XML 的解析也需要由二个结构来存储,本结构只对固定部分进行存储,可变部分依具体情况解析;

编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.7. Update_Info

4.7.1. Definition

```
typedef struct _SRVSvrInfo{
    int version;
    char *checksum;
}SRVSvrInfo, *SRVSvrInfoPtr;

typedef struct _SRVFireSF{
    int firewareversion;
    char *firewarechecksum;
    int hardwareversion;
}SRVFireSF, *SRVFireSFPtr;

typedef struct _UpdateInfo{
    SRVSvrInfoPtr srvsvrinfo;
    SRVFireSFPtr srvfiresf;
}UpdateInfo, *UpdateInfoPtr;
```

4.7.2. Illuminate

该结构用于存储解析 Update_Info.xml 后得到的信息,该 XML 用于存储更新 软固件的状态;

包括 Server Information Descriptor 和 Fireware Information 二个部分;

4.8. Device_Info

4.8.1. Definition

```
typedef struct _XmlDeviceInfo{
    int Int;
    int App;
    int Hardwareversion;
}XmlDeviceInfo, *XmlDeviceInfoPtr;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

4.8.2. Illuminate

该部分用于存储解析 Device_Info.xml 后得到的信息,该 XML 用于存储与设备相关的信息;

4.9. Resume_Info

4.9.1. Definition

```
typedef struct _ResumeInfo{
    int type;
    char name[MU_NAME_MAX + 1];
}ResumeInfo, *ResumeInfoPtr;

ResumeInfo Resume[10];
```

4.9.2. Illuminate

该结构用于存储解析 Resuming.xml 后得到的信息,该 XML 用于存储正在下载,或是未下载完成的节目信息,包括节目类型和节目名称;

4.10. File_Info

4.10.1. Definition

```
typedef struct _FileInfo{
    char *name;
    unsigned long size;
    char *md5;
    char *crc;
    int type;
    int rate;
    char *displayname;
    char *description;
    char *validbeforedate;
    char *validafterwatch;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

DatebaseInfoPtr datebaseinfo; int userrate; int userfreq; }FileInfo, *FileInfoPtr;

4.10.2. Illuminate

该部分用于存储解析 File Description.xml 后的信息,该部分信息作为节目描述信息,在下载完成后,写入设备,与节目内容相关;

在重新开机后,需要上述信息,以确定文件的完整性,及播放时,需要得到上述各信息;

5. Operation Detail 函数细节

[注意]:

1、本文档提及的所有的创建函数在创建时,都已初始化;

5.1. FDDF_Status


5.1.1. Create

FDDF_Status 结构中由二部分组成:头节点和普通节点。因此,在创建节点时,需要分别提供上述二种节点的创建方式;

总结构图




编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	



5.1.1.1. FDDF_Status Create Head

本函数在初始化时,由调用者调用,用以初始化一个全局的 FDDF 头指针,在以后的应用中,该头结点需要被清空,但是不需要被删除;

■ Head 结构图



■ 伪代码

```
int Mu_FddfStatusHeadCreate(FddfStatusHeadPtr *Ptr)
{
    *Ptr = (FddfStatusHeadPtr)malloc(sizeof(FddfStatusHead) * 4);
    if(NULL == *Ptr){
        Mu_ErrorPrint()
        retrun MUNBUF;
    }

    //init the head
    Mu_FddfStatusHeadInit(*Ptr);
    return MUOK;
}
```

■ 返回值




编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

值	描述
MUOK	无错误
MUNBUF	无内存空间

■ 返回结构


运行后,函数在堆空间中创建以下结构,其初始值如表内示:



5.1.1.2. FDDF_Status Create Node

该节点在XML解析或是在MuFTAD程序自动下载时,均需要对其进行操作; 在XML解析时,需要创建、初始、删除及赋值; 在下载时,需要删除节点;

■ 结构图



```
int Mu_FddfStatusNodeCreate(FddfStatusNodePtr *Ptr)
{
    int back;
    *Ptr = (FddfStatusNodePtr)malloc(sizeof(FddfStatusNode));
    if(NULL == *Ptr)
    {
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		


```
Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
back = Mu_FddfStatusNodeInit(*Ptr);
return back;
}
```

返回值

值	描述
MUOK	无错误
MUNBUF	无内存空间

■ 返回结构

运行后,函数在堆空间中创建以下结构,其初始值如表内示:



5.1.2. Init

5.1.2.1. FDDF_Status Init Head

■ 说明

在每次重新 Query_status 后,从服务器获得 XML 文件后,都需要对信令中的 2xx 类型进行解析,解析前,用于存储的链表头必须被初始化;

该函数用于清空 FDDF_Status 链表的头结点 FddfStatushead 中的值;

[注意]:

1、该函数中初始的内容不包括 next 指针所指向的链表中的节点,该函数



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

仅仅在空链表时(只有表头,无节点),被调用;

- 2、其节点的清除,在自动下载时,被边下载边清除;
- 3、FddfStatusHead 头结点创建时初始化与重用时初始化函数相同;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfStatusHeadInit(FddfStatusHeadPtr Ptr) {
    //check Ptr
    int i;
    for(int i= 0; i<4; i++){
        if(NULL = Ptr) {
            Mu_ErrorPrint();
            return MUEERO;
        }
        Ptr->type = 201 + i;
        Ptr->total = 0;
        Ptr->next = NULL;
        Ptr ++;
      }
      return MUOK;
}
```

5.1.2.2. FDDF_Status Init Node

■ 说明

每创建一个新的节点后,都必须初始化其值;

[注意]:

- 1、清空 FDDF_Status 链表中的节点的信息;
- 2、区别清空其内容(初始优)与删除;
- 3、其在整个解析过程中不会被重用,保存在创建时初始化;

■ 伪代码

int Mu_FddfStatusNodeInit(FddfStatusNodePtr Ptr)



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
{
    Ptr->type = 0;
    Ptr->size = 0;
    Ptr->newer = 0;
    Ptr->older = 0;

Ptr->text = NULL;
    Ptr->program = NULL;
    Ptr->group = NULL;
    Ptr->owner = NULL;
    Ptr->priority = 0;
    Ptr->next = NULL;

return MUOK;
}
```

5.1.2.3 Clear

■ 说明

重新将指针初始化一次,以提供一个新的指针。

■ 代码

```
/*reinitialize FddfStatusHeadPtr */
int Mu_FddfStatusHeadClear(FddfStatusHeadPtr Ptr)
{
    if(NULL == Ptr)
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUEERO;
    }
    Ptr->type = 201 + 0;
    Ptr->total = 0;
    Mu_Free(Ptr->next);
    return MUOK;
}
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
/*reinitialize FddfStatusNodePtr */
int Mu_FddfStatusNodeClear(FddfStatusNodePtr Ptr)
{
    Ptr->type = 0;
    Ptr->size = 0;
    Ptr->newer = 0;
    Ptr->older = 0;

    Mu_Free(Ptr->text);
    Mu_Free(Ptr->program);
    Mu_Free(Ptr->group);
    Mu_Free(Ptr->owner);
    Ptr->priority = 0;
    Mu_Free(Ptr->next);

    return MUOK;
}
```

5.1.3. Insert

■ 说明

将 FDDF_Status 节点插入到链表中时,按节点中 priority 字段安排插入点。将链表维护成一个有序链;

[注意]:

- 1、Head 为结构数组的首地址;
- 2、插入时,需要按待插入节点的类型进行链表选择(从四个链表头中选择一个表头);

```
int Mu_FddfStatusNodeInsert (FddfStatusHeadPtr Head, FddfStatusNodePtr Node)
{
    FddfStatusNodePtr back = NULL;

    //find the list header
    Head += (Node->type-200);
    FddfStatusNodePtr Primer = Head->next;

    if(NULL == Primer)
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Head->next = Node;

while((Primer != NULL) && (Primer->priority > Node->priority){
    back = Primer;
    Primer = Primer->next;
}

Node->next = Primer;
back->next = Node;

Head->total ++;
return MUOK;
}
```

5.1.4. Delete

■ 说明

删除链表中的内容时,包括删除头结点和普通节点,在本项目中,头结点作为全局值放在静态区,对此不进行删除操作;

对普通节点,需要进行删除操作;

[注意]:

- 1、该项目中,不需要提供对整个链表的删除功能。因为节点间是相互独立的;
- 2、删除节点时,应该优先释放结构中指针所指的内存区域,否则会导致内存泄露;

```
/*delete a FddfStatusNodePtr*/
int Mu_FddfStatusNodeDelete(FddfStatusHeadPtr Head,FddfStatusNodePtr Node)
{
    FddfStatusNodePtr Primer = Head->next;
    FddfStatusNodePtr back = NULL;

    if(Primer == Node)
    {
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Mu_Free(Node->text);
    Mu_Free(Node->program);
    Mu_Free(Node->group);
    Mu_Free(Node->owner);
    free(Node);
    Head->next = Head ->next->next;
    return MUOK;
}
while((NULL != Primer) && (Primer != Node))
{
    back = Primer;
   Primer= Primer->next;
}
if(NULL == Primer)
{
    Mu_ErrorPrint();
    return MUEERO;
}
back->next = Node->next;
Mu_Free(Node->text);
Mu_Free(Node->program);
Mu_Free(Node->group);
Mu_Free(Node->owner);
free(Node);
return MUOK;
```

5.1.5. Copy

■ 说明

}

该结构体内的拷贝不需要涉及头节点内信息的拷贝;

XML 解析时,我们需要将解析的值拷贝到节点中去或是分配内存空间,以



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

存储相关信息;

[注意]:

- 1、拷贝时,用到了宏定义;
- 2、拷贝对整型,字符串采用不同的存储方式。对整型,直接转换后,赋给 结构体内成员;对字符串,分配动态空间后,由结构体成员保存指针;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfStatusNodeStrncpy(FddfStatusNodePtr Node,
                            const char *string, const char *name)
{
   if((NULL == string)||(NULL == name) || (NULL == Node))
        Mu_ErrorPrint();
        return MUEERO;
    }
    Mu_StrncpyInt(Node->type, string, name, "Type");
    Mu_StrncpyStr(Node->text, string, name, "Text");
    Mu_StrncpyInt(Node->size, string, name, "Size");
    Mu_StrncpyInt(Node->newer, string, name, "Dat1");
    Mu_StrncpyInt(Node->older, string, name, "Dat2");
    Mu_StrncpyStr(Node->program, string, name, "Dat3");
    Mu_StrncpyStr(Node->group, string, name, "Dat4");
    Mu_StrncpyStr(Node->owner, string, name, "Dat5");
    Mu_StrncpyInt(Node->priority, string, name, "Dat6");
   return MUOK;
}
```

5. 1. 6 Free

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码

```
/*free FddfStatusHeadPtr*/
int Mu_FddfStatusHeadFree(FddfStatusHeadPtr Ptr)
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
{
   FddfStatusNodePtr Node1 = NULL;
   FddfStatusNodePtr Node2 = NULL;
       if(NULL == Ptr)
       {
           Mu_ErrorPrint();
           return MUEERO;
       Node1 = Ptr->next;
       while(Node1 != NULL)
           Node2 = Node1;
           Node1 = Node1 -> next;
           Mu_Free(Node2->text);
           Mu_Free(Node2->program);
           Mu_Free(Node2->group);
           Mu_Free(Node2->owner);
           Mu_Free(Node2);
       free(Ptr);
   return MUOK;
}
```

5.2. DIR_Status

■ 说明

DIR_Status 结构由三部分组成:

1、链表表头结构数组;

可以参考 FDDF_Staus 中的结构组成,它们是一种类型的节点所组成的链表的表头,四个类型: 401、402、403、404;

2、链表节点;

链表节点表示具体的一个条款(Item),它是一种类型节点的单独个体。 在一个条款里,包含许多不确定的地址;

所包含的地址用地址链表来存储;


链表节点是这些地址节点的头节点:



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

3、地址节点; 如上所述;

■ 结构图




5.2.1. Create

该结构的创建不仅包括 DirStatusHead 数组的创建、还包括 DirStatusNode、DirDownloadNode 的创建;

5.2.1.1. DIR_Status Create Head

■ 结构图



```
int Mu_DirStatusHeadCreate(DirStatusHeadPtr *Ptr)
{
    *Ptr = (DirStatusHeadPtr)malloc(sizeof(DirStatusHead) * 4);
    if(NULL == *Ptr){
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}


//init head
    Mu_DirStatusHeadInit(*Ptr);
    return MUOK;
}
```

■ 返回值

值	描述
MUOK	无错误
MUNBUF	无内存空间


■ 返回结构

运行后,函数在堆空间中创建以下结构,其初始后,值如图示:



5.2.1.2 Dir_Status Create Node

■ 结构图



```
int Mu_DirStatusNodeCreate(DirStatusNodePtr *Ptr)
{
    int back;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		


```
*Ptr = (DirStatusNodePtr)malloc(sizeof(DirStatusNode));
if(NULL == *Ptr){
    Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
back = Mu_DirStatusNodeInit(*Ptr);
return back;
```

■ 返回值

值	描述
NO_MUERROR	无错误
MUERROR_BUFFER_EMPTY	无内存空间


■ 返回结构

运行后,函数在堆栈中创建以下结构,其初始后,值如图示:



5.2.1.3. DIR_Status Addr Create

■ 结构图



```
int Mu_DirStatusAddrCreate(DirDownloadAddrPtr *Ptr)
{
    int back;
    *Ptr = (DirDownloadAddrPtr)malloc(sizeof(DirDownloadAddr));
    if(NULL == *Ptr){
        Mu_ErrorPrint();
    }
}
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
return MUNBUF;
}
back = Mu_DirDownloadAddrInit(*Ptr);
return back;
```

■ 返回值

}

值	描述
MUOK	无错误
MUNBUF	无内存空间

■ 返回结构

运行后,函数在堆中创建以下结构,其初始后,值如图示:



5.2.2. Init

对于每一个创建的结点,均需要进行初始化,因此必须提供三类初始化函数;

5.2.2.1. DIR_Status Head Init

■ 说明

初始化结构数组;

[注意]:

1、DirStatusHead 头结点创建时初始化与重用时初始化函数相同;

```
int Mu_DirStatusHeadInit(DirStatusHeadPtr Ptr)
{
    for(int i= 0; i<4; i ++){
        if(NULL = Ptr){
            Mu_ErrorPrint();
            return MUEERO;
        }
}</pre>
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
}
       Ptr->type = 401 + i;
       Ptr->total=0;
       Ptr->next = NULL;
       Ptr ++;
    }
   return MUOK;
5.2.2.2. DIR_Status Node Init
   说明
    初始化节点;
   伪代码
int Mu_DirStatusNodeInit(DirStatusNodePtr Ptr)
   if(NULL == Ptr)
    {
       Mu_ErrorPrint();
       return MUNNOD;
    }
   Ptr->type=0;
   Ptr->authmethod = 0;
   Ptr->priority = 0;
    Ptr->DownloadID = NULL;
   Ptr->total=0;
   Ptr->addrnext = NULL;
   Ptr->addrlast = NULL;
   Ptr->next = NULL;
   return MUOK;
}
```

5.2.2.3. DIR_DownloadAddr Init

■ 说明



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

初始化地址节点;

■ 伪代码

```
int Mu_DirDownloadAddrInit(DirDownloadAddrPtr Ptr)
{
    if(NULL == Ptr){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }

Ptr->addr= NULL;
    Ptr->next = NULL;
    return MUOK;
}
```

5.2.3 Insert

在解析 XML 中的 4xx 内容时,需要考虑到二类节点的插入操作: 一类是一个 Item 节点插入到其链表中去,同 2xx 节点内容的存储; 另一类是地址节点插入到地址链表中去,按解析优先顺序存储;

5.2.3.1. DIR_Status Node Insert

参考 5.2.2.1

5.2.3.2.DIR_Status Addr Insert

■ 说明

将解析得到的地址节点存储到地址链表中去,存储时将新解析的节点放入链表尾部:

在其头结点中,提供尾指针,方便插入;

■ 伪代码

/*insert DirDownloadAddrPtr into DirStatusNodePtr*/



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
int Mu_DirDownloadAddrInsert(DirStatusNodePtr Node, DirDownloadAddrPtr addr)
   if((NULL == Node) ||(NULL == addr))
    {
        Mu_ErrorPrint();
       return MUNNOD;
    }
    DirDownloadAddrPtr Primer = Node->addrnext;
    DirDownloadAddrPtr back = NULL;
   if(NULL == Primer)
        Node->addrnext = addr;
        Node->addrlast = addr;
        Node->total ++;
        return MUOK;
    }
    while(Primer != NULL)
    {
        back = Primer;
        Primer = Primer->next;
    }
    addr->next = back->next;
    back->next = addr;
    Node->total ++;
   return MUOK;
}
```

5.2.4. Delete

在本项目中,对节点的删除有二种情况:

1、当一个地址节点上的内容下载完成,需要从地址链表中删除相应节点;

下载是从地址链表的头节点开始依次下载的,因此这种情况下的删除也是按这种方式进行的;

每次删除一个地址节点;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

- 2、若在解析地址节点时出错,那么需要删除整修链表,但是并不删除其头结点:
 - 一次删除所有的节点,一个链表中,除表头的所有节点;
- 3、当一个地址链表中所有地址处的内容均被下载完成后,需要删除其头结点,也就是 DirStatuseNode 节点;
 - 一次删除一个 DirStatusNode 节点;

5.2.4.1. DIR_Status Addr Delete one

■ 说明

从头结点的 next 指针所指开始删除,一次删除一个节点; [注意]:

1、应该先释放地址节点中所指向的地址内存(addr),然后再释放地址节点本身;

■ 伪代码

}

```
/*delete a DirStatusNodePtr*/
int Mu_DirDownloadAddrDeleteone(DirStatusNodePtr Node,DirDownloadAddrPtr
addrs)
{
   DirDownloadAddrPtr p = Node->addrnext;
   DirDownloadAddrPtr back = NULL;
   if(p == addrs)
    {
       Node->addrnext = Node->addrnext->next;
       Mu_Free(addrs->addr);
       free(addrs);
       return MUOK;
   }
   while((NULL != p)&&(p != addrs))
       back = p;
       p = p - next;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
if(NULL == p)
{
          Mu_ErrorPrint();
          return MUNNOD;
}
back->next = addrs->next;
Mu_Free(addrs->addr);
free(addrs);
return MUOK;
}
```

5.2.4.2. DIR_Status Addr Delete List

■ 说明

从头结点的 next 指针所指开始删除,一次删除链表中,除头结点外的所有节点;

[注意]:

1、应该先释放地址节点中所指向的地址内存(addr),然后再释放地址节点本身;

```
int Mu_DirDownloadAddrDeleteList(DirStatusNodePtr Node)
{
    DirDownloadAddrPtr address = NULL;

    while(Node->addrnext != NULL) {

        if((address= Node->addrnext) == NULL)
        {
            Mu_ErrorPrint();
            return MUNNOD;
        }
        Node->addrnext = address->addrnext;

        if(address == Node->addrlast)
            Node->addrlast = NULL;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Mu_Free(address->addr);
    free(address);
}
return MUOK;
}
```

5.2.4.3. DIR_Status Node Delete

■ 说明

```
删除一个 item 元素信息结点 DriStatusNode; [注意]:
1、实现中调用 Mu_DirDownloadAddrList 函数释放一个地址链表;
```

■ 伪代码

}

```
int Mu_DirStatusNodeDelete(DirStatusHeadPtr Head, DirStatusNodePtr Node)
   Head += (Node->type -400);
   DirStatusNodePtr Primer = Head->next;
   DirStatusNodePtr back = NULL;
   while((Primer != NULL) && (Primer != Node)){
       back = Primer;
       Primer= Primer->next;
   }
   if(Primer == NULL){
       Mu_ErrorPrint();
       return MUNNOD;
   }
   back->next = Node ->next;
   Mu_DirDownloadAddrDeleteList(Node);
   Mu_Free(Node->downloadID);
   free(Node);
   return MUOK;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.2.5. Copy

XML 解析过程中,需要将所解析的信息存储到相关结构中去,在本结构中, 对该结构的赋值操作可分为二种:

- 1、拷贝到 DirStatusNode 节点 这些节点中维护着一个条款(Item)中的公有消息;
- 2、拷贝到地址节点 这些节点中仅仅保存一个地址信息;

5.2.5.1. Dir_Status Node Copy

■ 说明

将一个条款中的公有消息存储到 DirStatusNode 节点中;

■ 伪代码

5.2.5.2. Dir_Download Addr Copy

■ 说明

将一个条款中的公有消息存储到 DirDownloadAddr 节点中;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

■ 伪代码

```
int Mu_DirDownloadAddrStrncpy(DirDownloadAddrPtr Node, char *string)
{
    if((NULL == string) || (NULL == Node))
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }

    if(NULL == (Node->addr = malloc(strlen(string) + 1)))
    {
            Mu_ErrorPrint();
            return MUEERO;
    }

    memset(Node->addr, 0, strlen(string)+1)
    strncpy(Node->addr, string, strlen(string));

    return MUOK;
}
```

5. 2. 6 Clear

■ 说明

将指针重新初始化,以提供一个新的指针

■ 代码

```
/*reinitialize DirStatusHeadPtr*/
int Mu_DirStatusHeadClear(DirStatusHeadPtr Ptr)
{
     if(NULL == Ptr)
     {
                Mu_ErrorPrint();
                 return MUEERO;
           }
                 Ptr->type = 401 + 0;
                 Ptr->total = 0;
                       Mu_Free(Ptr->nodenext);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
return MUOK;
```

5. 2. 7

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码

```
/*free DirStatusHeadPtr*/
int Mu_DirStatusHeadFree(DirStatusHeadPtr Ptr)
{
    DirStatusNodePtr Node1 = Ptr->nodenext;
    DirStatusNodePtr Node2 = NULL;
    DirDownloadAddrPtr Addr1 = NULL;
    DirDownloadAddrPtr Addr2 = NULL;
        if(NULL == Ptr)
        {
           Mu_ErrorPrint();
           return MUEERO;
        while(Node1 != NULL)
           Node2 = Node1;
           Node1 = Node1 -> next;
            Addr1 = Node2 -> addrnext;
            while(Addr1 != NULL)
            {
               Addr2 = Addr1;
               Addr1 = Addr1 -> next;
               Mu_Free(Addr2->addr);
               Mu_Free(Addr2);
           Mu_Free(Node2->DownloadID);
           Mu_Free(Node2);
        }
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

free(Ptr);
return MUOK;

5.3. Service_Info

■ 说明

}

Service_Info 结构大体由二部分组成:

1. ApipathList

该结构内存储了服务器提供的可访问的接口,接口函数名称全部存储于动态内存区;

2. ServerHead


该结构体是一个服务器地址的链表表头,在协议中,服务器的地址个数是不确定的;

该头结点中提供二个节点指针,一个指向链表首,另一个指向链表尾节点;

[注意]:

- 1、《MuFTAD需求文档中》对地址存储结构设计为循环链表,具体设计时,仍 采用单向链表存储;
 - 2、新建地址节点插入链表表尾;
- 3、该结构不会在整个下载过程中重复解析,它只会在开机时,一次性解析 出所有信息,存储于动态内存区,方便以后的使用;

■ 结构图





编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.3.1. Create

因为该结构由 Server 链表和 ApiPathlist 结构结成,所以,在创建该结构时, 应该一并创建该信息;

但是对于地址结点,必须提供创建函数,方便解析时动态地创建节点;

5.3.1.1. ServiceInfo Create

■ 说明

创建 ServiceInfo 结构,包括 ServerHead 和 ApiPathList 结构;


```
int Mu_ServiceInfoCreate(ServiceInfoPtr *Ptr)
   ServerHeadPtr head = NULL;
    ApiPathListPtr api = NULL
    head = (ServerHeadPtr)malloc(sizeof(ServerHead));
    if(NULL == head)
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }
    api = (ApiPathListPtr)malloc(sizeof(ApiPathList));
   if(NULL == api){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNBUF;
    }
    *Ptr = (ServiceInfoPtr)malloc(sizeof(ServiceInfo));
    if(NULL == *Ptr){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNBUF;
    }
    (*Ptr)->server = head;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
(*Ptr)->apipathlist = api;
Mu_ServiceInfoInit(*Ptr);
return MUOK;
}
```

■ 创建后的结构



5.3.1.2. ServerNode Create

■ 说明

在解析 server Information Description 时,需要动态地创建服务器地址节点,以存储服务器地址;

```
int Mu_ServerNodeCreate(ServerNodePtr *Node)
{
    *Node = (ServerNodePtr)malloc(sizeof(ServerNode));

    if(NULL == *Node){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNBUF;
    }

    Mu_ServerNodeInit(*Node);

    return MUOK;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

}

5.3.2. Init

由于 Service_Info 结构分为二部分组成, 所以必须相应地提供二个初始化函数;

5.3.2.1. Service_Info Init

■ 说明

初始化 Service Info 结构中的所有项,包括 ServerHead 头结点和 ApiPathList 结构;

该结构不会被重用,在整个过程中 Sever Information Descriptor 只会被调用一次,所以该函数可以被忽略:

[注意]:

1、DirStatusHead 在设计时不考虑被重用问题;

```
int Mu_ServiceInfoInit(ServiceInfoPtr Ptr)
{
    //Init
    Ptr->Protocolver = 0;
    Ptr->stepping = 0;
    Ptr->lastserver = NULL;
    Ptr->ping = NULL;

    //ServerHead Head
    Ptr->server->total = 0;
    Ptr->server->next = NULL;
    Ptr->server->last = NULL;

    //ApiPathList
    Ptr->apipathlist->prelogin = NULL;
    Ptr->apipathlist->login = NULL;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Ptr->apipathlist->querystatus = NULL;
Ptr->apipathlist->updatestatus = NULL;
Ptr->apipathlist->queryfddflist = NULL;
Ptr->apipathlist->logout = NULL;
returnMUOK;
}
```

5.3.2.2. Server Node Init

■ 说明

该节点用于存储 Server Information Description XML 文件中的 addr 字段信息;

■ 伪代码

```
int Mu_ServerNodeInit(ServerNodePtr Ptr)
{
    Ptr->addr = NULL;
    Ptr->next = NULL;
    return MUOK;
}
```

5.3.3. Insert

■ 说明

该函数的功能是将解析出来的地直接点加入到链表中去; *[注意]:*

1、加入地址链表的顺序按解析顺序完成,解析出的值加入到链表的尾部;

■ 伪代码

参考 5.2.3.2.DIR_Status Addr Insert

5.3.4. Delete

在本项目中,该XML 文件解析,及整个应用中,均不会涉及到删除函数。



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

因此文档省略该部分;

5.3.5. Copy

将从 Server Information Description XML 文件中解析的值存储入 Service_info 结构中的相应项中;

按该结构中的类型组成,以及我们创建的节点,我们需要创建二个拷贝函数;

[注意]:

1、在解析 Server Information Description 时,需要区分 addr 字段与非 addr 字段;

5.3.5.1.Service_Info Copy

■ 说明

从 Server Information Description XML 文件中解析的非 addr 字段值存储入 ServiceInfo 结构中的相应项中;

```
int Mu_ServiceInfoStrncpy(ServiceInfoPtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar
*name)
{
    if((NULL == string)||(NULL == name) || (NULL == Node))
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }

    Mu_StrncpyInt(Ptr->Protocolver, string, name, "Protocol_Ver");
    Mu_StrncpyInt(Ptr->stepping, string, name, "Stepping");
    Mu_StrncpyStr(Ptr->ping, string, name, "Ping");
    Mu_StrncpyStr(Ptr->lastserver, string, name, "Last");

    Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->prelogin, string, name, "Pre_Login");
    Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->login, string, name, "Login");
    Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->querystatus, string, name, "Query_Status");
    Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->queryfddflist,
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
string, name, "Query_FDDF_List");
Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->updatestatus, string,name, "Update_Status");
Mu_StrncpyStr(Ptr->apipathlist->logout, string, name, "Logout");
return MUOK;
}
```

5.3.5.2. ServerNode Copy

■ 说明

将从 Server Information Description XML 文件中解析的 addr 字段值存储入 ServerNode 结构中的相应项中;

■ 伪代码

```
int Mu_ServerNodeStrncpy(ServerNodePtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar
*name)
{
    if((NULL == string)||(NULL == name) || (NULL == Ptr))
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }

    Mu_StrncpyStr(Ptr->addr, string, name, "Addr");
    return MUOK;
}
```

5. 3. 6 Clear

■ 说明

将指针重新初始化,以提供一个新的指针

■ 代码



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
/*reinitialize ServiceInfoPtr*/
int Mu_ServiceInfoClear(ServiceInfoPtr Ptr)
    /*Init*/
    Ptr->Protocolver = 0;
    Ptr->stepping = 0;
    Mu_Free(Ptr->lastserver);
    Mu_Free(Ptr->ping);
    /*ServerHead Head */
    Ptr->server->total=0;
    Mu_Free(Ptr->server->next);
    Mu_Free(Ptr->server->last);
    /*ApiPathList*/
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->prelogin);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->login);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->querystatus);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->updatestatus);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->queryfddflist);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->logout);
    return MUOK;
}
/*reinitialize ServerNodePtr*/
int Mu_ServerNodeClear(ServerNodePtr Ptr)
    Mu_Free(Ptr->addr);
    Mu_Free(Ptr->next);
    return MUOK;
}
```

5. 3. 7 Free

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
/*free ServiceInfoPtr*/
int Mu_ServiceInfoFree(ServiceInfoPtr Ptr)
    ServerNodePtr Node1 = NULL;
    ServerNodePtr Node2 = NULL;
    Mu_Free(Ptr->lastserver);
    Mu_Free(Ptr->ping);
    Node1 = Ptr->server->next;
    while(Node1 != NULL)
    {
        Node2 = Node1;
        Node1 = Node1 -> next;
        Mu_Free(Node2->addr);
        Mu_Free(Node2);
    }
    Mu_Free(Ptr->server);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->prelogin);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->login);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->querystatus);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->updatestatus);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->queryfddflist);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist->logout);
    Mu_Free(Ptr->apipathlist);
    free(Ptr);
    return MUOK;
}
```

5.4. FDDF List

■ 说明

在设备访问服务器的 query_Status API 后,得到了 2xx 类节目的总体信息,但是不包括详细的 FDDF XML 文件。


根据 query_Status 后得到的信息,访问服务器,得到相关节目的 FDDF List, 也即 FDDF XML 文件的下载地址。

对应于一个条款 Item,可能包含多个下载地址,并且地址在 XML 文件中的元素名是可变的,因此采用单独的数据结构来存储该地址;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

■ 结构图



5.4.1. Create

FDDF_List 由二部分组成,FddfListHead 和 FddfListNode;

FddfListHead 对应于上述链表的头部结点,而 FddfListNode 则对应于普通节点,用于存储 FDDF XML 文件的下载路径:

因此在创建该结构的节点时,需要提供二种类型结构的创建函数;

5.4.1.1. FDDF_List Head Create

■ 说明

新节点在被创建时,会被初始化,该节点应该被存储在动态存储区,在整个下载过程中,不会被删除;

```
int Mu_FddfListHeadCreate(FddfListHeadPtr *Ptr)
{
    *Ptr = (FddfListHeadPtr)malloc(sizeof(FddfListHead));
    if(NULL == *Ptr){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNNOD;
    }
//Init
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
(*Ptr)->type = 0;

(*Ptr)->text = NULL;

(*Ptr)->total = 0;

(*Ptr)->authmethod= 0;

(*Ptr)->priority = 0;

(*Ptr)->next = NULL;

(*Ptr)->last = NULL;

return MUOK;
```

■ 创建后的结构

*Ptr	type=0
	text=NULL
	total=0
	authmethod=0
	priority=0
	next=NULL
	last=NULL

5.4.1.2. FDDF_List Node Create

```
int Mu_FddfListNodeCreate(FddfListNodePtr *Ptr) {
    参考 5.2.1.3.
    //Mu_FddfListNodeInit(*Ptr);
}
```

5.4.2. Init

该结构由二个部分组成,因此需要提供二个单独的初始化函数以完成相应工作;

5.4.2.1. FDDF_List Head Init

■ 说明

该函数用于初始化该结构的头部结点,在每次解析 FDDF List XML 文件时,都会调用此函数初始化该结构;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

[注意]:

- 1、FddfListHead 在整个过程中会被多次使用, 头结点需要被重新初始化;
- 2、FddfListHead 重新初始化与创建时初始化是不相同的;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfListHeadInit(FddfListHeadPtr Ptr)
{
    Ptr->type = 0;
    Mu_Free(Ptr->text);
    Ptr->total = 0;
    Ptr->authmethod= 0;
    Ptr->priority = 0;
    Ptr->next = NULL;
    Ptr->last = NULL;
    return MUOK;
}
```

5.4.2.2. FDDF_List Node Init

■ 说明

该函数用于初始化 FDDF XML 文件在服务器上的路径消息,在存储时需要单独创建节点以存储该信息;

在每个节点被创建时,均需要被初始化;

[注意]:

1、FddfListNode 在整个过程中不会被重用,只存在创建时初始化的情况;

```
int Mu_FddfListNodeInit(FddfListNodePtr Ptr) {
    参考 5.3.2.1.或是 5.3.2.3.
}
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.4.3. Insert

■ 说明

对于每一个 FDDF_List 节点,在创建并被赋值后,需要插入到链表中去; [注意]:

1、该链表按解析顺序排列,即按解析出的信息依次添加到链表的尾部;

■ 伪代码

5.4.4. Delete

■ 说明

对于本结构,只涉及到地址节点的删除,本且,执行删除操作时,均从链表表头开始删除;

■ 伪代码

5.4.5. Copy

本结构中存在二种类型的节点,因此在解析 FDDF List XML 文件时,需要提供二种类型的数据拷贝函数,以将信息存储到相应的子项中;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.4.5.1. FDDF_List Head Copy

■ 说明

该函数将 FDDF List XML 文件<payload>字段中的一些公共信息,存储到头节点中;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfLisitHeadStrncpy(FddfListHeadPtr Head, const char *sring, const char *name) {
    参考 5.3.5.1.
}
```

5.4.5.2. FDDF_List Node Copy

■ 说明

该函数将 FDDF List XML 文件<payload>字段中的路径信息,存储到节点中;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfListNodeStrncpy(FddfListNodePtr Node, char *string, char *name) {
    参考 5.3.5.2.
}
```

5.4.6 Clear

■ 说明

将指针重新初始化,以提供一个新的指针

■ 代码

```
/*reinitialize*/
int Mu_FddfListHeadClear(FddfListHeadPtr Ptr) {
    Ptr->type = 0;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Ptr->text=0;
    Ptr->total = 0;
    Ptr->size = 0;
    Ptr->authmethod= 0;
    Ptr->priority = 0;
    Mu_Free(Ptr->next);
    Mu_Free(Ptr->last);
    return MUOK;
}
/*reinitialize*/
int Mu_FddfListNodeClear(FddfListNodePtr Ptr)
{
    Mu_Free(Ptr->addr);
    Mu_Free(Ptr->next);
    return MUOK;
}
```

5.4.7 Free

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码

```
/*free FddfListHeadPtr*/
int Mu_FddfListHeadFree(FddfListHeadPtr Ptr)
{
    FddfListNodePtr temp = Ptr->next;
    FddfListNodePtr temp2 = NULL;

    while(temp != NULL)
    {
        temp2 = temp;
        temp = temp->next;
        Mu_Free(temp2->addr);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
free(temp2);
}
Mu_Free(Ptr->text);
free(Ptr);
return MUOK;
}
```

5.5. FDDF_File

■ 说明


定义的结构用于存储,从 FDDF 中解析出的关于节目的信息,这个 XML 文件从服务器获得,Device 只有在取得该 XML 文件,并解析出其中的信息后,才可以下载该文件所描述的节目;

FDDF 分为二个部分:

一部分为节目整体描述性信息,该信息由结构体 FddfFile 定义;

另一部分为节目的分段信息,该部分由以单独的结构体 SegmentHead 为头结点的链表存储,该部分还包括分段节点 SegmentNode;

■ 结构图







编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.5.1. Create

节点的创建分为二个部分:

- 一、节目总体信息描述结构 FddfFile 的创建,该结构在整个软件工作过程中被置为全局变量,会被多次重新初始化;
- 二、节目分段信息 SegmentHead 与 SegmentNode 结构的创建,在工作过程中, SegmentHead 会被置为全局变量,并且会被多次初始化;

5.5.1.1. FddfFile Create

■ 说明

用于存储 FDDF XML 文件中关于一个节目的整体性描述信息,这部分信息会因不同节目而导致内容的不一样,因此会汲及到多次初始化;

```
int Mu_FddfFileCreate(FddfFilePtr *Ptr)
{
    DatebaseInfoPtr database = NULL;
    database = (DatebaseInfoPtr)malloc(sizeof(DatebaseInfo))
    if(NULL == database){
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNBUF;
    }
    *Ptr = (FddfFilePtr)malloc(sizeof(FddfFile));
    if(NULL == *Ptr){
        Mu_ErrorPrint();
        return MUNBUF;
    }
    (*Ptr)->databaseinfo = database;
    //init
```




编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
(*Ptr)->name = NULL;
(*Ptr)->size = 0;
(*Ptr)->md5 = NULL;
(*Ptr)->crc = NULL;
(*Ptr)->type = 0;
(*Ptr)->rate = 0;
(*Ptr)->displayname = NULL;
(*Ptr)->description = NULL;
(*Ptr)->validbeforedate = NULL;
(*Ptr)->description = NULL;
(*Ptr)->nondefaultserver = NULL;
(*Ptr)->authmethod = 0;
(*Ptr)->serverfilepath = NULL;
(*Ptr)->filesegmentnum = 0;
database->index = 0;
database->program = NULL;
database->group = NULL;
database->owner = NULL;
return MUOK;
```

■ 创建的结构

}



5.5.1.2. SegmentHead Create



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

■ 说明

用于维护一个存储节目的所有分段信息的链表,该表头结构包含二个指针,分别指向下一个分段信息结构和最后一个分段信息结构;

该头结点 SegmentHead 被存放于动态存储区,并且被设置为全局变量,在整个工作过程中,需要被多次初始化;

[注意]:

- 1、该节点被重复初始化时,该链表中的节点都应该已经被释放;
- 2、该节点被重复初始化时,函数相同;

■ 伪代码

■ 创建后的结构

total=0
next=NULL
last=NULL

5.5.1.3. SegmentNode Create

■ 说明

用于存储一个节目的所有分段信息;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

该节点只会被初始化一次,每次都是新建该节点时初始化;

■ 伪代码

index=0 size=0 name=NULL md5=NULL crc=NULL next=NULL

5.5.2. Init

根据上述说明,整个结构分为三个部分组成,因此需要相应的函数来初始化结点;

5.5.2.1. FddfFile Init

■ 说明

该结构被申明为一个指针型全局变量,在创建时会被初始化,在以后重复使用时,仍需要将其进行初始化,但是这二次的初始化函数是不相同的;

```
[注意]:
1、不要释放 DatabaseInfo 结构;
```

```
int Mu_FddfFileInit(FddfFilePtr Ptr)
{
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施责任人		

```
Mu_Free(Ptr->name);
   Ptr->size = 0;
   Mu_Free(Ptr->md5);
   Mu_Free(Ptr->crc);
   Ptr->type = 0;
   Ptr->rate = 0;
   Mu_Free(Ptr->displayname);
   Mu_Free(Ptr->description);
   Mu_Free(Ptr->validbeforedate);
   Mu_Free(Ptr->description);
   Mu_Free(Ptr->nondefaultserver);
   Ptr->authmethod = 0;
   Mu_Free(Ptr->serverfilepath);
   Ptr->filesegmentnum = 0;
   Ptr->databaseInfo->index = 0;
   Mu_Free(Ptr->databaseinfo->program);
   Mu_Free(Ptr->databaseinfo->group);
   Mu_Free(Ptr->databaseinfo->owner);
   return MUOK;
}
```

5.5.2.2. SegmentHead Init

■ 说明

该函数用于初始化分段链表的表头结点,该表头也被申明为一个指针型的 SegmentHead 结构,在创建时,或是在被重用前,均需要被初始化;

[注意]:

1、虽然该结构在创建时,在被重用时,均需要被初始化,但是二种情况下, 所使用的初始化函数是相同的;

```
int Mu_SegmentHeadInit(SegmentHeadPtr Ptr)
{
    Ptr->total = 0;
    Ptr->next = NULL;
    Ptr->last = NULL;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
return MUOK;
```

5.5.2.3. SegmentNode Init

■ 说明

该函数用于初始化链表节点,该节点中存储着节目的分段信息,该函数在创建新的节点时被用来初始化结构内的值;

■ 伪代码

```
int Mu_SegmentNodeInit(SegmentNodePtr Ptr)
{
    Ptr->index = 0;
    Ptr->size = 0;
    Ptr->name = NULL;
    Ptr->md5 = NULL;
    Ptr->crc = NULL;
    Ptr->next = NULL;
    return MUOK;
}
```

5.5.3. Insert

■ 说明

对于每一个 SegmentNode 节点,在创建后,都应该插入到以 SegmentHead 为首结点的链表中去;

链表是以解析顺序来维护的,对每个新建的结点,都被放到链表的最尾部,不需要进行额外的排序;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

■ 伪代码

5.5.4. Delete

■ 说明

对于本章节中所述的节点,只有分段节点会在使用过程中被释放掉; 释放时是从头结点开始的,考虑到后期下载时使用多线程,该链表在整个节目下载完成或是下载失败后,将整个链表一并删除;

■ 伪代码

5.5.5. Copy

本章节涉及到的结构由二部分组成,在进行 XML 解析时,需要保存获得的值,因此需要二个函数对结构进行赋值。

[注意]:

1、结构中的 size 字段是 unsigned long 类型;

5.5.5.1. FddfFile Copy



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

■ 说明

将解析得到的节目整体描述信息存入 FddfFile 结构中,对于字符串信息,需要分配动态内存区域以存储;

■ 伪代码

```
int Mu_FddfFileStrncpy(FddfFilePtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar *name)
{
    参考 5.3.5.1.
    [注意]:
    1、结构中的 size 字段设置为 unsigned long 类型,格式转换时需要特别注意;
}
```

5.5.5.2. SegmentNode Copy

■ 说明

将解析得到的分段信息存入 SegmentNode 结构中,对于字符串信息,需要分配动态内存区域以存储;

■ 伪代码

```
int Mu_SegmentNodeStrncpy(SegmentNodePtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar *name)
{
    参考 5.3.5.1.
        [注意]:
        1、结构中的 size 字段设置为 unsigned long 类型,格式转换时需要特别注意;
}
```

5.5.6 Clear

■ 说明



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

将指针重新初始化,以提供一个新的指针

■ 代码

```
/*reinitialize FddfFilePtr */
int Mu_FddfFileClear(FddfFilePtr Ptr)
{
    Mu_Free(Ptr->name);
    Ptr->size = 0;
    Mu_Free(Ptr->md5);
    Mu_Free(Ptr->crc);
    Ptr->type = 0;
    Ptr->rate = 0;
    Mu_Free(Ptr->displayname);
    Mu_Free(Ptr->description);
    Mu_Free(Ptr->validbeforedate);
    Mu_Free(Ptr->description);
    Mu_Free(Ptr->NonDefaultServer);
    Ptr->Authorizemethod = 0;
    Mu_Free(Ptr->serverfilepath);
    Ptr->filesegmentnum = 0;
    Ptr->databaseinfo->index = 0;
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->program);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->group);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->owner);
    return MUOK;
}
/*reinitialize SegmentHeadPtr */
int Mu_SegmentHeadClear(SegmentHeadPtr Ptr)
{
    Ptr->total = 0;
    Mu_Free(Ptr->next);
    Mu_Free(Ptr->last);
    return MUOK;
}
/*reinitialize SegmentNodePtr */
int Mu_SegmentNodeClear(SegmentNodePtr Ptr)
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
{
    Ptr->index = 0;
    Ptr->size = 0;
    Mu_Free(Ptr->name);
    Mu_Free(Ptr->md5);
    Mu_Free(Ptr->crc);
    Mu_Free(Ptr->next);
    return MUOK;
}
```

5.5.7 Free

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码

```
/*free FddfFilePtr*/
int Mu_FddfFileFree(FddfFilePtr Ptr)
{
    Mu_Free(Ptr->name);
    Mu_Free(Ptr->md5);
    Mu_Free(Ptr->crc);
    Mu_Free(Ptr->displayname);
    Mu_Free(Ptr->description);
    Mu_Free(Ptr->validbeforedate);
    Mu_Free(Ptr->description);
    Mu_Free(Ptr->NonDefaultServer);
    Mu_Free(Ptr->serverfilepath);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->program);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->group);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo->owner);
    Mu_Free(Ptr->databaseinfo);
    free(Ptr);
    return MUOK;
}
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
/*free SegmentHeadPtr*/
int Mu_SegmentHeadFree(SegmentHeadPtr Ptr)
   SegmentNodePtr Node1 = Ptr->next;
   SegmentNodePtr Node2 = NULL;
   while(Node1 != NULL)
    {
       Node2 = Node1;
       Node1 = Node1 -> next;
       Mu_Free(Node2->name);
       Mu_Free(Node2->md5);
       Mu_Free(Node2->crc);
       Mu_Free(Node2);
    }
   free(Ptr);
   return MUOK;
}
```

5.6. Eyewear_ADP

■ 说明


Eyewear_ADP 是用于存储解析 CMD XML 中的内容, CMD XML 是 Device 与服务器交互时使用的信令的一部分, 其包含除<payload>字段外的所有字段;

Eyewear_ADP 由三个结构体构成,按无素进行分类;

■ 结构图



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	



5.6.1. Create

■ 说明

结构创建时,在动态内存区域申请区域存储该结构所有的项,并对其初始化,由于该结构在整个运行过程中,是重复利用的,每次使用时,需要对其进行初始化;

软件将会使用全局 EyewearADP 指针指向该区域;

```
int Mu_EyewearADPCreate(EyewearADPPtr *Ptr)
{
    PreLoginPtr Pre_log = NULL;
    DeviceInfoPtr device = NULL;
    ConversationPtr conv = NULL;

    Pre_log = (PreLoginPtr)malloc(sizeof(PreLogin));
    if(NULL == Pre_log){
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
//init
Pre_log->encryptionmethod = 0;
Pre_log->challenge = NULL;
device = (DeviceInfoPtr)malloc(sizeof(DeviceInfo));
if(NULL == device){
    Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
//init
device->IDInt = NULL;
device->App = NULL;
device->devicestatus = 0;
device->trigsource = 0;
device->SRVdatetime = NULL;
device->firewareversion = 0;
device->hardwareversion = 0;
device->serverinfostep = 0;
conv = (ConversationPtr)malloc(sizeof(Conversation));
if(NULL == conv){
    Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
 //init
conv->ConversationID = NULL;
conv->authusername = NULL;
conv->authpassword = NULL;
*Ptr = (EyeweaerADPPtr)malloc(sizeof(EyewearADP));
if(NULL == *Ptr){
    Mu_ErrorPrint();
    return MUNBUF;
}
(*Ptr)->protocolver = 0;
(*Ptr)->protocolOPC = 0;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
(*Ptr)->prelogin = Pre_log;
    (*Ptr)->device_info = device;
    (*Ptr)->conversation = conv;
   return MUOK;
}
```

5.6.2. Init

说明

初始化用于该结构被重用,在创建该结构时,是不能用该函数来初始化其结 构的;

[注意]:

1、不能释放 PreLogin、Device_info、conversation 本身的内存区域;

伪代码

{

```
int Mu_EyewearADPInit(EyewearADPPtr Ptr)
    //init
    Ptr->prelogin->encriptionmethod = 0;
    Mu_Free(Ptr->prelogin->challenge);
    //init device
    Mu_Free(Ptr->device_info->IDInt);
    Mu_Free(Ptr->device_info ->App );
    Ptr->device_info ->devicestatus = 0;
    Ptr->device_info ->trigresource = 0;
    Mu Free(Ptr->device info ->SRVdatetime);
    Ptr->device_info ->firmwareversion = 0;
    Ptr->device_info ->hardwareversion = 0;
    Ptr->device_info ->serverinfostep = 0;
    //init
    Ptr->conversation->conversationID = 0;
    Mu_Free(Ptr->conversation ->authusername);
    Mu_Free(Ptr->conversation ->authpassword);
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
Ptr->protocolver = 0;
Ptr->protocolOPC = 0;
return MUOK;
```

5.6.3. Insert

该结构不存在链表等其他存储结构,不需要插入操作;

5.6.4. Delete

该结构不存在链表等其他存储结构,不需要删除操作,每次重用时,只需要调用 5.6.2.中函数,就可以释放结构所指向的所有内存区域;

5.6.5. Copy

■ 说明

当解析 CMD 信令获得的信息后,必须存储到本章节所介绍的结构中去,具体操作由本函数完成;

■ 伪代码

5.6.6 Clear

■ 说明



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

将指针重新初始化,以提供一个新的指针

■ 代码

```
/*reinitialize EyewearADPPtr */
int Mu_EyewearADPClear(EyewearADPPtr Ptr)
{
    //init
    Ptr->prelogin->encryptionmethod = 0;
    Mu_Free(Ptr->prelogin->challenge);
    //init device
    Mu_Free(Ptr->device_info->DeviceIDInt);
    Mu_Free(Ptr->device_info ->DeviceIDApp);
    Ptr->device_info ->devicestatus = 0;
    Ptr->device_info ->trigresource = 0;
    Mu_Free(Ptr->device_info ->SRVDateTime);
    Ptr->device_info ->firmwareversion = 0;
    Ptr->device_info ->hardwareversion = 0;
    Ptr->device_info ->serverinfostep = 0;
    //init
    Mu_Free(Ptr->conversation->ConversationID);
    Mu_Free(Ptr->conversation ->AuthUsername);
    Mu_Free(Ptr->conversation ->AuthPassword);
    Ptr->Protocolver = 0;
    Ptr->ProtocolOPC = 0;
    return MUOK;
}
```

5.6.7 Free

■ 说明

释放掉分配的空间, 防止内存泄露

■ 代码



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

5.7. Update_info

参考 5.6.

针对本结构的函数有:

int Mu_UpdateInfoCreate(UpdateInfoPtr *Ptr);

int Mu_UpdateInfoStrncpy(UpdateInfoPtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar *name);

[注意]:

- 1、本结构用于存储 Update XML 文件中的信息,该结构仅仅在开机检验更新 固件是否完整;
 - 2、针对本结构没有 Insert 和 Delete 操作函数;

5.8. Device_Info

参考 5.7.

针对本结构的函数有:

int Mu_XmlDeviceInfoCreate(DeviceInfoPtr *Ptr);

int Mu_DeviceInfoStrncpy(DeviceInfoPtr Ptr, const xmlChar *string, const xmlChar



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

*name);

[注意]:

- 1、本结构用于存储 Device info XML 文件中的信息;
- 2、针对本结构没有 Insert 和 Delete 操作函数;

5.9. Resume Info

■ 说明

在下载过程中,程序一下地维护一个未下载或是未载完成节目的信息,以方 便设备在工作时断电,或是发生其他故障后,记录上述信息;

在开机后,程序检测上述节目,以确定是否完整,并按相关操作删除或是重新下载节目;

Resume 是一结构数组;

5.9.1. Create

由于此结构在程序工作时一直处理内存,其创建与分配不需要另外函数完成;

[注意]:

1、该结构虽然不需要创建,但是在使用时,必须调用初始化函数时置初值;

5.9.2. Init

■ 说明

初始化 Resume 数组中的一个结构体;

```
int Mu_ResumeInfoInit(ResumeInfoPtr Ptr, int num)
{
    //Ptr += num;
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
int i;
  if(Ptr == NULL){
      Mu_ErrorPrint();
      return MUNNOD;
   }
   for(i = 0; i < num; i++)
      Ptr->type = 0;
      memset(Ptr->name, 0, MU_NAME_MAX + 1);
      Ptr++;
   }
  return MUOK;
}
[注意]:
1、Ptr 为 Resume 数组的首地址;
2、只提供单一结构的初始化,在程序运行之初,若要对数组内所有结构初始化,
由调用者完成;
```

5.9.3. Insert

■ 说明

将从 resuming xml 文件中,解析得到的,正在下载或是未下载完成的节目信息放入该数组的空闲结构体内;

整型指针 num 用于向调用者传回插入点位置,便于下载完成后清除该结构内的信息;

[注意]:

1、若 num 用全局值,可以不使用该参数;

```
int Mu_ResumeInsert(ResumeInfoPtr Ptr, int type, const xmlChar *name, int num,
const xmlChar* string)
{
   int i;
   char str[100];
```



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

```
for(i = 0; i < 10; i++)
        if(!(Ptr+i)->type)
            break;
    }
   if(i == 10)
    {
        Mu_ErrorPrint();
        return MUEOVR;
    }
   //Mu_ResumeInfoInit(Ptr, i);
    (Ptr + i)->type = type;
   Convert(type,str);//convert int to string
   if(xmlStrcmp((xmlChar*)str,name))
        strncpy((Ptr+ i)->name, name, xmlStrlen(name)+1);
    }
   //num = i;
   return MUOK;
}
```

5.9.4. Delete

对该结构的删除并不是删除结构体本身,而是清空一个结构体内的内容,该操作可以由初始化函数完成;

5.9.5. Copy

该操作已由 Insert 函数完成;

5.10. File_Info

参考 5.7. 针对本结构的函数有:



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

int Mu_FileInfoCreate(FileInfoPtr *Ptr);
int Mu_FileInfoStrncpy(FileInfoPtr Ptr, xmlChar *string, const xmlChar *name);

[注意]:

- 1、本结构用于存储File info XML 文件中的信息;
- 2、针对本结构没有 Insert 和 Delete 操作函数;

6. Appendix 附录

6.1. macro 宏定义

#define MU_MAX_FILE_NAME 200

6.1.1. Mu_Free

```
#define Mu_Free(note)\
do{\
    if(note != NULL){\
        free(note);\
        note = NULL;\
} while(0)
```

6.1.2. Mu_StrncpyInt

```
#define Mu_StrncpyInt(note, string, name, place)\
do{\
      if(!xmlStrcmp(name, (const xmlChar*)place))\
      note = atoi(string);\
}while(0)
```

编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

6.1.3. Mu_StrncpyStr

```
#define Mu_StrncpyStr(note, string, name, place)\
do{\
    if(!xmlStrcmp(name, (const xmlChar*)place))\
    {\
        if(NULL != ((note = malloc(xmlStrlen(string) + 1))))\
        {\
            memset(note, 0, xmlStrlen(string)+ 1);\
            strncpy(note, (const xmlChar*)string,xmlStrlen(string));\
        }\
} while(0)
```

6.1.4. Mu_StrncpyLong

```
#define Mu_StrncpyLong(note, string, name, place)\
do{\
    if(!xmlStrcmp(name, (const xmlChar*)place))\
        note = (unsigned long)atoi(string);\
}while(0)
```

6.2. XMLs

6.2.1. Server Info rmation Description

00 ServerInfo.XML

6.2.2. Pre_Login

01 PreLogin.xml

该 XML 文件作为信令,作为服务器与设备间的交互信息,在设备调用 PreLogin 函数后,返回的 XML。



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

6.2.3. Login

03_After_Login.xml 该 XML 作为信令,在设备登录服务器后,服务器返回的信息;

6.2.4. Query_Status

05_After_Query.xml 该 XML 作为信令,在设备查看其状态时,由服务器返回的信息;

6.2.5. Query_FDDF

07_After_QueryFDDF. xml 该 XML 作为信令,返回设备查看 2xx 类型节目的 FDDF 信息;

6.2.6. Update_Status

09_After_Update.xml 该 XML 作为信令,返回设备查看 2xx 类型节目的 FDDF 信息:

6.2.7. FDDF

FDDF_1. xml 该 XML 描述待下载节目的分段;

6.2.8. FileInfo

file_info.xml 该 XML 用于描述文件信息:

6.2.9. Resuming

resuming.xml

该文件存储正在下载或是未下载完成的文件名,用于断点续传时,确定节目;



编	制	沈胜文
审	核	
批	准	
实施	责任人	

6.2.10. DeviceInfo

deviceinfo.xml 存储设备相关信息;

6.2.11. Update_info

update_SRV.xml

该文件用于存储更新固件的信息,在开机启动时,将用该信息确定更新固件是否完整;