CPE Lyon - 4ETI, 3IRC & 3ICS - Année 2022/2023 Administration Système



TP 6 - Services réseau

Dans ce sixième TP, nous allons voir comment mettre en place différents services réseau (serveur DHCP, serveur DNS, serveur web...) sur notre serveur.

Préambule : le réseau sous VirtualBox

VirtualBox propose plusieurs modes permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles ou avec l'extérieur, résumés ci-dessous :

Aucune connexion	La VM voit qu'une carte réseau est présente, mais c'est comme si le câble était			
	débranché			
Réseau interne	Réseau limité aux VM : elles peuvent communiquer entre elles mais sont isolées			
	de l'extérieur et ne peuvent communiquer avec l'hôte			
Réseau privé hôte	Les VM communiquent entre elles et avec l'hôte, via une carte réseau virtuelle			
NAT (mode par défaut)	La VM accède à Internet via l'hôte, et n'est pas visible sur Internet			
Réseau NAT	Id. NAT, mais les VM peuvent aussi communiquer entre elles			
Accès par pont (bridge)	VirtualBox contourne la pile réseau de l'hôte et accède directement à la carte			
	réseau choisie. Vu du réseau, une nouvelle machine apparaît			
Pilotes génériques	Rarement utilisé; permet d'offrir une architecte ouverte aux plug-ins			

Le tableau suivant résume les différentes communications possibles selon le mode choisi :

Mode	VM > Hôte	VM < Hôte	VM1 <> VM2	VM > Extérieur	VM < Extérieur
Aucune connexion	-	-	-	-	-
Réseau interne	-	-	✓	-	-
Réseau privé hôte	✓	✓	✓	-	-
NAT	✓	Redirection	-	✓	Redirection
Réseau NAT	✓	Redirection	✓	✓	Redirection
Pont	✓	✓	✓	✓	✓

Exercice 1. Adressage IP (rappels)

Vous administrez le réseau interne 172.16.0.0/23 d'une entreprise, et devez gérer un parc de 254 machines réparties en 7 sous-réseaux. La répartition des machines est la suivante :

- Sous-réseau 1 : 38 machines

- Sous-réseau 2 : 33 machines

- Sous-réseau 3 : 52 machines

- Sous-réseau 4 : 35 machines

- Sous-réseau 5 : 34 machines

- Sous-réseau 6 : 37 machines

- Sous-réseau 7 : 25 machines

Donnez, pour chaque sous-réseau, l'adresse de sous-réseau, l'adresse de broadcast (multidiffusion) ainsi que les adresses de la première et dernière machine *configurées* (précisez si vous utilisez du VLSM ou pas).

Exercice 2. Préparation de l'environnement

Dans ce TP nous allons mettre en place un réseau rudimentaire constitué de seulement deux machines : un serveur et un client :

- le serveur a une connexion Internet, notamment pour télécharger les paquets nécessaires à l'installation des serveurs, et sert de passerelle au *client*;
- les deux machines appartiennent à un réseau local;
- le *client* a accès à Internet uniquement via le serveur; il dispose d'une interface réseau qui recevra son adresse IP du serveur DHCP. Dans un premier temps, cette interface sera activée mais **débranchée**.
- 1. VM éteintes, utilisez les outils de configuration de VirtualBox pour mettre en place l'environnement décrit ci-dessus.
 - La VM serveur doit disposer de deux interfaces : une en NAT pour communiquer avec l'extérieur sans communiquer avec l'autre VM, et une en réseau interne (ou éventuellement réseau privé hôte) pour communiquer avec l'autre VM
 - La VM client ne doit disposer que d'une interface réseau interne, car elle ne doit communiquer qu'avec la VM serveur, sans accéder directement à Internet.
- 2. Démarrez le serveur et vérifiez que les interfaces réseau sont bien présentes. A quoi correspond l'interface appelée lo?
 - Pour afficher les interfaces réseau, on utilise la commande ip a lo désigne l'interface de loopback (qui désigne la machine elle-même)
- 3. A Dans les versions récentes, Ubuntu installe d'office le paquet cloud-init lors de la configuration du système. Ce paquet permet la configuration et le déploiement de machines dans le cloud via un script au démarrage. Nous ne nous en servirons pas et sa présence interfère avec certains services (en particulier le changement de nom d'hôte); par ailleurs, vos machines démarreront plus rapidement. Désinstallez complètement ce paquet (il faudra penser à le faire également sur le client ensuite.)

```
apt remove cloud-init && apt autoremove apt purge cloud-init rm -rf /etc/cloud Si on souhaite conserver cloud-init, on peut forcer le renomm
```

Si on souhaite conserver cloud-init, on peut forcer le renommage de la machine en créant un fichier /etc/cloud/cloud.cfg.d/99_hostname.cfg dans lequel on écrit simplement preserve_hostname: true.

- 4. Les deux machines serveur et client se trouveront sur le domaine tpadmin.local. A l'aide de la commande hostnamectl renommez le serveur (le changement doit persister après redémarrage, donc cherchez les bonnes options dans le manuel!). On peut afficher le nom et le domaine d'une machine avec les commandes hostname et/ou dnsdomainname ou en affichant le contenu du fichier /etc/hostname.
 - ♀ Il se peut que l'ancien nom persiste dans le fichier /etc/hosts, associé à l'adresse IP 127.0.1.1; si c'est le cas, modifiez ce fichier à la main.

```
hostnamectl set-hostname serveur.tpadmin.local --static OU BIEN, à l'ancienne : modifier /etc/hostname et indiquer dans /etc/hosts le nom de l'hôte : 127.0.1.1 serveur.tpadmin.local serveur
```

♀ ISC DHCP Server utilise le temps UTC, qui diffère de l'heure locale française. C'est pourquoi vous pourrez observer une différence entre la machine virtuelle et la machine hôte.

Exercice 3. Installation du serveur DHCP

Un serveur DHCP permet aux ordinateurs clients d'obtenir automatiquement une configuration réseau (adresse IP, serveur DNS, passerelle par défaut...), pour une durée déterminée. Ainsi, dans notre cas, l'interfaces réseau de client doit être configurée automatiquement par serveur. Le réseau local **tpadmin.local** a pour adresse **192.168.100.0/24** (on aurait pu choisir une autre adresse; attention, 192.168.1.0/24 est souvent réservée, par exemple par votre FAI).

- 1. Sur le serveur, installez le paquet isc-dhcp-server. La commande systemctl status isc-dhcp-server devrait vous indiquer que le serveur n'a pas réussi à démarrer, ce qui est normal puisqu'il n'est pas encore configuré (en particulier, il n'a pas encore d'adresses IP à distribuer).

 apt install isc-dhcp-server
- 2. Un serveur DHCP a besoin d'une IP statique. Attribuez de manière **permanente** l'adresse IP 192.168.100.1 à l'interface réseau du réseau interne. Vérifiez que la configuration est correcte.

Il faut créer un fichier /etc/netplan/01-netcfg.yaml (le nom n'a pas vraiment d'importance, mais ce nom semble standard; il peut être préférable de remplacer 01 par 99 si on veut s'assurer que la configuration ne sera pas surchargée par un autre fichier) qui contient (ATTENTION, ce sont des espaces, pas des tab) : network:

ethernets:

enp0s8:

addresses: [192.168.100.1/24]

On teste et valide ensuite la configuration en faisant sudo netplan try et on pense toujours à vérifier avec la commande ip a.

3. La configuration du serveur DHCP se fait via le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Faites une sauvegarde du fichier existant sous le nom dhcpd.conf.bak puis éditez le fichier dhcpd.conf avec les informations suivantes :

A quoi correspondent les deux premières lignes?

↓ Les valeurs indiquées sur ces deux lignes sont faibles, afin que l'on puisse voir constituer quelques logs durant ce TP. Dans un environnement de production, elles sont beaucoup plus élevées!
 Ce sont les durées par défaut et maximale d'un bail DHCP, en secondes. Autrement dit, l'attribution d'une IP à un client expire au bout de 2 minutes

- 4. Editez le fichier /etc/default/isc-dhcp-server afin de spécifier l'interface sur laquelle le serveur doit écouter.
 - Il faut spécifier enp0s8 dans l'interface IPv4 (et IPv6 si on veut...)
- 5. Validez votre fichier de configuration avec la commande dhcpd -t puis redémarrez le serveur DHCP (avec la commande systemctl restart isc-dhcp-server) et vérifiez qu'il est actif. systemctl status isc-dhcp-server

Le message d'avertissement sur l'autre interface (enp0s3) est normal, il indique juste que le serveur DHCP ne répond pas aux requêtes qui arrivent sur cette interface.

- 6. Notre serveur DHCP est configuré! Passons désormais au client. Si vous avez suivi le sujet du TP 1, le client a été créé en *clonant* la machine virtuelle du serveur. Par conséquent, son nom d'hôte est toujours serveur. Vérifiez que la carte réseau du client est débranchée, puis démarrez le client (il est possible qu'il mette un certain temps à démarrer : ceci est dû à l'absence de connexion Internet). Comme pour le serveur, désinstallez ensuite cloud-init, puis modifiez le nom de la machine (elle doit s'appeler client.tpadmin.local).
 - ♀ Pour empêcher la latence au démarrage si une machine n'a pas de connexion Internet, on peut ajouter la ligne optional: true dans son fichier de configuration /etc/netplan/00-installer-config.yaml ♀ Il est possible que les commandes sudo prennent désormais un certain temps à s'exécuter sur le client. C'est parce que sudo utilise le fichier /etc/hosts qui contient l'ancien nom de la machine. Il faut modifier ce fichier à la main si vous rencontrer ce problème.

hostnamectl set-hostname client.tpadmin.local --static

- 7. La commande tail -f /var/log/syslog affiche de manière continue les dernières lignes du fichier de log du système (dès qu'une nouvelle ligne est écrite à la fin du fichier, elle est affichée à l'écran). Lancez cette commande sur le serveur, puis connectez la carte réseau du client et observez les logs sur le serveur. Expliquez à quoi correspondent les messages DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK. Vérifiez que le client reçoit bien une adresse IP de la plage spécifiée précédemment.

 Sur le client : ip a
- 8. Que contient le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases sur le serveur, et qu'afficle la commande dhcp-lease-list? Le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases contient l'historique des baux DHCP délivrés par

La commande dhcp-lease-list contient l'historique des baux DHCP délivrés par le serveur

9. Vérifiez que les deux machines peuvent communiquer via leur adresse IP, à l'aide de la commande ping. Sur le serveur : ping 192.168.100.100
Sur le client : ping 192.168.100.1

10. Modifiez la configuration du serveur pour que l'interface réseau du client reçoive l'IP statique 192.168.100.20:

Vérifiez que la nouvelle configuration a bien été appliquée sur le client (éventuellement, désactivez puis réactivez l'interface réseau pour forcer le renouvellement du bail DHCP, ou utilisez la commande dhclient -v).

Exercice 4. Donner un accès à Internet au client

A ce stade, le client est juste une machine sur notre réseau local, et n'a aucun accès à Internet. Pour remédier à cette situation, on va se servir de la machine **serveur** (qui, elle, a un accès à Internet via son autre carte réseau) comme d'une passerelle.

- 1. La première chose à faire est d'autoriser l'*IP forwarding* sur le serveur (désactivé par défaut, étant donné que la plupart des utilisateurs n'en ont pas besoin). Pour cela, il suffit de décommenter la ligne net.ipv4.ip_forward=1 dans le fichier /etc/sysctl.conf. Pour que les changements soient pris en compte immédiatement, il faut saisir la commande sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf.
 - ♀ Vérifiez avec la commande sysctl net.ipv4.ip_forward que la nouvelle valeur a bien été prise en compte.

2. Ensuite, il faut autoriser la traduction d'adresse source (masquerading) en ajoutant la règle iptables suivante :

```
sudo iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface enp0s3 -j MASQUERADE
```

Vérifiez à présent que vous arrivez à « pinguer » une adresse IP (par exemple 1.1.1.1) depuis le client.

A ce stade, le client a désormais accès à Internet, mais il sera difficile de surfer : par exemple, il est même impossible de pinguer www.google.com. C'est parce que nous n'avons pas encore configuré de serveur DNS pour le client.

Exercice 5. Installation du serveur DNS

De la même façon qu'il est plus facile de retenir le nom d'un contact plutôt que son numéro de téléphone, il est plus simple de mémoriser le nom d'un hôte sur un réseau (par exemple www.cpe.fr) plutôt que son adresse IP (178.237.111.223).

Dans les premiers réseaux, cette correspondance, appelée **résolution de nom**, se faisait via un fichier nommé **hosts** (présent dans /etc sous Linux ¹). L'inconvénient de cette méthode est que lorsqu'un nom ou une adresse IP change, il faut modifier les fichiers **hosts** de toutes les machines!

Par conséquent, avec l'avénement des réseaux à grande échelle, ce système n'était plus viable, et une autre solution, automatisée et centralisée cette fois, a été mise au point : DNS (Domain Name Server). Généralement, le serveur DNS utilisé est soit celui mis à disposition par le fournisseur d'accès à Internet, soit un DNS public (comme celui de Google : 8.8.8.8, ou celui de Cloudflare : 1.1.1.1).

Il est aussi très commun d'utiliser un serveur DNS privé, interne à l'organisation, afin de pouvoir résoudre les noms des machines locales. Pour les requêtes extérieures, le serveur DNS privé passe alors la main à un DNS externe.

Il existe de nombreux serveurs DNS, mais le plus commun sous UNIX est **Bind9** (Berkeley Internet Name Daemon v.9).

 Sur le serveur, commencez par installer bind9, puis assurez-vous que le service est bien actif. apt install bind9 systemctl status bind9

2. A ce stade, Bind n'est pas configuré et ne fait donc pas grand chose. L'une des manières les simples de le configurer est d'en faire un serveur cache : il ne fait rien à part mettre en cache les réponses de serveurs externes à qui il transmet la requête de résolution de nom.

♀ Le binaire (= programme) installé avec le paquet bind9 ne s'appelle ni bind ni bind9 mais named...

Nous allons donc modifier son fichier de configuration : /etc/bind/named.conf.options. Dans ce fichier, décommentez la partie forwarders, et à la place de 0.0.0.0, renseignez les IP de DNS publics comme 1.1.1.1 et 8.8.8.8 (en terminant à chaque fois par un point virgule). Redémarrez le serveur bind9.

systemctl restart bind9

- 3. Sur le client, retentez un ping sur www.google.fr. Cette fois ça devrait marcher! On valide ainsi la configuration du DHCP effectuée précédemment, puisque c'est grâce à elle que le client a trouvé son serveur DNS.
- 4. Sur le client, installez le navigateur en mode texte lynx et essayez de surfer sur fr.wikipedia.org (bienvenue dans le passé...)

^{1.} On le trouve aussi sous Windows, dans $C:\Windows\System32\drivers\etc$

Exercice 6. Configuration du serveur DNS pour la zone tpadmin.local

L'intérêt d'un serveur DNS privé est principalement de pouvoir résoudre les noms des machines du réseau local. Pour l'instant, il est impossible de pinguer par leur nom client depuis serveur et inversement.

1. Modifiez le fichier /etc/bind/named.conf.local et ajoutez les lignes suivantes :

- 2. Créez une copie appelée db.tpadmin.local du fichier db.local. Ce fichier est un fichier configuration typique de DNS, constitué d'enregistrements DNS (cf. cours). Dans le nouveau fichier, remplacez toutes les références à localhost par tpadmin.local, et l'adresse 127.0.0.1 par l'adresse IP du serveur.
 - ♀ La ligne root.tpadmin.local. indique en fait une adresse mail du responsable technique de cette zone, où le symbole @ est remplacé par le premier point. Attention également à ne pas oublier le point final, qui représente la racine DNS; on ne le met pas dans les navigateurs, mais il est indispensable dans les fichiers de configuration DNS!
 - ♀ Le champ serial doit être incrémenté à chaque modification du fichier. Généralement, on lui donne pour valeur la date suivie d'un numéro sur deux chiffres, par exemple 2019031401.
- 3. Maintenant que nous avons configuré notre fichier de zone, il reste à configurer le fichier de zone *inverse*, qui permet de convertir une adresse IP en nom.

Commencez par rajouter les lignes suivantes à la fin du fichier named.conf.local:

```
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Créez ensuite le fichier db.192.168.100 à partir du fichier db.127, et modifiez le de la même manière que le fichier de zone. Sur la dernière ligne, faites correspondre l'adresse IP avec celle du serveur (Attention, il y a un petit piège!).

Il faut spécifier l'IP du serveur sur le réseau : ici, c'est juste 1

4. Utilisez les utilitaires named-checkconf et named-checkzone pour valider vos fichiers de configuration :

```
$ named-checkconf named.conf.local
$ named-checkzone tpadmin.local /etc/bind/db.tpadmin.local
$ named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
```

Modifiez le fichier /etc/systemd/resolved.conf et décommentez la section DNS.

5. Redémarrer le serveur Bind9. Vous devriez maintenant être en mesure de « pinguer » les différentes machines du réseau.

Pour les plus rapides :

Exercice 7. Installation d'un serveur web

Installez et configurez un serveur web de votre choix (Apache ou nginx), et configurez le serveur pour qu'il réponde aussi au nom de www.

Exercice 8. Installation d'un serveur de temps

Installez et configurez un serveur de temps (paquet ntp).