
MIDI TECHNO!!!!





Équipe Indu













Intro

```
#include <chrono>
using namespace std::chrono
```

Introduit dans C++11, mis à jour dans C++14, C++17, C++20

Adapté de "A <chrono> Tutorial" par Howard Hinnant

<chrono>

- Pourquoi <chrono>
- Durées
- Point dans le temps
- Exemples

Pourquoi <chrono>?

```
sleep(10);
```

10 secondes? 10 millisecondes? 10 nanosecondes?

```
sleep(10ms);
```

Pourquoi <chrono>?

- Représenter une durée avec un type intégral est ambigue
- <chrono> aide le compilateur à vous aider à trouver les erreurs de logique.
- Faire de différents concepts différents types.

<chrono>

- Pourquoi <chrono>
- Durée
- Point dans le temps
- Exemples

Durée

- Une période de temps
 - 3 secondes
 - 3 minutes
 - 3 heures

- Type arithmétique
- sizeof(seconds) == 8
- Simple et rapide!

```
class seconds
{
   int64_t sec_;
public:
   seconds() = default;
   // ...
};
```

• Se construit comme un scalaire:

```
seconds s; // no init
seconds s{}; // zero init
```

```
seconds s = 3;
// error: conversion from 'int' to non-scalar
type 'std::chrono::seconds'
seconds s{3};
// OK
```

 Pas de conversion implicite de int vers std::chrono::seconds

```
void f(seconds d)
    cout << d.count() << "s\n";
f(3);
// error: Not implicitly constructible
from int.
```

```
void f(seconds d)
    cout << d.count() << "s\n";
f(seconds{3}); // ok, 3s
              // ok, 3s
f(3s);
seconds x{3};
                // ok, 3s
f(x);
```

Opération arithmétique +,-,*,/

```
void f(seconds d) { ... }
auto x = 3s;
x += 2s;
f(x); // ok, 5s
x = x - 1s;
f(x); // ok, 4s
f(x + 1); // error: seconds + int
```

• Comparaison, ==, !=, >, >=, <, <=

Performance?

Performance?

```
cperry@pc-cperry:~/sfl/miditechno/chrono$ g++ -c -01 -o func.o func.c
cperry@pc-cperry:~/sfl/miditechno/chrono$ objdump -D func.o
func.o: file format elf64-x86-64
Disassembly of section .text:
0000000000000000 < Z1fNSt6chrono8durationIlSt5ratioILl1ELl1EEEES3 >:
       48 8d 04 37
                                     (%rdi,%rsi,1),%rax
                              lea
  4: c3
                              retq
0000000000000005 < Z1gmm>:
  5: 48 8d 04 37
                              lea
                                     (%rdi,%rsi,1),%rax
   9: c3
                              retq
```

• Limites?

```
seconds m = seconds::min();
seconds M = seconds::max();
```

±292 milliards d'années

Туре	Definition
std::chrono::nanoseconds	duration *signed integer type of at least 64 bits*/, std::nano
std::chrono::microseconds	duration *signed integer type of at least 55 bits*/, std::micro
std::chrono::milliseconds	duration *signed integer type of at least 45 bits*/, std::milli
std::chrono::seconds	duration *signed integer type of at least 35 bits*/
std::chrono::minutes	duration *signed integer type of at least 29 bits*/, std::ratio<60 >
std::chrono::hours	duration *signed integer type of at least 23 bits*/, std::ratio<3600 >
std::chrono::days (since C++20)	duration *signed integer type of at least 25 bits*/, std::ratio<86400 >
std::chrono::weeks (since C++20)	duration *signed integer type of at least 22 bits*/, std::ratio<604800 >
std::chrono::months (since C++20)	duration *signed integer type of at least 20 bits*/, std::ratio<2629746 >
std::chrono::years (since C++20)	duration *signed integer type of at least 17 bits*/, std::ratio<31556952 >

Note: each of the predefined duration types up to hours covers a range of at least ± 292 years.

- Une simple surcouche sur un int64_t
- À quoi bon?!

- Un gros projet C++ de plusieurs millions de lignes.
- Migrer vers des millisecondes pour plus de précision.



```
class milliseconds
{
    int64_t ms_;
public:
    milliseconds() = default;
    // ...
};
```

Changer une fonction à la fois.

```
void f(milliseconds d)
    cout << d.count() << "ms\n";</pre>
f (3)
                 // Error
f(seconds{3}); // OK, 3000ms
                // OK, 3000ms
f(3s);
seconds x{3};
f(x);
                 // OK, 3000ms
```

- <chrono> sait comment convertir de secondes vers millisecondes.
- La conversion est simple mais il est facile de se tromper, surtout dans le cadre d'un gros projet.

Performance?

```
milliseconds
f(seconds x)
{
    return x;
}
```

```
int64_t
g(int64_t x)
{
    return x*1000;
}
```

Performance?

```
cperry@pc-cperry:~/sfl/miditechno/chrono$ g++ -c -01 -o conv.o conv.c
cperry@pc-cperry:~/sfl/miditechno/chrono$ objdump -D conv.o
conv.o: file format elf64-x86-64
Disassembly of section .text:
0000000000000000 <_Z1fNSt6chrono8durationIlSt5ratioILl1ELl1EEEE>:
      48 69 c7 e8 03 00 00 imul
                                     $0x3e8,%rdi,%rax
   7: c3
                               reta
0000000000000008 < Z1ql>:
   8: 48 69 c7 e8 03 00 00
                               imul
                                      $0x3e8,%rdi,%rax
       с3
                               retq
```

Arithmétique mixte:

```
auto x = 2s;

auto y = 3ms;

f(x + y); // 2003ms

f(y - x); // -1997ms
```

• Si ça compile, ça marche!

.... sauf si vous avez utilisé .count() partout ...

- Conversion milliseconds → seconds
- Si la conversion est sans perte de précision, elle est implicite.

```
seconds x = 3400 \text{ms}; // error: no conversion seconds x = \text{duration\_cast} < \text{seconds} > (3400 \text{ms}); // 3s seconds x = \text{ceil} < \text{seconds} > (3400 \text{ms}); // 4s seconds x = \text{floor} < \text{seconds} > (3400 \text{ms}); // 3s seconds x = \text{round} < \text{seconds} > (3400 \text{ms}); // 3s
```

- Utiliser duration_cast, ceil,floor, round seulement si nécessaire.
- Préférer la conversion implicite.

std::chrono::hours
std::chrono::minutes
std::chrono::seconds
std::chrono::milliseconds
std::chrono::microseconds
std::chrono::nanoseconds

```
void f(nanoseconds d)
    cout << d.count() << "ns\n";</pre>
auto x = 2h;
auto y = 3us;
f(x + y); // 720000003000ns
```

std::chrono::duration

```
Defined in header <chrono>

template <
    class Rep,
    class Period = std::ratio <1>
    class duration;
(since C++11)
```

```
using seconds = duration<int64_t, std::ratio<1>>
```

using seconds32 = duration<int32_t>





using safe_seconds32 =
duration<safe<int32 t>>

```
using fseconds = duration<float>;

void f(fseconds d)
{
    cout << d.count() << "s\n";
}

f(45ms + 63us); // 0.045063s</pre>
```

```
using fmilli = duration<float, std::milli>;

void f(fmilli d)
{
    cout << d.count() << "ms\n";
}

f(45ms + 63us); // 45.063ms</pre>
```

Représentation généralisée

```
using nano = ratio<1, 1'000'000'000>;
using micro = ratio<1, 1'000'000>;
using milli = ratio<1,
                             1'000>;
template <intmax t N, intmax t D = 1>
class ratio
```

Représentation généralisée

```
using ntsc_frames = duration<int32_t, ratio<1, 30>>;
using pal_frames = duration<int32_t, ratio<1, 25>>;

f(ntsc_frames{1});  // 33.3333ms
f(45ms + ntsc_frames{5});  // 211.667ms
```



Représentation généralisée

• Simple, seulement complexe si vous en avez besoin.

```
std::seconds = duration<int64_t ratio<1,1>>
std::string = basic_string<char,
char_traits<char>, allocator<char>>
```

<chrono>

- Pourquoi <chrono>
- Durées
- Point dans le temps
- Exemples

- 10000s → n'importe quel 10000s
- Par contre:

```
time_point<system_clock, seconds> tp{10'000s};
```

= 1970-01-01 02:46:40 UTC

 Un point spécifique dans le temps, par rapport à une horloge avec une précision définie par un durée.

```
template<class Clock, class Duration>
class time_point {
    Duration d_;
public:
    // ...
};
```

 duration et time_point ont la même représentation, toutefois ils représentent différents concepts.

arithmétique

conversion

• En dernier lieu: time_since_epoch

```
auto t = std::chrono::system_clock::now();
cout << t.time since epoch().count() << "ns\n";</pre>
```

<chrono>

- Pourquoi <chrono>
- Durées
- Point dans le temps
- Exemples

Foo.h

Exemples

```
std::chrono::time_point<std::chrono::steady_clock> m_lastCounterIncrement {std::chrono::seconds::zero()};

Foo.cpp

static constexpr int maxCounterIntervalMs{100};

// Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
if (duration_cast<milliseconds>(steady_clock::now() - m_lastCounterIncrement).count() > maxCounterIntervalMs)
{
```

Foo.h

Exemples

```
std::chrono::time point<std::chrono::steady clock> m lastCounterIncrement{std::chrono::seconds::zero()};
 Foo.cpp
static constexpr int maxCounterIntervalMs{100};
   Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
   (duration cast<milliseconds>(steady clock::now() - m lastCounterIncrement).count() > maxCounterIntervalMs)
           milliseconds maxCounter = 100ms;
           // Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
              (duration cast<milliseconds>(steady clock::now() - m lastCounterIncrement) > maxCounter)
```

Foo.h

Exemples

```
std::chrono::time point<std::chrono::steady clock> m lastCounterIncrement{std::chrono::seconds::zero()};
 Foo.cpp
static constexpr int maxCounterIntervalMs{100};
   Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
   (duration cast<milliseconds>(steady clock::now() - m lastCounterIncrement).count() > maxCounterIntervalMs)
          milliseconds maxCounter = 100ms;
           // Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
              (duration cast<milliseconds>(steady clock::now() - m lastCounterIncrement) > maxCounter)
 milliseconds maxCounter = 100ms;
    Temporary solution to check if the OpenSafety connection is valid
    (|steady clock::now() - m lastCounterIncrement > maxCounter)
                                                                                                    50
```

Résumé

- Un concept = un type
- <chrono> se charge des conversions.
- Conversion implicite si sans perte de précision.
- duration_cast, round, ceil, floor si la conversion implique une perte de précision.
- Count(), time_since_epoch() seulement si nécessaire.

MIDI TECHNO !!!

- Besoin de présentateurs
- Sujet techno
- 30 à 60 min

