Projeto Bart Interno

Guia de migração da máquina de loja para o domínio

Antes de Iniciar a Migração, enviar para a loja o e-mail abaixo, lembrando que para lojas de rua, quem deve fazer é quem cumprir a escala T4, enviando o e-mail assim que iniciar o dia

"Boa tarde "LOJA" estamos dando início nesse mês as adequações a algumas políticas de segurança da informação. A forma de acesso a máquina do estoque e da gerência será alterada necessitando usuário e senha. Pedimos por gentileza que deixem a máquina da gerência e do estoque ligadas após o final do dia para fazermos as adequações. Segue abaixo o login e senha do usuário de cada máquina.

Usuário Gerencia: gerente.0XX, Senha: CPGer@XX, o login acima será valido para a máquina do ifood também caso a loja possua Usuário Estoque: estoque.0XX, senha: CPEst@XX

Lembrando que a senha é de uso da loja e não deve ficar exposta de forma escrita. Na necessidade de compartilhar a senha com outro gerente ou estoquista, pedimos que façam de forma responsável.


Qualquer dúvida estamos à disposição"

Onde XX é o número da loja, e "LOJA" é a @ e o e-mail da loja. Após concluir a loja, preencher a planilha nos campos do BART


tinyurl.com/yptzkd77




Passo 1: Copiar os seguintes arquivos localizados em \\10.1.0.2\Scan\Rodrigo\Bart Interno




Passo 2: Abrir a parte Sistema dentro do painel de controle, clicar em Area de trabalho Remota (atalho do executar control system)




Passo 3: Habilitar a área de trabalho remota conforme imagem



Passo 4: Confirmar conforme imagem



Passo 5: Abrir o Painel de controle e localizar a opção Sistema (Forma mais rápida, Tecla Windows +R, e executar sysdm.cpl, valido para Win 10 e 11, pular para o passo 7)



Passo 5: No Windows 11 aparecerá essa tela, clica na opção marcada.

Sobre

O computador está monitorado e protegido.

Veja detalhes em Segurança do Windows

Especificações do dispositivo

Vostro 3400

DESKTOP-UTFAAB6 Nome do dispositivo

Nome completo do dispositivo DESKTOP-UTFAAB6.casaspedro.local

Processador 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz

8,00 GB (utilizável: 7,73 GB)

RAM instalada

ID do dispositivo 599D8205-2528-44AB-9990-683E3B

B043B3

ID do Produto 00330-53650-48646-AAOEM Tipo de sistema Sistema operacional de 64 bits,

processador baseado em x64


Caneta e toque Nenhuma entrada à caneta ou por toque disponível para este vídeo

Copiar


Renomear este computador




Passo 6.1: Para Windows 10, clicar na opção marcada




Passo 7: Seguir as imagens acima, mantendo o padrão CPLJXXYYY, onde XX é o número da loja e YYY é GER para gerência, EST para estoque e AUX para auxiliar (IFOOD)




Passo 8: Após a alteração das informações, colocar usuário e senha







Passo 9 e 10: Seguir a primeira imagem, na segunda mensagem, colocar Reiniciar Depois




Passo 11: Voltar ao Painel de controle e ir em Ferramentas Administrativas



Passo 12: Abrir o Gerenciamento do Computador



Passo 13: Localizar a conta administrador e definir a senha @BLADE2014. Verificar também se a conta está desabilitada. Se estiver, clicar em propriedades e seguir para o passo 13.1, caso contrário pular para o passo 14



Passo 13.1: Desmarcar a opção conta desativada




Passo 14: Instalar o programa para migração de perfil



Passo 15: Após a instalação, marcar a opção de executar o programa




Passo 16: Clicar em avançar




Passo 17: Selecionar o perfil a ser migrado, os nomes padrão são PROD, Gerencia ou Casas Pedro




Passo 18: Preencher os campos e desmarcar as opções conforme a imagem, alterando o login para o correspondente da loja e máquina de estoque ou gerente



Passo 19: Colocar o seu usuário e senha. Após isso, a máquina irá reiniciar sozinha



Passo 20: Abrir o arquivo Instalar Qualys que foi copiado



Passo 21: Abrir o CMD, apontar o diretório pelo CMD conforme imagem. Após isso, copiar o comando do arquivo do passo anterior e executar



Passo 22: Após Reinstalar o MGV7, abrir as propriedades do atalho e acrescentar runas /savecred /user:administrador, executar o atalho e colocar a senha definida no passo 13