

Fall 2020

compscicenter.ru

Башарин Егор, t.me/egorbasharin

Филипп Грабовой, t.me/phil_grab

Лекция XI

Value Categories, Move Semantics, Perfect Forwarding

Section 1

категории значений glvalue и prvalue

Motivation

Наличие категорий значений выражений позволяет создавать быстрые программы:

- за счет переиспользования ресурсов временных или перемещаемых объектов
- за счет оптимизаций компилятора (например, copy elision)

Expression & value category

В C++ у выражений есть свойство value category.

Любое выражение имеет либо категорию glvalue, либо prvalue.

glvalue & prvalue

Результат glvalue выражения — ссылка на объект 1 .

Peзультат prvalue выражения — **значение** 2 , либо имеет тип void.

- (1) Раз есть ссылка, значит и участок памяти, где располагается объект, фиксирован.
- (2) Значение можно представить как объект, память для которого не фиксирована и представляет некое временное хранилище для него.

объекты и значения

Создание объекта подразумевает выделение памяти для него.

Если эта память фиксирована ("связана с объектом"), то можно использовать ссылки и указатели на этот объект.

объекты и значения

Если результат выражения это "новый объект", то нет необходимости фиксировать для него память, так как он может быть промежуточным вычислением более обширного выражения¹.

Мы называем такой объект **значением**, так как работаем с памятью, в которой он находится, а не с объектом как таковым. Например, если мы инициализируем переменную **значением**, то выделяем место для объекта, а потом переносим байты из **значения**. (Copy Elision)

⁽¹⁾ Если бы память фиксировалась, то для некоторых типов перемещение объекта из одного участка памяти в другой мог бы потребовать честный вызов конструктора копирования и деструктора, но для временного объекта, достаточно просто скопировать байты

объекты и значения

Пример

```
int i = 2;
```

Создание переменной выделяет память и "связывает" ее с **объектом** типа int.

Для доступа к объекту, используется имя і.

Литерал 2 — это **значение**, используемое для инициализации объекта, на который ссылается і.

glvalue & prvalue

glvalue & prvalue

```
struct T { int i; };
T makeT() { return T{1}; }

T t{2};
T& globalT() { return t; }

int main() {
    T t{10};
    t = makeT();
    t = globalT();
}
```

Section 2

lvalue, xvalue, rvalue, rvalue-references


Value Categories

xvalue-выражение — это glvalue-выражение, чей результат ссылается на объект, у которого можно переиспользовать ресурсы

lvalue — это glvalue за исключением xvalue

rvalue — это объединение xvalue и prvalue

Value Categories



Этимология

rvalue & lvalue

Так исторически сложилось, что r и l указывают на то, с какой стороны от оператора присваивания могут быть использованы эти выражения.

<u>Но, это не всегда так, поэтому возникает путаница:</u>

Этимология

glvalue, prvalue, xvalue

- glvalue "generalized" lvalue
- prvalue "pure" rvalue
- xvalue expiring value

rvalue-references

Пример lvalue-ссылок:

```
int main() {
   int i = 1;
   int& lvalueRef1 = i;
   const int& lvalueRef2 = i;
   const int& lvalueRef3 = 10; // extends lifetime
}
```

Для rvalue-сслылок используется двойной амперсанд, а инициализаторами могут быть только rvalue-выражения 1:

Здесь и далее в секции будем рассматривать rvalue-ссылки на `int` только для того, чтобы показать синтаксис и примеры работы, полезный случай использования разберем в следующей секции.

⁽¹⁾ Не все `rvalue`-выражения подходят. Пример: вызов функции, которая возвращает void.

rvalue-references

int&& rvalueRef = 10; // OK, extends lifetime

10 — это prvalue-выражение, а значит и rvalue-выражение.

rvalueRef может ссылаться на объект, который "связан" с памятью: поэтому создается временный объект типа int и инициализируется значением 10.

rvalue-references

Выражение rvalueRef — это lvalue-выражение

```
int&& rvalueRef = 10;  // OK, extends lifetime
int&& rvalueRef2 = rvalueRef; // Error
```

Можно использовать static_cast:

```
int&& rvalueRef2 = static_cast<int&&>(rvalueRef);
```

Инициализатор — xvalue-выражение

xvalue

Для получения xvalue-выражения можно привести lvalueвыражение к rvalue-ссылке:

```
int i = 10;
int&& rvalueRef3 = static_cast<int&&>(i);
```

rvalue-references & functions

```
int f(const int&) { return 1; }
int f(int&&) { return 2; }
int&& g(int&& x) { return static_cast<int&&>(x); }

int main() {
   int i = 10;
   assert(f(i) == 1); // pass lvalue-expr as arg
   assert(f(1) == 2); // pass prvalue-expr as arg

   // pass xvalue-expr as arg
   assert(f(static_cast<int&&>(i)) == 2);
   assert(f(g(1)) == 2);
}
```

Перегрузка функции выбирается в зависимости от категории значения аргумента.

Вызов функции, возвращающей rvalue-ссылку¹ — еще один способ получить xvalue-выражение.

rvalue-references & functions

```
int&& g(int&& x) {
    return static_cast<int&&>(x);
}
```

Тип параметра функции требует, чтобы аргументом было rvalue -выражение.

Выражение x внутри функции — это lvalue-выражение, чтобы получить rvalue, следует воспользоваться static_cast.

Section 3

move-semantics

```
template <class T> struct Vector {
    Vector() = default;
    Vector& operator=(const Vector& o);
private:
    value_type* buf_ = nullptr;
    size_type size_ = 0;
    size_type cap_ = 0;
};

Vector<T> createAnyVector();
int main() {
    Vector<T> v;
    v = createAnyVector();
}
```

Какие здесь проблемы?

Пусть результат функции createAnyVector это вектор ТМР.

После выполнения этого утверждения:

```
v = createAnyVector();
```

вектор ТМР будет уничтожен: **вызов деструкторов у всех элементов вектора и деаллокация**.

Но TMP передается в operator= по константной ссылке, поэтому придется **аллоцировать** память buf_u и **копировать** объекты из $o.buf_u$.

Как хотелось бы: раз объект "временный", то он никому не нужен — заберем его ресурсы и избавимся от **лишней работы**.

Fix:

```
template <class T> struct Vector {
    Vector() = default;
    Vector& operator=(const Vector& o);
    Vector& operator=(Vector&& o);
private:
    value type* buf = nullptr;
    size_{type} size_{=0};
    size type cap = 0;
};
Vector<T> createAnyVector();
int main() {
   Vector<T> v;
    v = createAnyVector();
```

Теперь будет выбран operator=(Vector& o), так как выражение createAnyVector() имеет категорию rvalue.

Если параметр функции является rvalue-ссылкой, то можно использовать (заимствовать) ресурсы аргумента, который соответствует этому параметру.

Source code: Click me

```
void someFunc(Vector<T>&& vec) {
    Vector<T> v;
    v = vec;
}
```

Пример синтетический. Можно было бы сразу инициализировать v вектором vec, но мы рассматриваем работу с разными перегрузками оператора=

```
void someFunc(Vector<T>&& vec) {
    Vector<T> v;
    v = vec;
}
```

Выражение справа от знака = имеет категорию lvalue, поэтому вызовется const ref перегрузка оператора.

Ho, нам известно, что vec "временный", так как параметр — это rvalue-ссылка.

Нужно явно указать, что справа от знака = rvalue-выражение:

```
v = static_cast<Vector<T>&&>(vec); // xvalue
```

std::move from <utility>

```
#include <utility>
void someFunc(Vector<T>&& vec) {
    Vector<T> v;
    v = std::move(vec); // same as static_cast<Vector<T>
}
```


Чтобы понять как устроен std::move, нужно разобраться с темой универсальных ссылок

move-semantics

- move-семантика позволяет избежать ненужных вычислений, тем самым улучшает производительность программы
- пользуемся тем, что можем забрать ресурсы из "временных" объектов
- для того чтобы различать "временность" объекта, заводим две перегрузки функции: с lvalue ссылкой и rvalue ссылкой.
- rvalue ссылка лишь требует, чтобы ее инициализировали временным объектом, выражение состоящее из имени ссылки имеет категорию lvalue
- чтобы преобразовать lvalue в rvalue используем std::move

Section 4

universal references



defining universal references

```
template <class T>
void f(T&& t) { } // t -- universal reference

struct S {
    template <class T>
    void g(T&& t) { } // t -- universal reference
};
```

Параметр шаблонной функции, объявленный как rvalue-ссылка на параметр шаблона этой функции.

```
Для примера выше:
* `t` -- параметр шаблонной функции
* `T&& t` -- объявление параметра функции
* `T` -- параметр шаблона
* `T&&` -- rvalue-ссылка на параметр шаблона
```

usage example

https://cppinsights.io/s/e652eac4

Первая стрелка показывает результат вывода типа Вторая стрелка показывает результат схлопывания ссылок

Reference collapsing

Схлопывание ссылок

Проблема ссылки на ссылку при использовании псевдонимов типов и параметров шаблона.

	[T = U&]	[T = U&&]
T&	U&	U&
T&&	U&	U&&

https://cppinsights.io/s/9814f738

Finding universal reference

Finding universal reference

```
template <class T>
struct S {
    void f(T&& t) {} // (1)
    template <class U>
    void g(U&& u) {} // (2)
};
```

unveil std::move

Чтобы понять, как работает std:: move, напишем свой:

Заготовка: Click me

Решение: Click me

Section 5

perfect-forwarding

Example

```
struct Object {};
int processImpl(const Object&) { return 1; }
int processImpl(Object&&) { return 2; }

template <class T>
int process(T&& t) {
    return processImpl(t);
}

int main() {
    Object obj;
    assert(process(obj) == 1);
    assert(process(std::move(obj)) == 2);
    assert(process(Object{}) == 2);
}
```

Example

```
template <class T>
int process(T&& t) {
    return processImpl(t);
}
```

Всегда будет выбираться перегрузка с параметром lvalueссылкой, так как выражение t имеет категорию lvalue

Как починить?

Fixing...

```
template <class T>
int process(T&& t) {
    return processImpl(t);
}
...
```

Что хотелось бы сделать:

- T ссылка:
 - lvalue:processImpl(t)
 - rvalue: processImpl(std::move(t))
- Т не ссылка: processImpl(std::move(t))

Fixed

std::forward from <utility>

```
template <class T>
int process(T&& t) {
    return processImpl(std::forward<T>(t));
}
...
```

unveil std::forward

Чтобы понять, как работает std::forward, напишем свой:

Заготовка: Click me

Решение: Click me