# EXPDP/IMPDP\_ 사용법

# EXPDP/IMPDP 사용법 및 주의사항

## 디렉토리 생성 및 권한 주기

- 1. SYSTEM으로 로그인하기
- 2. 덤프 파일이 생성 될 디렉토리를 생성

```
create directory FILENAME as 'DIRECTORY_PATH'
```

3. 일반 유저에게 권한 부여

```
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY FILENAME TO USER_NAME
```

권한이 부족할 경우:

```
GRANT SYSDBA TO USERNAME;
GRANT SYSOPER TO USERNAME;
GRANT DBA TO USERNAME;
COMMIT;
```

4. USER 계정으로 로그인하여 권한 확인(ORACLE PATH가 등록이 돼야 사용 가능)

```
SELECT * FROM all_directories;
결과)
OWNER DIRECTORY_NAME DIRECTORY_PATH
SYS TEST_DUMP E:\export
```

-권한의 확인은 다음과 같이 할 수 있음

EXPDP/IMPDP\_ 사용법 1

```
SELECT * FROM all_tab_privs WHERE TABLE_NAME IN (
 SELECT DIRECTORY NAME FROM all directories
);
결과)
GRANTOR
       GRANTEE TABLE SCHEMA
                               TABLE NAME PRIVILEGE
                                                      GRA
SYSTEM
        XEUSER
                 SYS
                               TEST DUMP
                                           READ
                                                      NO
SYSTEM
        XEUSER
                 SYS
                               TEST DUMP
                                           WRITE
                                                      NO
```

# 데이터 export/import 하기

#### 1. 테이블 export/import(특정 테이블을 export/import 합니다.)

E:\>expdp xeuser/xeuser@xe tables=EMP, DEPT directory=TEST\_DUM
E:\>impdp xeuser/xeuser@xe tables=EMP, DEPT directory=TEST\_DUM

#### → 파라미터

```
xeuser/xeuser@xe - 로그인아이디/비밀번호@SID 입니다.*
tables=EMP, DEPT - 테이블을 콤마(,)로 분리해서 나열합니다.*
directory=TEST_DUMP - 덤프 파일이 생성될 디렉토리입니다.
dumpfile=EMP_DEPT.dmp - 생성될 덤프 파일의 이름 입니다.*
logfile=expdpEMP_DEPT.log - 로그 파일의 이름입니다. 덤프파일과 같은 위치에 만들어 집니다.
```

## 2. 스키마(Schema) export/import 하기

E:\>expdp xeuser/xeuser@xe schemas=XEUSER directory=TEST\_DUMP
E:\>impdp xeuser/xeuser@xe schemas=XEUSER directory=TEST\_DUMP

schemas=XEUSER : 주어진 사용자(schema)가 가진 전체 객체를 export/import합니다.(이전 exp의 OWNER와 같은 기능의 옵션 입니다.)

EXPDP/IMPDP\_ 사용법 2

#### 3. 데이터베이스 전체 export/import 하기

E:\>expdp system/password@xe full=Y directory=TEST\_DUMP dumpf.

E:\>impdp system/password@xe full=Y directory=TEST\_DUMP dumpf

전체 작업은 권한이 있는 system 계정으로 작업합니다.(x)

→ USER 계정 권한 부여 후 진행

full=Y - 전체 데이터베이스를 대상으로 합니다.

• impdp 할 때 똑같은 SID\_DATABASE와 USER를 만들어 둘 것

### 4. 데이터베이스 Link를 export/import 하기

데이터베이스 Link를 통해서 export/import 하기 위해서는 로컬과 리모트 사용자 모두에게 EXP\_FULL\_DATABASE / IMP\_FULL\_DATABASE 롤이 부여되어 있어야 합니다.

다음 예는 로컬계정 은 xeuser이고, 리모트 서버가 REMOTE\_SCOTT라는 이름으로 링크되어 있다고 가정합니다. 리모트 계정은 scott 입니다.

E:\>expdp xeuser/xeuser@xe tables=SCOTT.EMP network\_link=REMO

E:\>impdp xeuser/xeuser@xe tables=SCOTT.EMP network\_link=REMO

remap\_schema=SCOTT:XEUSER- SCOTT계정의 객체들을 XEUSER계정으로 로드 합니다.

#### 5. 버전을 지정하여 export 합니다.(버전은 9.2 이상만 지정할 수 있습니다.)

E:\>expdp xeuser/xeuser@xe schemas=XEUSER version=10.2 direct

이것으로 Oracle Data Pump 사용법에 대해 알아보았습니다.

EXPDP/IMPDP\_ 사용법 3

# 주의사항

1. IMPDP 할 때 DUMP를 뜬 계정, DB(SID)\_NAME이 그대로 있어야 함

# 더 자세한 설명



https://fliedcat.tistory.com/132