EF Easy futures

AI 자동매매
처음부터 끝까지 사용 설명서

가입 → 홈 화면 추가 → 신분증 → 거래소 연결 → 실거래 시작 → AI 자동매매 신청·켜기 → 진입 원리 → 화면 보는 법

2026년 9월 · easyfutures.app · 스마트폰 한 대면 됩니다

AI 자동매매가 뭔가요?

담당자의 봇이 "여기가 바닥"이라고 찾으면, 담당자가 확인을 누르고, 내 계좌에서 자동으로 "오른다"에 걸립니다.

1. 봇이 저점 후보를 찾음
15분봉을 1분마다 살핌

→

2. 담당자가 ✅ 확인
1번은 사람이, 2·3번은 3분 뒤 자동

→

3. 내 계좌에 자동 주문
내 돈의 N%, 손절 항상 붙음

→

4. 오르면 익절, 깨지면 정리
전부 자동

✔ 손절은 항상 붙습니다. 손절 없는 주문은 서버가 아예 내보내지 않습니다.

✔ 언제든 "끄기"로 멈출 수 있고, "비상" 버튼 하나로 전부 정리할 수 있습니다.

✔ 진짜 돈이 나갑니다. 이익도 손실도 본인 것입니다. 감당할 만큼만 넣으세요.

준비물 5가지

전부 갖추는 데 보통 30분이면 됩니다. 5번은 담당자와 함께 하세요. 이 앱에는 연습 모드가 없어 처음부터 진짜 돈이 쓰입니다.

1. **스마트폰** (아이폰·안드로이드 모두 됨) 과 인터넷
2. **WOO X Pro 거래소 계정** 과 그 안의 **UID**(9로 시작하는 숫자 8자리). 앱의 "내 정보(프로필)" 맨 위에 있습니다.
3. **신분증** 한 가지: 주민등록증 · 운전면허증 · 여권 (본인 것만)
4. 거래소에 넣어 둔 **USDT 잔고**. 비트코인까지 자동으로 하려면 **100 USDT 이상**을 권합니다 (비트코인 최소 주문이 약 79 USDT 어치라서).
5. **거래소 API 키** (7쪽에서 만드는 법 설명). 어렵게 느껴지면 담당자에게 화면 공유로 도움을 받으세요.

이 설명서에서 쓰는 말

오른다에 걸기	**가격이 오르면 이익**
손절가	**여기까지 떨어지면 자동 정리**
익절가	**여기까지 오르면 자동 정리**
배율	**내 돈의 N배 효과 = 위험도 N배**
본절	**본전에 오면 나가기 (새 사이클 때만)**
불타기	**같은 방향으로 추가 진입**

1 가입하기 (2분)

폰 브라우저(사파리·크롬)에서 **easyfutures.app** 을 열고 "처음이에요 (가입)"을 누르세요.

1. **아이디**: 영어·숫자 3~20자 (예: hong1234)
2. **비밀번호**: 6자 이상, 숫자만도 괜찮아요
3. **가입 코드**: 받은 게 있으면 넣고, 없으면 비워 두세요 (없어도 가입됩니다)
4. **거래소 UID**: 9로 시작하는 8자리 (WOO X Pro 앱 → 내 정보)
5. **담당자 코드**: EF-로 시작. 담당자가 있으면 넣으세요. 담당자가 내 포지션을 보고 도와줄 수 있게 연결됩니다
6. 이용약관을 **끝까지 보고** 체크 → "가입하기"

가입 직후 홈 맨 위에 "실거래 준비" 카드가 뜹니다. 신분증 확인(3단계)과 거래소 연결(4단계)이 끝나기 전에는 주문도 자동매매도 열리지 않습니다.



❷ 홈 화면에 앱처럼 추가 (1분)

앱스토어에서 받는 게 아니라, 브라우저에서 한 번만 추가하면 아이콘이 생깁니다. 이후엔 아이콘만 누르세요.

아이폰 (사파리)

1. easyfutures.app 을 **사파리**로 엽니다 (카카오톡 안에서 열렸으면 "Safari로 열기" 버튼을 누르세요)
2. 화면 아래 가운데 **공유 버튼**(네모에 화살표) 누르기
3. 목록을 내려 **"홈 화면에 추가"** → 오른쪽 위 **"추가"**

안드로이드 (크롬)

1. easyfutures.app 을 **크롬**으로 엽니다
2. 화면의 **"앱 설치"** 버튼을 누르거나, 오른쪽 위 ⋮ **메뉴** → **"홈 화면에 추가"**
3. "설치" 누르면 끝

앱을 완전히 닫아도 자동매매는 멈추지 않습니다. 서버가 24시간 대신 돌립니다.

3 신분증 확인 (3분 + 담당자 승인)

주문과 AI 자동매매는 본인 확인이 끝나야 열립니다. 홈의 "실거래 준비" 카드(또는 설정 → 실거래 준비) → 신분증 확인하기.

1. 신분증 종류 고르기: **주민등록증 · 운전면허증 · 여권**
2. "사진 찍기 / 고르기" → 카메라로 찍거나 보관함에서 선택
3. 이름·생년월일·발급일이 **선명하게** 보이게. 빛 반사 없게
4. **주민등록번호 뒷자리 7자리는 손가락이나 종이로 가리고** 찍으세요 (법에 따라 뒷자리는 받지 않습니다)
5. "제출하기" → 담당자가 확인하면 "완료 ✅"로 바뀝니다 (보통 하루 안)

타인의 신분증을 쓰면 형사 처벌 대상이고, 모든 손해를 본인이 집니다. 반드시 본인 것만.

사진은 어떻게 보관되나요

암호화해서 보관하고, 확인이 끝나면 바로 지웁니다. 남는 건 "승인됨 · 날짜"뿐입니다.

4 거래소 연결 — API 키 만들기 (5분)

API 키는 "내 계좌에서 주문만 낼 수 있는 열쇠"입니다. 출금 권한은 절대 주지 마세요.

① WOO X Pro 에서 키 만들기

1. WOO X Pro 앱/사이트 → 내 정보 → **API 관리** → "새 API 키"
2. 권한: **Read-Only ✔**, **Future-Trade ✔**. **Withdraw(출금)는 ✘**
3. IP 제한: **설정하지 않음** (서버 주소가 바뀌기 때문)
4. 만들면 **Access Key · Secret Key · Memo** 세 가지가 나옵니다. Secret Key 는 **이때 딱 한 번만** 보이니 바로 복사

② Easy futures 에 넣기

1. 홈의 "실거래 준비" 카드(또는 설정) → **"거래소 연결하기"**
2. Access Key · Secret Key · Memo 를 붙여넣기
3. "연결하기" → 서버가 거래소에 확인해 보고 "연결됨"으로 바뀝니다

키는 서버에 암호화해서 보관되고 폰에는 절대 내려오지 않습니다. 키를 지우면 자동매매도 같이 꺼집니다.

5 실거래 시작 — "실거래 준비" 카드 완료

처음부터 **진짜 돈**입니다(연습 모드 없음). 홈 카드의 두 칸이 ✅ 가 되면 주문·자동매매가 열립니다.


카드가 사라지면 열리는 것

- 홈의 "새로 걸기"가 진짜 돈으로 주문됩니다
- AI 자동매매 신청·켜기가 됩니다 (6·7단계)
- 화면 위에 빨간 **"실거래"** 표시가 항상 보입니다

잔고는 얼마나

종목	최소 1계약	3배로 1계약 하려면 내 돈
비트코인	0.001 BTC ≈ 79 USDT	약 27 USDT
이더리움	0.001 ETH ≈ 2.5 USDT	약 1 USDT
솔라나	1 SOL ≈ 104 USDT	약 35 USDT

비트코인까지 하려면 **100 USDT 이상**. 부족한 종목은 건너뜁니다(손해 없음).



화면 미리 익히기 — "내 상태" 게이지 읽는 법

연습 모드가 없으니 **걸기 전에** 화면부터 익혀 두세요. 자동매매가 잡은 포지션도 같은 게이지로 보입니다.

1. 홈 아래 **" + 새로 걸기"** (자동매매만 쓸 거면 안 눌러도 됩니다)
2. **오른다 / 내린다** 고르기
3. **금액**: 버튼(10%·25%…)이나 막대로 내 돈의 몇 %를 쓸지
4. **배율**: 2~10배 권장. 배율만큼 이익도 손해도 커집니다
5. **손절가·익절가**: "내 돈 기준 -10% / +20%" 같은 버튼으로. 손절은 필수
6. 요약 문장 확인 → **버튼을 길게 눌러** 주문 (실수 방지)

처음 직접 걸어 본다면 1계약(가장 작은 금액)으로만 — 손해도 진짜 돈입니다.

"내 상태" 게이지 읽는 법

익절가 — 여기 오면 이익 확정
산 가격(평단) — 지금 가격 알약이 여기 근처에서 움직임
손절가 — 여기 오면 손실 확정
강제정리가 — 거래소가 강제로 정리하는 선

빨강 = 오른다·이익, 파랑 = 내린다·손해 (국내 방식). "지금 팔면 손익"이 원화로도 표시됩니다.

6 AI 자동매매 신청 (5분 + 결제·승인)

홈 위쪽 "🤖 **AI 자동매매**" 탭 → 신청 카드. 세 가지만 정하면 됩니다.

1. **신호 1건에 내 돈의 몇 %** (5·10·20·30%). 최대가 30%인 이유: 봇은 저점마다 **최대 3번** 나눠 들어가서, 30%면 한 흐름에 최대 90%까지 쓰입니다
2. **최대 배율** (막대로 1~50배). 처음엔 **3~5배**를 권합니다. 신호가 더 높은 배율을 요청해도 이 값을 넘지 않습니다
3. **기본 손절** (내 돈 기준 -5~-30%). 신호에 손절이 없을 때만 쓰이는 안전망
4. **자동매매 특약**을 끝까지 내려 읽으면 동의 칸이 열립니다 → 체크 → "신청하기"
5. 담당자에게 **이용료 결제** → 담당자가 확인하고 **승인** → 화면이 "꺼져 있어요"로 바뀝니다 (이제 켤 수 있음)

예: 잔고 100 USDT, 30%, 최대 5배

1번 저점 진입	**30 USDT × 3배**
2번 저점 불타기	**+ 30 USDT**
3번 저점 불타기	**+ 30 USDT**
최대 투입	**90 USDT (남는 돈 10)**

봇이 보내는 배율(기본 3배)과 내 최대 배율 중 낮은 쪽이 쓰입니다.

7 켜기 · 끄기 · 비상

승인 뒤 AI 자동매매 탭에서 **"길게 눌러서 켜기"**. 켜져 있어야만 신호가 내 계좌에서 실행됩니다.

🟢 켜기

길게 누르면 "🟢 켜져 있어요"로 바뀝니다. 이때부터 담당자가 ✅한 신호가 내 돈으로 실행됩니다.

⚪ 끄기 (포지션은 그대로)

새 신호만 안 받습니다. 이미 걸어 둔 것은 손절·익절이 붙은 채 그대로 남습니다. 정리하려면 "전부 정리하기"를 누르세요.

🚨 비상 버튼

길게 누르면 자동매매를 끄고, 지금 열린 것을 **전부 지금 가격에 정리**합니다. 뭔가 이상하다 싶으면 이것부터.

자동으로 꺼지는 경우: API 키를 지웠을 때, 신분증이 거절됐을 때, 거래소가 키를 거절했을 때. 화면에 "왜 꺼졌는지" 노란 안내가 뜹니다.

어떻게 진입되나요? — "3의 법칙"

바닥을 찍은 뒤 **저점이 점점 높아지는 모양**(1번 → 2번 → 3번)을 잡아 오른다에 겁니다. 봇이 후보를 내고, 사람이 확인합니다.

📉 **1번 저점 확정** ✅
오른다 **진입** · 손절 = 1번 저가 × 0.995

→

📉 **2번 저점(더 높음)** ✅
불타기 · 손절을 2번 저점으로 올림

→

📉 **3번 저점** ✅
불타기 · 손절 또 상향 · 여기서 끝

→

📈 **오르면**
익절가 도달 시 자동 정리

내려가면?

2·3번 저점 아래로 마감	**지금 가격에 전량 정리**
1번 저점 아래로 마감	**전량 정리**
손절가 도달	**거래소가 자동 정리**

저점이 깨지면 손절가(0.5% 아래)를 기다리지 않고 바로 정리해서 손실을 줄입니다. 담당자가 3분 안에 "무시"를 누르면 유지됩니다.

익절은 얼마에?

손절까지 거리의 **1.5배**. 예) 저점보다 2% 위에서 확정되면 손절 -2.5%, 익절 +3.7% (10배면 내 돈 기준 +37%).

봇은 15분봉만 씁니다. 후보가 자주 뜨지만, 담당자가 차트·거래량을 보고 ✅/❌를 고릅니다. ❌면 아무 일도 없습니다.

한 번의 흐름을 숫자로

이더리움, 내 돈 100 USDT, 신호당 30%, 배율 3배. (실제 가격은 매번 다릅니다)

순서	무슨 일	내 계좌에서	손절가	익절가
①	1번 저점 2,450 확정 ✅ (지금 2,500)	**오른다 30 USDT × 3배** (0.036 ETH)	2,437.8 (2,450×0.995)	2,593 (+3.7%)
②	2번 저점 2,480 확정 ✅ (지금 2,520)	**+30 USDT 불타기** → 총 60 USDT, 평단 ≈ 2,510	2,467.6 로 상향	2,598.6 로 갱신
③-a	가격이 2,598 도달	**익절 자동 정리** · 이익 ≈ +6.3 USDT (내 돈의 +10.5%)	—	—
③-b	대신 2,480 아래로 마감 → "2부터 취소" (3분 뒤 자동)	**전량 정리** · 손실 ≈ -0.7 USDT (평단 2,510 → 2,480)	—	—
③-c	대신 2,450 아래로 마감 → "전체 취소"	**전량 정리** · 손실 ≈ -1.9 USDT (손절 전에 나감)	—	—

기록은 AI 자동매매 탭 "내 자동매매 기록"에 남고, 벌고 잃은 돈은 "전체 거래 내역"에서 수수료까지 뺀 순손익으로 봅니다.

내 화면에서 확인하는 법

🤖 AI 자동매매 탭

- **켜져 있어요 / 꺼져 있어요** — 맨 위
- **지금 걸어둔 것** — 자동으로 잡힌 포지션도 여기서 손절·익절 바꾸기, 전부 정리하기
- **내 자동매매 기록** — 언제 어떤 신호로 얼마를 걸었는지, 오른쪽에 실현손익과 "정리됨/진행 중"
- **최근 신호** — 담당자가 보낸 신호 목록

📋 전체 거래 내역 (설정 → 거래 내역)

- 기간 7·30·90일
- **전체 | 쉬운 거래 | AI 자동매매** 로 나눠 보기
- 요약: 가격 손익, 수수료, **수수료 뺀 손익**
- **달력**: 날짜별 순손익, 날짜를 누르면 그 날 거래만
- 각 거래에 "AI 자동매매 / 쉬운 거래" 표시

담당자 코드로 연결돼 있으면 담당자도 내 포지션·손익을 실시간으로 보고 전화로 도와줄 수 있습니다.

위험과 규칙 — 이것만은 꼭

전부 잃을 수 있습니다. 배율 거래는 가격이 조금만 반대로 가도 손실이 크고, 강제정리가 날 수 있습니다. 생활비·빌린 돈은 절대 넣지 마세요.

봇은 틀릴 수 있고, 늦을 수 있고, 멈출 수 있습니다. 수익을 보장하지 않습니다. 담당자의 ✅도 판단이지 예언이 아닙니다.

한 흐름에 최대 3번 진입 → 신호당 30%면 최대 90%까지 들어갑니다. 비율을 정할 때 이걸 생각하세요.

안전장치 (전부 자동)

- 손절 없는 주문은 서버가 내보내지 않음
- 손절가가 강제정리 밖이면 내 돈 기준 손절로 대체
- 저점이 이미 깨진 뒤의 늦은 ✅는 실행 안 함
- 시세가 30초 넘게 끊기면 실행 안 함
- 1회 최대 금액(설정)을 넘지 않음
- 키 삭제·신분증 거절 시 자동으로 꺼짐
- 비상 버튼 = 끄기 + 전부 정리

자주 묻는 질문

신호가 왔다는데 내 계좌엔 왜 없죠?

"내 자동매매 기록"의 오른쪽 상태를 보세요. **건너뜀**이면 이유가 적혀 있습니다: 잔고 부족(금액이 너무 적음), 꺼져 있음, 손절가를 이미 지나침, 반대 포지션 보유 중.

2번·3번은 담당자가 안 눌러도 들어가나요?

네. 1번만 담당자가 직접 확인하고, 2번·3번 불타기는 봇이 찾은 뒤 3분 안에 담당자가 막지 않으면 자동으로 들어갑니다. 저점이 깨질 때의 정리도 같은 방식입니다.

앱을 꺼도 되나요? 폰이 꺼지면요?

됩니다. 서버가 24시간 돌립니다. 폰은 확인용입니다.

거래소 앱에서 TP/SL 칸이 비어 있어요

우리 손절·익절은 "Open Orders(미체결 주문)"에 플랜 주문으로 들어갑니다. 종목당 2개(손절·익절)가 보이면 정상입니다.

중간에 그만두고 싶어요

AI 자동매매 탭에서 "끄기". 걸어둔 것까지 정리하려면 "비상" 또는 "전부 정리하기". 아무 때나 됩니다.

문제가 생기면요?

담당자에게 연락하세요. 담당자는 내 화면과 같은 걸 보고 도와줄 수 있습니다. 급하면 거래소 앱에서 직접 정리해도 됩니다.

시작 전 체크리스트

1. easyfutures.app 가입하고 홈 화면에 추가했다
2. 신분증 확인이 "완료 ✅"다
3. 거래소 API 키(출금 권한 없음)를 연결했고 "연결됨"이다
4. 거래소에 감당할 만큼의 USDT만 넣었다 (비트코인까지면 100 이상)
5. 홈의 "실거래 준비" 카드가 사라졌다 (화면 위 빨간 "실거래")
6. "내 상태" 게이지와 손절·익절·정리 버튼 위치를 안다 (9쪽)
7. AI 자동매매 신청 → 결제 → 승인 → 길게 눌러 켰다 (🟢)
8. 비상 버튼이 어디 있는지 안다

담당자 연락처

이름: _____

전화: _____

담당자 코드: EF-_____

궁금하면 언제든 전화하세요. 화면을 같이 보면서 도와드립니다.