
# TP2 : Exercice Packet Tracer : configuration avancée de réseaux locaux virtuels

## Clément Caumes 21501810

<u>Tache 1</u>: configuration de base des commutateurs

- on ajoute les PC et les commutateurs comme sur la topologie.



on configure les noms d'hôtes des commutateurs comme ceci.
 Par exemple pour la Switch 0 :

```
Switch>enable
Switch#hostname Comml

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Comml
```

- on désactive la recherche DNS grâce à cette commande pour chaque commutateur :

```
Comml(config) #no ip domain-lookup
Comml(config) #
```

- on configure un mot de passe class pour le mode d'exécution pour les 3 commutateurs

```
Comml(config) #enable password class
Comml(config) #exit
Comm1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comml#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 990 bytes
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Comml
enable password class
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
```

on configure un mot de passe cisco pour les connexions de console

```
Comml#enable
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config)#line console 0
Comml(config-line)#password cisco
Comml(config-line)#login
Comml(config-line)#exit
Comml(config)#exit
Comml(config)#exit
```

on configure un mot de passe cisco pour les connexions vty

```
Comml#enable
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config)#line vty 0 15
Comml(config-line)#password cisco
Comml(config-line)#login
Comml(config-line)#exit
Comml(config)#exit
```

Tache 2: configuration et activation des interfaces Ethernet

#### Etape 1:

On configure les adresses IP et le mask ainsi que la passerelle par défaut comme ceci :

IP Configuration		X
O DHCP		
<ul><li>Static</li></ul>		
IP Address	192.168.10.21	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.10.1	
DNS Server		

# Étape 2:

Pour les commutateurs 2 et 3, on configure l'interface fa0/11 pour le VLAN 10, fa0/18 pour le VLAN 20 et fa0/6 pour le VLAN 30.

```
Password:
Comm2>enable
Password:
                                                                     User Access Verification
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
                                                                     Password:
Comm2(config)#interface fa0/11
                                                                     Comm3>enable
Comm2(config-if) #switchport mode access
                                                                     Password:
                                                                     Comm3#configure terminal
                                                                     Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
                                                                     Comm3(config)#interface fa0/11
                                                                     Comm3(config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if) #switch access vlan 10
                                                                     Comm3(config-if)#switch access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
                                                                     % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
                                                                     Comm3(config-if)#exit
Comm2(config-if)#exit
                                                                     Comm3(config)#interface fa0/18
Comm2(config)#interface fa0/18
                                                                     Comm3(config-if) #switchport mode access
                                                                     Comm3(config-if) #switch access vlan 20
Comm2 (config-if) #switchport mode access
                                                                     % Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Comm2(config-if) #switch access vlan 20
                                                                     Comm3(config-if)#exit
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
                                                                     Comm3(config)#interface fa0/6
Comm2 (config-if) #exit
                                                                     Comm3(config-if) #switchport mode access
Comm2(config)#interface fa0/6
                                                                     Comm3(config-if) #switch access vlan 30
Comm2 (config-if) #switchport mode access
                                                                     % Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
Comm2(config-if) #switch access vlan 30
                                                                     Comm3(config-if)#exit
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
Comm2 (config-if) #exit
```

### <u>Tâche 3:</u> configuration des réseaux locaux virtuels sur le commutateur

# Étape 1:

Sur le commutateur 1, on nomme le VLAN 10 Faculty/Staff, le VLAN 20 Student, le VLAN 30 Guest et le VLAN 56 Management.

```
User Access Verification
Password:
Comml>enable
Password:
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config) #vlan 10
Comml(config-vlan) #name Faculty/Staff
Comml(config-vlan)#exit
Comml(config) #vlan 20
Comml(config-vlan) #name Student
Comml(config-vlan)#exit
Comml(config) #vlan 30
Comml(config-vlan) #name Guest(Default)
Comml(config-vlan)#exit
Comml(config) #vlan 56
Comml(config-vlan) #name Management
Comml(config-vlan) #exit
```

# <u>Etape 2 :</u> On vérifie sur le commutateur 1 que les VLAN créés précédemment ont bien été renommés.

Comml#show vlan												
VLAN Name					tus Po							
1	defau	lt			act:	Fa Fa Fa	0/5, 0/9, 0/13, 0/17,	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, Fa0/18, Fa0/22, F	D/7, Fa a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/19,	0/8 Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20		
30 56 1002 1003 1004	Stude Guest Manag fddi- token fddin	(Default)	lt		act,	ive ive ive	5,21,	140,22,	20,20,	140/21		
		SAID			_	_	_	_				
1	enet	100001	1500		-	-		-				

# Étape 3:

Comm2>enable

On réalise les mêmes actions pour le commutateur 2.

```
Password:
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2(config)#vlan 10
Comm2(config-vlan) #name Faculty/Staff
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2(config)#vlan 20
Comm2(config-vlan) #name Student
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2(config) #vlan 30
Comm2 (config-vlan) #name Guest (Default)
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2 (config) #vlan 56
Comm2 (config-vlan) #name Management
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2 (config) #exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comm2#show vlan
VLAN Name
                                     Status Ports
1 default
                                     active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                               Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                               Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                               Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
10 Faculty/Staff
                                    active Fa0/11
20 Student
                                             Fa0/18
                                     active
   Guest (Default)
30
                                              Fa0/6
                                     active
56 Management
                                     active
1002 fddi-default
                                    act/unsup
1003 token-ring-default
                                   act/unsup
1004 fddinet-default
                                    act/unsup
```

#### On réalise les mêmes actions pour le commutateur 3.

```
Comm3>enable
Password:
Comm3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3(config) #vlan 10
Comm3(config-vlan) #name Faculty/Staff
Comm3 (config-vlan) #exit
Comm3(config)#vlan 20
Comm3(config-vlan) #name Student
Comm3(config-vlan)#exit
Comm3(config) #vlan 30
Comm3(config-vlan) #name Guest(Default)
Comm3 (config-vlan) #exit
Comm3(config) #vlan 56
Comm3 (config-vlan) #name Management
Comm3(config-vlan)#exit
```

#### Étape 4:

On affecte les ports des commutateurs aux VLAN créés.

```
Comm2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Comm2#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Comm2#

Comm2#

Comm3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Comm3#
```

#### Étape 5:

On détermine les ports du VLAN 10 sur le commutateur 2.

# Étape 6:

On configure le VLAN 56 comme VLAN de gestion pour le commutateur 1 sous l'adresse IP 192.168.56.11 avec le mask 255.255.255.0.

```
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config)#interface vlan 56

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up
Comml(config-if)#ip address 192.168.56.11 255.255.255.0
Comml(config-if)#exit
Comml(config)#exit
Comml#
```

On configure le VLAN 56 comme VLAN de gestion pour le commutateur 3 sous l'adresse IP 192.168.56.13 avec le mask 255.255.255.0.

```
Comm3>enable
Password:
Comm3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3(config)#interface vlan 56
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up
Comm3(config-if)#ip address 192.168.56.13 255.255.255.0
Comm3(config-if)#exit
Comm3(config)#exit
```

On configure le VLAN 56 comme VLAN de gestion pour le commutateur 2 sous l'adresse IP 192.168.56.12 avec le mask 255.255.255.0.

```
Comm2>enable
Password:
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2(config)#interface vlan 56

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up
Comm2(config-if)#ip address 192.168.56.12
% Incomplete command.
Comm2(config-if)#ip address 192.168.56.12 255.255.255.0
Comm2(config-if)#exit
Comm2(config)#exit
Comm2#
```

#### Étape 7.

On configure l'agrégation et du réseau local virtuel natif pour les ports d'agrégation pour les 3 commutateurs.

```
Comml(config) #interface fa0/1
Comml(config-if) #switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state t
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan56, changed state to up
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 56
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #interface fa0/3
Comml(config-if)#
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1
(56), with Comm2 FastEthernet0/1 (1).
Comml(config-if) #switchport mode trunk
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 56
Comml(config-if) #exit
Comm2#interface fa0/1
% Invalid input detected at '^' marker.
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2(config)#interface fa0/1
Comm2(config-if)#switchport mode trunk
Comm2(config-if)#switchport trunk native vla 56
Comm2 (config-if) #exit
Comm3(config)#
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3
(1), with Comml FastEthernet0/3 (56).
Comm3(config)#interface fa0/3
Comm3(config-if)#switchport mode trunk
Comm3(config-if)#switchport trunk native vlan 56
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3
(1), with Comml FastEthernet0/3 (56).
Comm3(config-if)#switchport trunk native vlan 56
```

# Étape 8 :

On envoie un ping du commutateur 1 vers le commutateur 2.

```
Comml>ping 192.168.56.12

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.56.12, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/28/33 ms
```

On envoie un ping du commutateur 1 vers le commutateur 3.

```
Comml>ping 192.168.56.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.56.13, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 15/25/31 ms
```

#### Étape 9 :

On envoie une requête ping de l'hôte PC2 à l'hôte PC1 (192.168.10.21). La tentative de requête ping a échoué car ils ne sont pas dans le même VLAN.

```
PC>ping 192.168.10.21

Pinging 192.168.10.21 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.21:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

On envoie une requête ping de l'hôte PC2 à l'adresse IP 192.168.56.12 du commutateur 2. La tentative de requête ping n'a pas abouti ils n'appartiennent pas au même VLAN.

```
PC>ping 192.168.56.12
Pinging 192.168.56.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.56.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

On envoie une requête ping de l'hôte PC2 à l'hôte PC5. La tentative de requête ping a bien aboutie car ils appartiennent au même VLAN.

```
PC>ping 192.168.20.25

Pinging 192.168.20.25 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=188ms TTL=128
Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.20.25:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 125ms, Maximum = 188ms, Average = 140ms
```

#### <u>Étape 10 :</u>

On affecte le port S2 Fa0/11 au VLAN 20 sur Comm2.

```
User Access Verification

Password:

Comm2>enable

Password:

Comm2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Comm2 (config) #interface fa0/11

Comm2 (config-if) #switchport mode access

Comm2 (config-if) #switch access vlan 20

Comm2 (config-if) #exit

Comm2 (config) #exit

Comm2 (config) #exit
```

On envoie une requête ping de l'hôte PC2 à l'hôte PC1. La tentative de requête ping n'a pas abouti car les deux PC n'ont pas la même adresse de sous-réseau. En effet, l'IP de PC1 est 192.168.10.21 alors que l'IP de PC2 est 192.168.20.22.

```
PC>ping 192.168.10.21

Pinging 192.168.10.21 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.


Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.21:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

#### <u>Étape 11 :</u>

On remplace l'adresse IP de PC1 192.168.10.21 par 192.168.20.21.



On envoie de nouveau une requête ping de l'hôte PC2 à l'hôte PC1, en utilisant la nouvelle adresse IP affectée.

La tentative de requête ping a bien abouti car PC1 et PC2 sont dans le même sous-réseau et sont dans le même VLAN 20.

```
PC>ping 192.168.20.21

Pinging 192.168.20.21 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=78ms TTL=128

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=62ms TTL=128

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=47ms TTL=128

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=47ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.21:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 47ms, Maximum = 78ms, Average = 58ms
```