
TP VLAN-A Clément CAUMES 21501810

Nous allons reproduire cette configuration avec 1 routeur, 2 switchs et 6 PC.



Tout d'abord, on renomme les 2 switchs : ici, on voit comment on a renommer la Switch_A. On fait donc de même pour la Switch_B.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch_A
```

On configure les adresses IP, les Mask et les passerelles par défaut pour les terminaux.

PC1: 192.168.10.21, 255.255.255.0, 200.0.0.1 PC2: 192.168.20.22, 255.255.255.0, 200.0.0.1 PC3: 192.168.30.23, 255.255.255.0, 200.0.0.1 PC4: 192.168.10.24, 255.255.255.0, 200.0.0.1 PC5: 192.168.20.25, 255.255.255.0, 200.0.0.1 PC6: 192.168.30.26, 255.255.255.0, 200.0.0.1

On configure Switch A comme server et Switch B client:

```
Switch_A#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch_A(vlan)#vtp domain VTP_1
Changing VTP domain name from NULL to VTP_1
Switch_A(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.

Switch_A(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
```

On crée les VLAN sur la Switch A server et on associe les interfaces correspondantes.

```
Switch_A(config) #vlan 10
               Switch_A(config-vlan)#name VLAN_10
              Switch A(config-vlan) #exit
              Switch A(config)#interface fa0/2
              Switch A(config-if) #switchport mode access
               Switch A(config-if)#switch access vlan 10
               Switch A(config-if) #exit
               Switch A(config) #vlan 20
               Switch_A(config-vlan) #name VLAN_20
               Switch_A(config-vlan) #exit
               Switch_A(config) #interface fa0/3
               Switch_A(config-if) #switchport mode access
Switch_B#vl_Switch_A(config-if)#switch access vlan 20
               Switch_A(config-if)#exit
Warning: Switch_A(config=ir)#exit
as VLAN d Switch_A(config)#vlan 30
                                                                          .g mode,
                                                                          ılt user
               Switch_A(config-vlan)#name VLAN_30
  documenta Switch_A(config-vlan) #exit
Switch_B(vl__Switch_A(config) #interface fa0/4
Changing VT Switch_A(config-if) #switchport mode access
Changing VT Switch_A(config-if) #switch access vlan 30
Switch_B(vl Switch_A(config-if) #exit
Setting dev Switch_A(config) #vlan 99
Switch_B(vl Switch_A(config-vlan) #name Management
APPLY compl
Switch_A(config-vlan) #exit
Exiting...
Exiting....
```

Sachant que les VLAN sur Switch B client, on associe juste les interfaces.

```
Switch_B(config) #interface fa0/2
Switch_B(config-if) #switchport mode access
Switch_B(config-if) #switch access vlan 10
Switch_B(config-if) #exit
Switch_B(config) #interface fa0/3
Switch_B(config-if) #switchport mode access
Switch_B(config-if) #switch access vlan 20
Switch_B(config-if) #exit
Switch_B(config-if) #exit
Switch_B(config-if) #exit
Switch_B(config-if) #switchport mode access
Switch_B(config-if) #switchport mode access
Switch_B(config-if) #switch access vlan 30
Switch_B(config-if) #exit
```

```
On s'occupe maintenant des trunks pour les Switch A et Switch B
      Switch_A(config) #interface vlan 99
      Switch A(config-if)#
      %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
      Switch_A(config-if) #ip address 192.168.56.11 255.255.255.0
      Switch A(config-if) #exit
      Switch_A(config) #interface fa0/5
      Switch_A(config-if) #switchport mode trunk
      Switch_A(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
      Switch_A(config-if) #switchport trunk native vlan 99
      Switch_A(config-if) #no shutdown
      Switch_A(config-if) #exit
      Switch_A(config) #interface fa0/1
      Switch_A(config-if) #switchport mode trunk
      Switch_A(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
      Switch_A(config-if) #switchport trun
      %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5
      (99), with Switch_B FastEthernet0
      % Incomplete command.
      Switch_A(config-if) #switchport trunk native vlan 99
      Switch_A(config-if) #no shutdown
      Switch_A(config-if) #exit
             Switch B(config)#interface fa0/1
             Switch B(config-if)#switchport mode trunk
             Switch_B(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
             Switch_B(config-if) #switchport trunk native vlan 99
             Switch B(config-if) #no shutdown
             Switch B(config-if) #exit
On configure l'interface Fa0/0 du routeur
```

```
Router(config) #interface FastEthernet0/0
Router(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
Router(config-if) #ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
```

On associe pour chaque VLAN une interface virtuelle de l'interface physique Fa0/0 du routeur.

```
Router(config) #interface fa0/0.1
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) #ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.2
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif) #exit
Router(config) #interface fa0/0.3
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif) #ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Grâce aux configurations effectués sur le routeur, si on envoie un ping d'un terminal vers un autre terminal ayant des VLANs différents alors le ping passera par le routeur (couche 3). En effet, les deux terminaux sont dans deux VLANs différents.

Si deux terminaux sont dans le même VLAN, le ping ne passera pas par le routeur.