ախախ

CISCO.

RAPPEL ADRESSAGE IP

Que fait un routeur?

Pour chaque datagramme IP qui traverse le routeur, IP :

- vérifie le checksum, si faux → destruction du datagramme
- détermine si ce sont des données utilisateur ou de contrôle destinées au routeur
- décrémente la durée de vie, si nulle → destruction du datagramme
- décide du routage
- fragmente le datagramme si nécessaire
- reconstruit l'en-tête IP avec les champs mis à jour
- transmet le(s) datagramme(s) au protocole d'accès de l'interface réseau de sortie avec l'adresse de sous-réseau correspondante

A réception dans l'hôte destinataire, IP:

- vérifie le checksum
- s'il y a eu fragmentation, mémorise puis réassemble
- délivre au niveau supérieur les données

Adressage IP

- □ adressage
 - pour l'identification d'un équipement réseau
 - pour le routage
- □ plan d'adressage homogène
 - format : 4 octets → 4,3 milliards d'adresses ???
 - notation décimale pointée : x1.x2.x3.x4
- adresse globalement unique et hiérarchique
- □ format : <réseau> <machine>
 - localisateur ou préfixe réseau : identificateur de réseau
 - identificateur : identificateur de machine

réseau		machine	
	localisateur	identificateur	

rifirifir CISCO.

Classes d'adresses

- le découpage <réseau> / <machine> n'est pas fixe
- 5 classes d'adresses

	0	3	16	24 31
Α	o réseau		machine	
В	10 réseau		machine	
С	110	réseau		machine
D	1110 adresse de multidestination			
Е	1111	rése	ervé	

Classes d'adresses

- classe A: 2⁷ réseaux (128)
 - réservé:
 - 0.0.0.0 127.0.0.0 et
 - 1.0.0.0 disponible: 126.0.0.0
 - □ 126 réseaux classe A et 16 777 214 machines/réseau
- classe B: 214 réseaux (16 384)
 - réservé: 128.0.0.0 et 191.255.0.0
 - 128.1.0.0 à 191.254.0.0 disponible
 - □ 16 382 réseaux classe B et 65 534 machines/réseau
- classe C : 2²¹ réseaux (2 097 152)
 - réservé 192.0.0.0 223.255.255.0 et
 - disponible 192.0.1.0 223.255.254.0 à
 - 2 097 150 réseaux classe C et 254 machines/réseau

illiilli CISCO.


Une organisation dispose généralement d'une seule adresse de réseau IP mais est composée de plusieurs sites/départements

- -> diviser un réseau IP en plusieurs sous-réseaux
- -> prendre quelques bits de la partie <HOST_ID> de l'adresse IP pour distinguer les sous-réseaux
- -> transparent vis à vis de l'extérieur

Subnetting

□ Problème

distinction <réseau> / <hôte> insuffisante en pratique




ախախ

CISCO.

Sous-adressage

Principe

- ajout d'un niveau hiérarchique dans l'adressage
 - □ adresse de sous-réseau
- subdivision de la partie <hôte>



□ le sous-réseau

- est un réseau physique (i.e. un réseau IP connexe) du réseau de site
- a une visibilité purement interne (transparent vis à vis de l'extérieur).

17

Le masque de sous-réseau

- □ Le masque indique la frontière entre la partie <sous-réseau> et la partie <machine>
- ☐ Le masque est propre au site et il est de 32 bits
- ☐ Bits du masque de sous-réseau (*subnet mask*)
 - positionnés à 1 → partie réseau
 - positionnés à 0 → partie machine
- □ Exemple
 - **1**1111111 11111111 11111111 00000000
 - ♦ 3 octets pour le champ réseau, 1 octet pour le champ machine
- Notations
 - décimale pointée
 - □ exemple : 255.255.255.0
 - adresse réseau/masque
 - \Box exemple: 193.49.60.0/27 (27 = nombre de bits contigus du masque)

ախախ

CISCO.

Masque de sous-réseau

☐ Utilisation:

classe	réseau	macl	nine
[masque réseau		
interne	&&		
au site	réseau	ss-réseau	machine

- □ Exemple:
 - le réseau 142.68.0.0 (classe B!) a comme masque 255.255.255.0
 - soit l'hôte d'@IP 142.68.2.6

- blibôte est sur le sous-réseau numéro 2, et a comme identificateur 6
- Le netmask permet de savoir si la machine source et destination sont sur le même sous-réseau.

19

Le masque de sous-réseau

- ☐ Le choix du découpage <réseau> / <hôte> dépend des perspectives d'évolution du site
 - exemple classe B :
 - 8 bits pour la partie sous réseau → 256 sous réseaux de 254 machines
 - □ 3 bits pour la partie sous réseau → 8 sous-réseaux de 8190 machines
 - exemple classe C :
 - □ 4 bits pour la partie sous-réseau → 16 sous-réseaux de 14 machines

Adresse IP: CIDR

- □ Adressage par classe :
 - utilisation inefficace de l'espace d'adressage
 - Ex : une adresse de classe B a assez de place pour pour 65K hôtes, même si il n'y a que 2K hôtes dans ce réseau
- □ CIDR : Classless InterDomain Routing
 - La taille de la partie réseau est arbitraire
 - Format de l'adresse : a.b.c.d/x, où x est le # de bits dans la partie réseau de l'adresse
 - Ex: 128.96.0.0/16 : regroupe les numéros de 128.96.0.0 à 128.96.255.255 => équivalent d'une classe B en notation classique



21

- Il n'y a plus de notion de classes et de sous-réseaux
- Allocation géographique des adresses restantes
- Europe (194-195), Amérique du nord (198-199), Amérique du sud (200-201), Pacifique (202-203)
- -> 194 et 195 ont les 7 premiers bits identiques donc il suffit d'indiquer aux routeurs (hors Europe) : 194.0.0.0/7

ANNEXE

CI	bits	Masque de sous-	Nombre d'hôtes par sous-
DR	disponibles	réseau	réseau
/1	31	128.0.0.0	2^{31} -2 = 2147483646
/2	30	192.0.0.0	2^{30} -2 = 1073741822
/3	29	224.0.0.0	2^{29} -2 = 536870910
/4	28	240.0.0.0	2^{28} -2 = 268435454
/5	27	248.0.0.0	2^{27} -2 = 134217726
/6	26	252.0.0.0	2^{26} -2 = 67108862
/7	25	254.0.0.0	2^{25} -2 = 33554430
/8	24	255.0.0.0	2^{24} -2 = 16777214
/9	23	255.128.0.0	2^{23} -2 = 8388606
/10	22	255.192.0.0	2^{22} -2 = 4194302
/11	21	255.224.0.0	2^{21} -2 = 2097150

2013-2014		UVSQ	M1- Infrastructures des Réseaux
/12	20	255.240.0.0	2 ²⁰ -2 = 1048574
/13	19	255.248.0.0	2^{19} -2 = 524286
/14	18	255.252.0.0	2^{18} -2 = 262142
/15	17	255.254.0.0	2^{17} -2 = 131070
/16	16	255.255.0.0	2^{16} -2 = 65534
/17	15	255.255.128.0	2^{15} -2 = 32766
/18	14	255.255.192.0	2^{14} -2 = 16382
/19	13	255.255.224.0	$2^{13}-2=8190$
/20	12	255.255.240.0	2^{12} -2 = 4094
/21	11	255.255.248.0	2 ¹¹ -2 = 2046
/22	10	255.255.252.0	2^{10} -2 = 1022
/23	9	255.255.254.0	2^9 -2 = 510
/24	8	255.255.255.0	$2^{8}-2=254$
/25	7	255.255.255.128	2^{7} -2 = 126
/26	6	255.255.255.192	$2^6-2=62$
/27	5	255.255.255.224	$2^5-2=30$
/28	4	255.255.255.240	2 ⁴ -2 = 14
/29	3	255.255.255.248	$2^3-2=6$
/30	2	255.255.255.252	2^2 -2 = 2
/31	1	255.255.255.254	21

rilirilir CISCO.

/32

0


Un **sous-réseau** est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante. Le *masque de sous-réseau* permet de distinguer la partie de l'adresse utilisée pour le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces. Un sous-réseau correspond typiquement à un réseau local sous-jacent.

255.255.255.255

Historiquement, on appelle également *sous-réseau* chacun des réseaux connecté à Internet.

La subdivision d'un réseau en sous-réseaux permet de limiter la propagation des broadcast, ceux-ci restant limités au réseau local et leur gestion étant coûteuse en bande passante et en ressource au niveau des commutateurs réseau. Les routeurs sont utilisés pour la communication entre les machines appartenant à des sous-réseaux différents.

CISCO.



Masque de sous-réseau[modifier]

Les adresses IPv4 sont composées de deux parties : le sous-réseau et l'hôte.

On considérait autrefois que l'adresse du réseau était définie par sa classe, et obtenue en appliquant l'opérateur booléen ET bit à bit entre le masque par défaut associé et l'adresse IPv4. La notion de classe est cependant considérée comme désuète depuis l'avènement du routage sans classe. Ni les protocoles de routages actuels (BGP, OSPF, IS-IS), ni les RIR n'en tiennent plus compte dans l'assignation des adresses IP publiques.

Un **masque de sous-réseau** (désigné par *subnet mask*, *netmask* ou *address mask* en anglais) est un masque indiquant le nombre de bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau, et le nombre de bits caractérisant les hôtes (ce qui indique aussi le nombre d'hôtes possibles dans ce sous-réseau).

L'adresse du sous-réseau est obtenue en appliquant l'opérateur ET binaire entre l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau. L'adresse de l'hôte à l'intérieur du sous-réseau est quant à elle obtenue en appliquant l'opérateur ET entre l'adresse IPv4 et le complément à un du masque.

Les masques de sous-réseau utilisent la même représentation que celles des adresses IPv4. En IPv4, une adresse IP est codée sur 4 octets, soit 32 bits (représentés en notation décimale à point). Un masque de sous-réseau possède lui aussi 4 octets. Bien que la norme IPv4 n'interdise pas que la partie significative du masque contienne des bits à 0, on utilise en pratique des masques constitués (sous leur forme binaire) d'une suite de 1 suivis d'une suite de 0, il y a donc 32 masques réseau possibles.

Exemple

adresse 192.168.1.2 et masque 255.255.255.0 192.168.1.2 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0 192.168.1.2 & 0.0.0.255 = 0.0.0.2 soit en binaire :

Autrement dit, il suffit pour obtenir l'adresse du sous-réseau de conserver les bits de l'adresse IPv4 là où les bits du masque sont à 1 (un certain nombre de bits en partant de la gauche de l'adresse). La partie numéro d'hôte est, elle, contenue dans les bits qui restent (les plus à droite).

La notation 91.198.174.2/19 désigne donc l'adresse IP 91.198.174.2 avec le masque 255.255.224.0, et signifie que les 19 premiers bits de l'adresse sont dédiés à l'adresse du sous-réseau, et le reste à l'adresse de l'ordinateur hôte à l'intérieur du sous-réseau.

Deux adresses IP appartiennent à un même sous-réseau si elles ont en commun les bits du masque de sous-réseau.

Subdiviser un réseau en sous-réseaux consiste (entre autres) à rajouter des bits 1 au masque de réseau, afin de former un masque de sous-réseau. À partir de la connaissance de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau il est possible de calculer le nombre d'interfaces que l'on peut numéroter à l'intérieur de chaque sous-réseau. En notant r le nombre de bits à 1 dans le masque de réseau et s le nombre de bits à 1 dans le masque de sous-réseaux possibles est donné par 2^{s-r} , et le nombre d'hôtes par sous-réseau est $2^{32-s}-2$, deux adresses de ce sous-réseau étant réservées au sous-réseau luimême et au broadcast et ne pouvant pas être utilisées pour numéroter une interface.

/32 désigne un réseau qui ne comporte qu'une seule adresse IP, c'està-dire une adresse IP individuelle.

Le masque /31 était autrefois considéré comme inutilisable, car ce réseau ne comporte que deux adresses, dont l'adresse du sous-réseau et l'adresse de broadcast. Pour numéroter des adresses de liens point à illiilli CISCO.

point, on utilisait donc des /30, soit quatre adresses dont deux utilisables pour adresser des interfaces. Le RFC 3021 permet cependant d'utiliser plus efficacement l'espace d'adressage en permettant le /31 (il n'y a dans ce cas pas d'adresse de broadcast et l'adresse du sous-réseau est utilisée pour numéroter une interface).