
## **Configuration VTP, configuration inter VLAN**

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Routeur	N/D	200.0.0.1	255.255.255.0	N/D
Comm1	VLAN 99	192.168.56.11	255.255.255.0	N/D
Comm2	VLAN 99	192.168.56.12	255.255.255.0	N/D
PC1	Carte réseau	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Carte réseau	192.168.20.22	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	Carte réseau	192.168.10.23	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	Carte réseau	192.168.20.24	255.255.255.0	192.168.20.1



- configuration des IP, mask et passerelles par defaut pour les terminaux
- configuration VTP pour les deux commutateurs

Comml#vlan database
Comml(vlan)#vtp domain VTP\_1
Comml(vlan)#vtp server
Comml(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....

Comm2#vlan database
Comm2(vlan)#vtp domain VTP\_1
Comm2(vlan)#vtp client
Comm2(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....

## - configuration des VLAN, interfaces

```
Comml(config) #vlan 10
Comml(config-vlan) #name VLAN_10
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #interface fa0/2
Comml(config-if) #switchport mode access
Comml(config-if) #switch access vlan 10
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #vlan 20
Comml(config-vlan) #name VLAN 20
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #interface fa0/3
Comml(config-if) #switchport mode access
Comml(config-if) #switch access vlan 20
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #vlan 99
Comml(config-vlan) #name Management
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #interface vlan 99
Comml(config-if) #ip address 192.168.56.11 255.255.255.0
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #interface fa0/4
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 99
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #interface fa0/1
Comml(config-if) #switchport mode trunk
Comml(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 99
Comml(config-if) #no shutdown
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #interface fa0/4
Comml(config-if) #switchport mode trunk
Comml(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 99
Comml(config-if) #no shutdown
Comml(config-if)#exit
```

Sachant que Comm2 est en mode client, il n'y a pas besoin de recréer les VLAN.

```
Comm2(config) #interface fa0/2
Comm2(config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if) #switch access vlan 10
Comm2 (config-if) #exit
Comm2(config) #interface fa0/3
Comm2(config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if) #switch access vlan 20
Comm2 (config-if) #exit
Comm2(config)#interface vlan 99
Comm2(config-if) #ip address 192.168.56.12 255.255.255.0
Comm2 (config-if) #exit
Comm2(config)#interface fa0/1
Comm2(config-if)#switchport mode trunk
Comm2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Comm2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #exit
```

- configuration du routeur pour la configuration inter VLAN

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config-subif)#exit
Router(config-subif)#ercapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```