```
% Ventanea la señal utilizando ventanas solapadas (cada media ventana)
% de la longitud y el tipo especificado. Para no dejar muestras afuera,
% ventanea sobre una copia de la señal con ceros agregados. Sirve
% tanto para señales como vectores fila y columna, pero devuelve
% una matriz cuyas filas contienen las ventanas.
function [ventanas]=ventanearsenal(senal, muestrasVentana, tipoVentana)
        ventanas=[];
                       % guarda las ventanas
        % calcula el numero de ventanas solapadas que pueden tomarse de la señal
        nVentanas=floor(length(senal)/floor(muestrasVentana/2))-1;
        % calculamos la cantidad de ceros que van al final
        nCeros=(nVentanas*floor(muestrasVentana/2)+muestrasVentana)-length(senal);
        % rellena con ceros al final de la señal para no dejar muestras afuera
        % rellenamos segun la señal sea vector fila o vector columna
        [nfilas, ncolumnas]=size(senal);
        if(nfilas==1) % señal es un vector fila
                senal=[senal zeros(1,nCeros)];
        else
                        % señal es un vector columna
                senal=[senal; zeros(nCeros,1)];
        end
        % realiza el ventaneo
        for i=0:nVentanas
                temp=senal(i*floor(muestrasVentana/2)+1:i*floor(muestrasVentana/2)+muestrasVentana);
                % aplica ventana suavizada
                if(nfilas==1)
                               % señal es un vector fila
                        temp=temp.*feval(tipoVentana, length(temp))';
                        ventanas=[ventanas; temp];
                else
                                % señal es un vector columna
                        temp=temp.*feval(tipoVentana, length(temp));
                        ventanas=[ventanas; temp'];
                end
        end
end
```