

LiveByBit

Manual do Usuário

Como usar o painel para colocar suas câmeras ao vivo no YouTube

livebybit.com

Versão V2 · Atualizado em 29/08/2026

Sumário

1. Bem-vindo ao LiveByBit
2. Como acessar o painel
3. Planos e preços
4. Cadastrando e gerenciando câmeras
5. Grupos de câmeras em rotação
6. Notificações e alertas
7. Mapa de câmeras
8. Faturamento e cobrança
9. Convidando outras pessoas para o painel
10. Relatórios
11. Meus dados de conta
12. Perguntas frequentes

1. Bem-vindo ao LiveByBit


O LiveByBit é a plataforma que pega o sinal das suas câmeras IP e retransmite ao vivo, sem travar, direto no YouTube (ou em um link próprio). Você cadastra a câmera no painel, aponta a câmera para o endereço que o sistema gera, e pronto: sua transmissão fica no ar 24 horas por dia, com monitoramento automático e alertas se alguma câmera cair.

Este manual mostra, tela por tela, como usar o painel: cadastrar câmeras, configurar a transmissão, criar grupos de câmeras em rotação, configurar cartões de introdução, acompanhar notificações e conferir sua fatura.

Observação: As imagens deste manual foram capturadas em uma conta de demonstração, sem câmeras de clientes reais. Chaves de acesso e links de transmissão foram ocultados propositalmente — os seus, quando você cadastrar sua câmera, serão únicos e você não deve compartilhá-los com ninguém.

2. Como acessar o painel

O painel fica em painel.livebybit.com. Faça login com o e-mail cadastrado na sua conta. Depois de entrar, você cai direto no Dashboard — a tela inicial, com um resumo de tudo.



Dashboard: visão geral de câmeras, quantas estão ativas, no ar e se algum grupo está transmitindo.

No menu à esquerda você encontra todas as áreas do painel:

- Dashboard — resumo geral da conta
- Câmeras — cadastro e gerenciamento de cada câmera
- Grupo de transmissão — câmeras em rotação num único canal do YouTube
- Mapa — suas câmeras localizadas no mapa
- Notificações — alertas por Telegram e e-mail
- Faturamento — resumo da cobrança do mês
- Usuários — convidar outras pessoas para acessar o painel
- Minha conta — seus dados de cadastro e cobrança
- Relatórios — disponibilidade, quedas e acessos

2.1 Antes de cadastrar sua primeira câmera: complete seus dados de cobrança

Assim que você acessa o painel pela primeira vez, antes de qualquer outra coisa, vá em Minha conta e preencha o quadro Dados de cobrança: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone de cobrança, e endereço completo.

Importante: Esse cadastro não é opcional. O sistema exige os dados de cobrança preenchidos antes de liberar o cadastro da primeira câmera — se você tentar ir direto em Câmeras → Nova câmera sem ter preenchido Minha conta, o cadastro não é concluído. Preencha os dados de cobrança primeiro e só depois cadastre a câmera.

Esse passo é rápido e só precisa ser feito uma vez — depois de preenchido, você cadastra quantas câmeras quiser normalmente, sem precisar repetir esse processo.

3. Planos e preços

A cobrança é por câmera, todo mês. Você escolhe o plano no momento de cadastrar a câmera e pode ter câmeras em planos diferentes na mesma conta.

Plano	Preço	O que inclui
Básico	R\$ 9,90/mês por câmera	• Cria a chave RTMP para ligar sua câmera IP • Gera o link HLS/M3U8 (link direto do vídeo) • Câmera pública ou privada
Pro (mais popular)	R\$ 29,90/mês por câmera	• Tudo do plano Básico • Código iframe para incorporar no seu site • Link de fotos (JPG) da câmera • Retransmissão ao vivo para o YouTube • Áudio personalizado no YouTube
Premium	R\$ 32,90/mês por câmera + R\$ 59,90 por grupo/mês	• Tudo do plano Pro • Pode entrar em Grupos de câmeras • Grupo de câmeras (até 7) em rotação no YouTube • Áudio personalizado no YouTube

Atenção: Ao criar um Grupo de câmeras, as câmeras que estavam transmitindo sozinhas no YouTube são pausadas — elas passam a transmitir em rotação, dentro do grupo.

4. Cadastrando e gerenciando câmeras

4.1 Cadastrar uma câmera nova

Lembrete: Se esta for a primeira câmera da conta, confirme antes que os Dados de cobrança em Minha conta estão completos (ver seção 2.1) — sem isso o cadastro não é liberado.

Vá em Câmeras e clique em Nova câmera. Preencha:

- Nome — como você quer identificar a câmera (ex.: "Portão da frente")
- Plano desta câmera — Básico, Pro ou Premium
- Stream key (opcional) — deixe em branco para o sistema gerar uma chave automaticamente
- Marca (opcional) — modelo/fabricante da câmera, só para sua referência
- Cloud (opcional) — se a câmera usa algum serviço de nuvem próprio (iCSee, Tuya, etc.)
- Projeto/Cliente (opcional) — útil se você organiza câmeras por obra, condomínio ou cliente
- Qualidade contratada — resolução/FPS que sua câmera vai enviar (1080p, 2K ou 4K)

LiveByBit

Câmeras

Mapa Atualizar Cancelar

Nova câmera

Nome *
Ex.: Portão da frente

Plano desta câmera *
Básico - R\$9,90/mês (só transmissão)

Stream key (opcional - vazia = gerado automaticamente)
sem espaços; deixe vazia para gerar

Marca (opcional)
Ex.: Intelbras, Hikvision

Cloud (opcional)
Ex.: ICSee, Tuya, própria

Projeto/Cliente (opcional)
Ex.: Condomínio X

Qualidade contratada
1080p ou inferior (15 fps)

Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. Sua câmera é monitorada: se enviar acima do contratado, você será avisado para ajustar ou fazer upgrade.

Áudio: configure a câmera em G.711A. Evite AAC — pode causar atraso na abertura do vídeo.

Criar câmera Cancelar

Básico: 1

Todos No ar Ativa Inativa YouTube Grupos Ociosa

Buscar câmera por nome...

1-1 de 1

Por página: 10

Teste apresentação Ativa Plano: Básico - R\$9,90

Excluir Gerenciar

Sair

Formulário de cadastro de uma nova câmera.

Observação: Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. O sistema monitora o que a câmera realmente envia: se ultrapassar o contratado, você é avisado para ajustar a câmera ou fazer upgrade de plano.

Dica técnica: Configure o áudio da câmera em G.711A. Evite AAC — esse formato pode causar atraso na abertura do vídeo.

Ao clicar em Criar câmera, o painel mostra na hora um pop-up "Câmera criada!", com todos os dados que você vai precisar para configurar a transmissão: ID, Nome, Stream key, URL RTMP e link HLS.

LiveByBit

Câmeras

Mapa Atualizar Nova câmera

Câmera criada!

Guarde estes dados para configurar a transmissão:

ID: MAACKV98

Nome: Teste apresentação

Stream key: [ocultado]

RTMP: http://ingest.livebybit.com/live/[ocultado]

HLS: https://play.livebybit.com/vh/[ocultado]

Áudio: configure a câmera em G.711A. Evite AAC — pode causar atraso na abertura do vídeo.

Fechar

Básico: 1

Todos No ar Ativa Inativa YouTube Grupos Ociosa

Buscar câmera por nome...

1-1 de 1

Por página: 10

Teste apresentação Ativa Plano: Básico - R\$9,90

Excluir Gerenciar

Sair

Pop-up exibido após o cadastro, com os dados de RTMP e HLS já gerados (valores reais ocultados neste manual).

Esse pop-up é um atalho: se você já tiver a câmera em mãos, dá para configurar a transmissão na hora, sem precisar abrir a câmera de novo depois. Copie a URL RTMP e cole no campo de servidor/URL RTMP da câmera.

Observação: O link HLS só vai funcionar depois que a URL RTMP estiver configurada na câmera e ela estiver realmente transmitindo. Antes disso, é normal o link não abrir vídeo nenhum.

Você pode fechar esse pop-up em Fechar a qualquer momento — nada se perde. Todos esses dados (Stream key, RTMP e HLS) continuam disponíveis depois, a qualquer hora, na aba Transmissão da câmera, mostrada a seguir.

4.2 Editando os dados da câmera

Clique em Gerenciar, na lista de câmeras, para abrir os detalhes. A aba Editar permite mudar nome, marca, cloud, projeto/cliente, qualidade contratada e ativar ou desativar a câmera.

LiveByBit

Dashboard

Câmeras

Grupo de transmissão

Mapa

Notificações

Faturamento

Usuários

Minha conta

Relatórios

< Câmeras

Teste apresentação

MARCO/23

Editar

Transmissão

Segurança

Localização

Monitoramento

Dados da câmera

NOME *

Teste apresentação

MARCA (opcional)

Ex: Intelbras, Hikvision

CLOUD (opcional)

Ex: iCSee, Tuya, própria

PROJETO/CLIENTE (opcional)

Ex: Condomínio X

QUALIDADE CONTRATADA

1080p ou inferior (15 fps)

Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. Cobramos pelo que sua câmera realmente envia: se houver diferença entre o contratado e o enviado, você será avisado para ajustar.

☒ Câmera ativa

Salvar

A localização fica na aba Localização e a chave do YouTube na aba Transmissão.

Aba Editar: dados básicos da câmera.

4.3 Ligando sua câmera (transmissão RTMP)

Na aba Transmissão você encontra a URL RTMP — é esse endereço que você cola na configuração da sua câmera IP (geralmente no campo "Servidor RTMP" ou "URL do servidor", no menu de rede/nuvem da câmera).

LiveByBit

Dashboard

Câmeras

Grupo de transmissão

Mapa

Notificações

Faturamento

Usuários

Minha conta

Relatórios

Câmeras

Teste apresentação

MARCKYSE

EditarTransmissãoSegurançaLocalizaçãoMonitoramento

Verificar transmissão

Fora do ar

A câmera está fora do ar no momento. Tente novamente em instantes.

Se a imagem aparecer, a câmera está enviando para o servidor.

Acabou de configurar a câmera? O vídeo pode levar até 3 minutos para aparecer aqui. Se demorar mais que isso, confira se a URL RTMP e a chave estão corretas na câmera, e se ela está ligada e conectada à internet.

Transmissão (RTMP)

URL RTMP

rtmp://ingest.livebybit.com/live:XXXXXXXXXXXX (ocultar)Copiar

Cole isto na sua câmera IP (campo de servidor/URL RTMP) para começar a transmitir.

Audio: configure a câmera em 0.7TIA. Evite AAC – pode causar atraso na abertura do vídeo.

Link da foto (time-lapse)

Público

Retransmissão YouTube

Retransmissão para o YouTube não está incluída no seu plano atual.

Aúdio da transmissão

Aúdio personalizado não está incluído no seu plano atual.

< Player & incorporação

URL HLS PÚBLICA

https://play.livebybit.com/v2/hls/XXXXXXXXXX.m3u8 (ocultar)Copiar

Câmara pública: funciona direto.

INCORPORAR NO SITE (FRAME)

O player para incorporar em site (frame) não está incluído no seu plano atual.

Aba Transmissão: URL RTMP para configurar na câmera e link HLS público para assistir (valores reais ocultos neste manual).

A URL RTMP tem o formato `rtmp://ingest.livebybit.com/live/SUACHAVE`. Se a sua câmera pedir servidor e chave em campos separados, use `rtmp://ingest.livebybit.com/live/` como servidor e o código depois da última barra como chave (stream key).

Depois de configurar e ligar a câmera, o vídeo pode levar até 3 minutos para aparecer no painel. Se demorar mais que isso, confira se a URL e a chave foram digitadas certinho na câmera, e se ela está ligada e conectada à internet.


Nessa mesma aba você também encontra:

- URL HLS pública — o link direto do vídeo, pronto para assistir em qualquer player (disponível em todos os planos, se a câmera estiver pública)
- Retransmissão YouTube — liga sua câmera a uma transmissão ao vivo do YouTube (planos Pro e Premium)
- Áudio da transmissão — permite trocar o áudio que vai junto com o vídeo no YouTube (planos Pro e Premium)
- Player & incorporação (iframe) — código para colocar a câmera dentro do seu próprio site (planos Pro e Premium)
- Link da foto (time-lapse) — foto automática da câmera, atualizada periodicamente (planos Pro e Premium)

4.4 Câmera pública ou privada

Na aba Segurança você escolhe a privacidade da câmera:

- Pública — qualquer pessoa com o link ou o código iframe consegue assistir
- Privada — libera controles de acesso, restringindo quem pode assistir




Aba Segurança: definir a câmera como pública ou privada.

Atenção: Com a câmera Pública, quem tiver o link HLS ou o código iframe consegue assistir, copiar e reproduzir essa transmissão em outro lugar — o link funciona para qualquer pessoa que o receba, não só para quem você pretendia. Se isso for um problema para o seu cliente, oriente a deixar a câmera Privada.

O que aparece quando você deixa a câmera Privada

Ao clicar em Privado, a aba Segurança abre três novos quadros para você controlar exatamente quem consegue acessar o vídeo:




Aba Segurança com a câmera em modo Privado: domínios autorizados, IPs/faixas autorizadas e tokens permanentes.

- Domínios autorizados (sites) — quando a câmera está privada, o código iframe só carrega dentro dos sites (domínios) que você cadastrar aqui, por exemplo seusite.com.br. Se alguém tentar incorporar a câmera num site que não está nessa lista, o vídeo não aparece
- IPs / faixas autorizadas (servidores) — quando a câmera está privada, o link HLS usado por token só funciona a partir dos IPs ou faixas de IP cadastrados aqui, no formato 203.0.113.4 (um IP) ou 203.0.113.0/24 (uma faixa). Sem nenhum IP cadastrado, não há restrição de IP
- Tokens permanentes (HLS em outros servidores) — gera um link HLS próprio, com um código (?key=) no final, para você usar em outro serviço ou servidor de forma controlada. Dê um rótulo para cada token (ex.: "Servidor A") para saber depois onde cada um está sendo usado

Observação: Domínio é o endereço do site (ex.: seusite.com.br) e serve para controlar onde o iframe pode ser incorporado. IP/faixa de IP é o endereço do servidor que vai buscar o vídeo, e serve para controlar de onde o link HLS por token pode ser acessado. São dois controles independentes — use o que fizer sentido para o seu caso, ou os dois juntos.

4.5 Localização da câmera no mapa


Na aba Localização você pode identificar o endereço da câmera (texto livre, só para sua organização) e marcar o ponto exato no mapa — buscando o endereço ou clicando/arrastando o pino.



Aba Localização: buscar endereço e ajustar o pino no mapa.

4.6 Acompanhando o status da câmera (monitoramento)

A aba Monitoramento mostra, em tempo real, a saúde da transmissão: conexão com o servidor, estabilidade nas últimas 24 horas, e números técnicos como resolução, FPS, bitrate e códec — úteis se você (ou o suporte) precisar diagnosticar algum problema.




Aba Monitoramento: conexão, estabilidade e números da transmissão, atualizados a cada 20 segundos.

4.7 Cartões (introdução e offline)

A aba Cartões, ao lado de Monitoramento, permite montar telas personalizadas — com texto e imagem por cima de um fundo — que aparecem intercaladas com o vídeo da câmera. Existem dois cartões independentes por câmera, em sub-abas: Cartão de introdução e Cartão de offline.

Cartão de introdução

O cartão de introdução só aparece no ar se esta câmera fizer parte de um grupo (rodízio) — ele entra no intervalo entre uma câmera e outra do carrossel, como uma vinheta de transição.



Aba Cartões, sub-aba Cartão de introdução: pré-visualização, itens do cartão, imagem de fundo e duração/ativação.

A tela se divide em painéis:

- Pré-visualização — mostra como o cartão vai ficar. Ela só atualiza depois que você clica em Salvar e atualizar pré-visualização; o YouTube adiciona a marca d'água dele por cima do vídeo final, mas ela não aparece aqui na prévia
- Itens do cartão (X/10) — lista dos textos e imagens que compõem o cartão, com o botão + Adicionar item para incluir um novo e Salvar cartão para gravar
- Imagem de fundo — a imagem por trás dos itens (ver abaixo)
- Duração e ativação — quanto tempo o cartão fica na tela e o interruptor que liga o cartão de fato

Observação: Depois de clicar em Salvar cartão, a mudança (imagem e itens) é recomposta na hora, mas só aparece de fato no rodízio do grupo em até ~2 ciclos — não é instantâneo.

Imagem de fundo

Você pode enviar manualmente uma imagem de fundo (Enviar imagem de fundo), ou ativar Usar foto automática da câmera, que atualiza sozinha a cada 15 minutos, ou na hora em que a câmera fica ao vivo. No cartão de introdução, a foto automática aparece real, sem filtro.

Atenção: Sem a foto automática, o cartão usa a imagem de fundo enviada manualmente — e essa mesma imagem vale para os dois cartões (introdução e offline) ao mesmo tempo, a não ser que um deles ative a foto automática. Se quiser fundos diferentes para introdução e offline, ative a foto automática em pelo menos um dos dois, ou envie imagens e ative a automática nos dois.


Duração e ativação

O controle Duração do cartão define, em segundos, quanto tempo ele fica na tela dentro do rodízio do grupo. Salve junto com os itens. O interruptor Cartão ativo no rodízio só libera depois que você salvar pelo menos um item com a imagem de fundo configurada — antes disso ele fica bloqueado.

Adicionando um item ao cartão

Em + Adicionar item, escolha primeiro o tipo — Texto ou Imagem. Para um item de texto, escolha ainda o modo:


- Fixo — mostra sempre o mesmo texto, digitado por você no campo Texto a exibir
- Dinâmico — busca a informação automaticamente, a partir de uma lista de fontes



Adicionar item — modo Fixo: campo de texto livre.

No modo Dinâmico, o Cartão de introdução oferece duas fontes de informação:

- Nome da câmera
- Data e hora



Adicionar item — modo Dinâmico no cartão de introdução: Nome da câmera ou Data e hora.


Independente do tipo e do modo, todo item de texto tem os mesmos ajustes de estilo e posição:

- Família da fonte e Peso (Regular ou Negrito)
- Tamanho (px) e Cor do texto
- Alinhamento — Esquerda, Centro ou Direita
- Posição X (%) e Posição Y (%) — a posição do item dentro do canvas de 1920×1080. 0% é o canto esquerdo/superior, 100% é o canto direito/inferior

Dica técnica: Dá para digitar a Posição X/Y diretamente, ou simplesmente arrastar o ponto azul (marcado "Arraste") na pré-visualização ao lado — os campos X/Y se ajustam sozinhos, e continuam disponíveis depois para um ajuste fino. O significado exato do X muda com o alinhamento escolhido: em "Esquerda", por exemplo, o X marca a borda esquerda do texto, que fica todo à direita desse ponto.

Cartão de offline

O cartão de offline aparece quando a câmera está fora do ar. Para uma câmera avulsa (fora de um grupo), dá pra ativar abaixo pra que este cartão apareça automaticamente ao vivo no YouTube, no lugar do vídeo de espera genérico, quando a câmera cair.




Aba Cartões, sub-aba Cartão de offline: os mesmos painéis do cartão de introdução, mais os dois específicos de offline.

Além dos painéis Pré-visualização, Itens do cartão, Imagem de fundo e Duração e ativação (iguais ao cartão de introdução — e compartilhando a mesma imagem de fundo manual, se nenhum dos dois tiver a foto automática ativada), o cartão de offline tem dois painéis exclusivos:

- Tempo até 'Em manutenção' — depois de quantos minutos offline o texto passa de "Câmera offline" para "Em manutenção" (padrão: 30 minutos). Só tem efeito se você adicionar um item de texto Dinâmico com a fonte Status da câmera
- Cartão automático na transmissão — só para câmera avulsa: quando ativado, este cartão passa a aparecer ao vivo no YouTube, no lugar do vídeo de espera genérico, assim que a câmera cai. Some sozinho assim que a câmera volta


Na imagem de fundo automática, o cartão de offline aplica um leve escurecimento/dessaturação na foto — diferente do cartão de introdução, que mostra a foto automática sem filtro — para deixar visualmente claro que aquilo não é a transmissão ao vivo.



Adicionar item no cartão de offline — modo Fixo.

No modo Dinâmico, o cartão de offline oferece uma terceira fonte além de Nome da câmera e Data e hora:

- Status da câmera (Offline / Em manutenção) — mostra "Câmera offline" e, depois do tempo definido em Tempo até 'Em manutenção', passa a mostrar "Em manutenção"




Adicionar item — modo Dinâmico no cartão de offline: as três opções, incluindo Status da câmera.

5. Grupos de câmeras em rotação

Um Grupo reúne várias câmeras (até 7) numa única transmissão do YouTube, revezando entre elas continuamente — sem cortes nem travamentos. É como um "carrossel" de câmeras no mesmo canal.

Observação: Para criar um grupo você precisa de pelo menos 2 câmeras no plano Premium. Se ainda não tiver, o painel avisa e te leva direto para a tela de câmeras para fazer o upgrade.




Tela de Grupos, mostrando o aviso de que é preciso ter 2 câmeras Premium para criar o primeiro grupo.

Cada grupo custa R\$ 59,90 por mês, somado ao valor das câmeras Premium que fazem parte dele. Vá em Grupo de transmissão → Novo grupo, dê um nome e escolha as câmeras Premium que vão entrar na rotação.

Atenção: Ao entrar em um grupo, a câmera para de transmitir sozinha no YouTube — o grupo é que fica no ar, revezando entre as câmeras dele.


5.1 Selo de status do cartão

Na lista Rotação das câmeras, dentro de cada grupo, cada câmera mostra um selo indicando o estado do seu Cartão de introdução (ver seção 4.7): Cartão Ns · Ativo, em verde, quando o cartão está configurado e vai aparecer no intervalo daquela câmera durante o rodízio (o número antes do "s" é a duração em segundos definida na aba Cartões da câmera); ou Cartão Ns · Pausado, em cinza, quando o cartão existe mas está desligado.



Selo verde "Cartão 3s · Ativo" nas duas câmeras da rotação.


Clique no selo para ligar ou desligar o cartão daquela câmera diretamente por aqui, sem precisar entrar em Câmeras → Gerenciar → Cartões.



Depois de clicar no selo da primeira câmera, ela passa para "Cartão 3s · Pausado" — a segunda câmera do grupo continua Ativa.

6. Notificações e alertas

Em Notificações você define como quer ser avisado quando uma câmera cair (ou voltar a funcionar).



Canais de notificação (Telegram e e-mail) e tipos de alerta disponíveis.


6.1 Canais disponíveis

- Telegram — clique em Conectar Telegram e siga as instruções do bot para vincular sua conta
- E-mail — ative o alerta por e-mail; você é avisado quando uma câmera sai do ar e quando ela volta

6.2 Tipos de alerta

- Câmera Offline — quando uma câmera para de transmitir
- Câmera Restaurada — quando ela volta a transmitir depois de uma queda
- Bitrate Crítico — em breve
- Resumo Diário — relatório diário de uptime de todas as câmeras

6.3 Configurações avançadas




Configurações avançadas: tempo de tolerância antes do alerta, segundo alerta e horário de silêncio.

- Câmera offline — alertar após: evita alertas por oscilações rápidas (ex.: só avisa se ficar 3 minutos fora do ar)
- 2º alerta se continuar offline: reenvia um aviso se a câmera continuar caída
- Horário de silêncio: pausa as notificações num período do dia, se você preferir

7. Mapa de câmeras


A tela Mapa mostra todas as suas câmeras que já têm localização cadastrada, com uma cor para cada status: no ar, ociosa ou desativada. Câmeras sem localização definida não aparecem — basta abrir a câmera e preencher a aba Localização (ver seção 4.5).



Mapa com as câmeras da conta e a legenda de status (no ar, ociosa, desativada).

8. Faturamento e cobrança

Em Faturamento você vê o resumo da cobrança do mês: valor por câmera (já com eventuais descontos), valor dos grupos e o total do ciclo. É possível baixar esse resumo em PDF.




Tela de Faturamento: resumo de câmeras, grupos e total do ciclo.

Observação: A cobrança é manual — você recebe a fatura, com os dados de pagamento, por e-mail ou WhatsApp.

9. Convidando outras pessoas para o painel

Se mais alguém da sua equipe precisa acessar o painel, vá em Usuários e convide pela aba Usuários, digitando o e-mail da pessoa.




Aba Usuários: convidar uma nova pessoa por e-mail.

Na aba Grupos de acesso você organiza quais câmeras cada pessoa convidada pode ver, criando grupos de acesso (ex.: "Obra Zona Sul") e liberando só as câmeras daquele grupo para os convidados relacionados a ele.


10. Relatórios

A tela Relatórios tem três abas para acompanhar suas câmeras ao longo do tempo:



Aba Disponibilidade: percentual de tempo online de cada câmera no período escolhido.

- Disponibilidade — percentual de tempo que cada câmera ficou online num período, útil para conferência de SLA. Pode ser exportado em PDF ou Excel



Aba Quedas: histórico de quedas por câmera, disponível por até 180 dias.

- Quedas — quantas vezes e quando cada câmera caiu, com histórico de até 180 dias
- Acessos — quem entrou no painel e quando (visível apenas para o dono da conta)

11. Meus dados de conta

Em Minha conta ficam seu e-mail de acesso, o tipo de acesso (dono da conta ou convidado) e os dados de cobrança usados na fatura: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone de cobrança, e endereço. É lá também que fica a opção de excluir a conta, caso necessário — o que só é possível se não houver câmeras cadastradas.

Importante: Como já explicado na seção 2.1, preencher os Dados de cobrança aqui é obrigatório antes de cadastrar a primeira câmera. Se você (ou um convidado) tentar cadastrar uma câmera e isso não acontecer, o primeiro lugar a conferir é se esse cadastro está completo.

12. Perguntas frequentes

Não consigo cadastrar minha primeira câmera. O que está faltando?

O motivo mais comum é não ter preenchido os Dados de cobrança em Minha conta. Esse cadastro (nome/razão social, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone e endereço) é obrigatório antes da primeira câmera — vá em Minha conta, complete os dados, salve e volte para cadastrar a câmera normalmente.

O vídeo não aparece depois de configurar a câmera. O que eu faço?

Espere até 3 minutos. Se não aparecer, confira se a URL RTMP e a chave foram coladas exatamente como aparecem no painel, se a câmera está ligada e conectada à internet, e se o áudio está configurado em G.711A.

Posso ter câmeras em planos diferentes na mesma conta?

Sim. O plano é escolhido por câmera, não pela conta inteira.

O que acontece se eu não quiser mais uma câmera?

Você pode excluir a câmera a qualquer momento na tela Câmeras. Para não ser cobrado no próximo fechamento, remova ou cancele antes das 23h59 (horário de Brasília) do último dia do mês.

Preciso de cartão de crédito para começar?

Não. O cadastro é aberto e a cobrança é feita manualmente, com a fatura enviada por e-mail ou WhatsApp.

Como falo com o suporte?

Pelo e-mail contato@livebybit.com.