CVE-2020-0601 (Curveball) - Proof-of-Concept

Kurze Zusammenfassung und erweiterter PoC-Überblick

Einleitung

CVE-2020-0601, auch "Curveball" genannt, ist eine Spoofing-Schwachstelle in der Windows CryptoAPI (Crypt32.dll). Angreifer können manipulierte elliptische Kurvenparameter nutzen, um gefälschte ECC-Zertifikate als vertrauenswürdig zu präsentieren.

Hintergrund

Elliptische Kurven-Kryptographie (ECC) verwendet die Struktur von Punkten auf einer elliptischen Kurve über endlichen Feldern, um öffentliche und private Schlüssel zu erzeugen. Windows' CryptoAPI unterstützt insbesondere die NIST-Standardkurven P-256 (secp256r1) und P-384 (secp384r1).

- Kurvenparameter: Jede Kurve wird durch Parameter a, b, den Primkörper p, einen Basispunkt G und seine Ordnung n definiert.
- Punkt-Validierung: Um die Echtheit eines öffentlichen Schlüssels zu prüfen, muss sichergestellt werden, dass der Punkt tatsächlich auf der Kurve liegt und zur richtigen Untergruppe gehört.
- Fehlerquelle: In Crypt32.dll wurde zwar kontrolliert, ob der gegebene "öffentliche Schlüssel" zum Generator multipliziert werden kann, jedoch entfiel die vollständige Prüfung, ob alle Kurvenparameter vor allem die Gruppenordnung und die Zugehörigkeit zur Primärkurve korrekt sind.

Schwachstelle

- Komponente: Crypt32.dll (Windows 10, Server 2016/2019)
- Typ: Fehlerhafte ECC-Parameter- und Punktvalidierung
- Auswirkung: Erstellung und Einsatz gefälschter Code-Signing-Zertifikate

Proof-of-Concept (PoC)

Die PoC-Implementierung umfasst folgende Schritte:

- 1. Root-CA-Zertifikat laden: Herunterladen des legitimen Microsoft ECC-Root-CA-Zertifikats.
- 2. **Spoofed CA-Key ableiten:** Mit einem Python-Skript (gen-key.py) aus den Root-Public-Key-Daten einen neuen Privatschlüssel gewinnen.
- 3. **Gefälschtes CA-Zertifikat generieren:** Erzeugen eines X.509-Zertifikats mit manipulierten Parametern via OpenSSL.
- 4. Leaf-Zertifikat und CSR erstellen: Generierung eines frischen ECC-Schlüsselpaares (opensslecparam) und einer Certificate Signing Request mit v3-Erweiterungen.
- 5. **Signatur mit Spoofed CA:** Signieren des CSR durch das gefälschte CA-Zertifikat (openssl x509 -req), um ein gültig scheinendes Leaf-Zertifikat zu erhalten.
- 6. PKCS#12-Bundle und Code Signing: Export aller Zertifikate und Schlüssel in eine .p12-Datei und Signatur einer Windows-Binärdatei mit osslsigncode.
- 7. **Verifikation:** Prüfung der Signatur unter Windows (Explorer, **signtool**) die manipulierte CA erscheint als vertrauenswürdig.