システム評価法確立 スキーマとベンチマーク・プラット フォーム整備の現状

2012/11/20 野村 @ 東工大

アプリベンチマークの目的

- アプリの性能モデルを立てたときに、実際にそれが成り立っていることを確認する
 - 乖離している場合、どういう離れ方をしているか
 - モデルが不十分で考慮していないパラメータがある
 - 何らかの性能劣化要因がある
- 例: SCALE3ミニアプリのカーネル部分の性能モデル
 - FLOPS = システムのメモリバンド幅 / 実効B/F

目標関数

カタログスペック

実測 \rightarrow How?

– 例えばScalasca+PAPIでメモリアクセス(最外キャッシュミス)とFP演算を計測すれば測れる

ベンチマークメタデータのスキーマとは

- ・アプリの性能モデルに出現しうる変数の集合
 - 複数のアプリで必要な変数を集め、それらの被 覆集合を取れば、他の大抵のアプリでも性能モ デルを立てられる
 - そのような集合があれば、性能モデル未知のア プリが来たとしても、これらのメタデータを計測し ておき、そのあとでモデルを考えることができるようになる
 - 測り方をドキュメント化し、誰でも測れるようにする

スキーマの探索空間

- とはいえ、現実的に既存のツール群で『測れる』ものでなければ役に立たない
- メタデータは、アプリケーションの任意のイベント間のカウンタの変化量として捉えられる
 - 例: アプリ実行時間
 - アプリ開始から終了までのWallclockの差分
 - 例: 通信バンド幅
 - メッセージサイズ / 通信開始から終了までのClock差分
- 測れるイベントと測れるカウンタを使う必要性
 - しかし全部は多すぎて測れないので絞る
- 逆にスキーマに出てくる要素は測ることが出来なければならない

利用できるProfiler/Tracer

- Scalasca
 - プロファイラとしての利用がメイン
 - 逐次的な情報ではなく、関数毎等の統計情報
 - 利用は比較的容易
 - CUDAやpthreadなどへの対応が不足している
- Vampir VampirTrace
 - トレーサとしての利用がメイン
 - ・ 逐次的なカウンタの変化を追うことに長ける
 - ログファイルはプロファイラより大きくなる
 - 可視化部分(Vampir)は商用製品
- Tau
 - トレーサとしての利用がメイン
 - 機能ごとに分化したツール群
 - 移植・利用は比較的難しい
 - Proof of Concept集のようなもので、適用環境ごとに細かな修正を要する
- Score-P
 - 上記Profiler/Tracerの機能・出力を統一化するプロジェクト
 - 2013年6月にCUDA・pthread他必要な機能が出揃う見込み
- いずれも英語情報は充実しているが、日本語情報は不足気味

計測できる/すべきイベント(1/2)

- ・ 関数の開始・終了 (単にタイミング情報)
 - Scalasca, Tau VampireTrace(以下Tracer)でとれる
- I/O命令 (書き込み先ファイルやサイズなど)
 - Tracerで最低限はとれる
 - MPI-IOなど、特定のAPIを利用していればScalasca などで詳細情報を取れる
 - fuseで命令フックしても取ることも考えられるが、 自動化するツールはない?
 - ・分野1ゲノム分野3時間発展系では欲しいのだけど...

計測できる/すべきイベント(2/2)

- 通信(通信相手やメッセージサイズなど)
 - Tracer, MPE(MPI通信)
 - 通信に関するループがどれか、どういう通信をしてるか
- メモリアクセス (パターン)
 - Tracerでは無理なので、Valgrindなどを使う必要あり
 - プログラムの中のループを関数単位よりも細かくマークアップして、Hotspotがどれか判断し、カーネルのリスト(場所とOccupancy)を作る
 - Fujitsuのプロファイラでは出力可能
 - 一般のツールでできるか
 - どうやって記録するか(標準のAnnotation規則)
 - カーネル部分のメモリのアクセスパターンなどを拾う

計測できる/すべきカウンタ(1/2)

- CPU・メモリ関連
 - PAPI
 - papi_availやpapi_native_availで一覧
 - 前ページのTracerはすべて対応
 - ところでMICはPAPI使えるの?
- GPU関連
 - CUDA Profiler
 - TauやVampireTraceは対応を謳っている
- 通信
 - IBのカウンタ(port, switch)
 - Ibdiagnetなどのツールで根こそぎ収集可能
 - Tofuはどうやってとるの? 少しはとれるらしい
 - MPIなどの引数 (送受信量の積算etc)

計測できる/すべきカウンタ(2/2)

- I/O
 - LMT(Lustre Monitoring Tool)
 - iostat
 - GPFSは?
- 電力
 - IPMI, iLO, 分電盤の情報
 - 完全にベンダ依存で標準的なインタフェースはない
 - ・ 京は電力情報を取れるか?
 - Interfaceを切って、高精度にとれる環境を作る必要がある
 - 既存マシンでも取れるだけのデータを取る
- 時刻
 - CPU Time Wallclock

例: 実効B/F値の計測

- 特定の関数の実行中の実効B/F値を得たい
 - 実効 = キャッシュに当たった分は除く
- PAPIの以下のカウンタの値から求められる
 - PAPI_L3_TCM L3キャッシュミスの数
 - /proc/cpuinfo cache_alignmentでバイト数に変換
 - PAPI_DP_OPS 倍精度浮動小数点数演算数
- scan –m PAPI_L3_TCM:PAPI_DP_OPS mpirun ...
 - 実効B/F = L3_TCM * cache_alignment / DP_OPS
- (Demo)

SCALEミニアプリの性能モデル: フェイズ毎のパター

ン解析 9/19 第2回全体会議より

- RK(ルンゲクッタ)フェイズ
 - ステンシルの3重ループ27個
 - 演算回数、メモリアクセス回数の調査
 - 人手で数え上げ
 - 自動化ツール?
 - メモリアクセス
 - ・プログラムの字面上のアクセス!= 実際のアクセス
 - 実効メモリアクセス = 理想的なLLCを仮定したアクセス
 - 一度読んだデータは必ずキャッシュヒット
 - ≈最適化されたメモリアクセス
 - 見た目のB/F: 4.8
 - 実効B/F: 1.9
 - 明らかにメモリボトルネック

性能モデル → システムのメモリバンド幅 / 実効B/F

まとめ

- ベンチマークのスキーマ
 - 性能モデルに出現する変数リスト
 - 我々はその集合を知らない → 知る必要がある
 - 測れるもの ⊇ スキーマ⊇ 各アプリの性能モデル変数
 - 測り方をドキュメント化し、誰でも計測できるようにする
 - ベンチマークプラットフォーム
 - 誰がやっても同じ結果が出せるように
 - カーネルとなるループの情報
 - TODO
 - 測れるものの調査
 - 各アプリの性能モデルに出現する変数の調査
 - 具体的な計測手法のドキュメント化