

Sistemas Operacionais

Aula 6 – Comunicação interprocessos (*Interprocess Comunication*)

Prof. Msc. Cleyton Slaviero

cslaviero@gmail.com

Exemplo

- Comprando uma vaga em um avião
 - Operador OP1 (no Brasil) lê Cadeira1 vaga;
 - Operador OP2 (no Japão) lê Cadeira1 vaga;
 - Operador OP1 compra Cadeira1;
 - Operador OP2 compra Cadeira1;



Exemplo

- Solução
 - Apenas um operador pode estar vendendo em um determinado momento;
 - Isso gera uma fila de clientes nos computadores;
 - Problema: ineficiência!



Exemplo (2)

- Dois processos: A e B
 - A produz dados
 - B imprime dados
- Problemas
 - E se não há memória para mais dados?
 - E se a memória está vazia?



- Processos precisam se comunicar
 - ex.: aplicação de passagem aérea
- Processos competem por recursos
 - Três aspectos importantes:
 - Como um processo passa informação para outro processo?
 - Como garantir que processos não invadam espaços uns dos outros?
 - Dependência entre processos: sequência adequada

Ex:
$$a = c + c; x = a + y;$$



- Mecanismos simples de comunicação e sincronização entre processos
 - Num sistema de multiprocessamento ou multiprogramação, os processos geralmente precisam se comunicar com outros processos
 - A comunicação entre processos é mais eficiente se for estruturada e não utilizar interrupções
 - A seguir, serão vistos alguns destes mecanismos e problemas da comunicação inter-processos





- Em alguns Sistemas Operacionais
 - Comunicação por meio de uma área comum aos processos/threads
 - Espaço na memória
 - Arquivo compartilhado
- Para processos, espaço comum pode estar no kernel



- Um exemplo: spooler de impressão
- Quando um processo deseja imprimir um arquivo, ele coloca o nome do arquivo em uma lista de impressão (diretório de spool).
- Um processo chamado "daemon de impressão", verifica a lista periodicamente para ver se existe algum arquivo para ser impresso, e se existir, ele os imprime e remove seus nomes da lista.







Próximo arquivo a ser impresso

$$out = 4$$


$$in = 7$$

Próximo slot livre

Coloca seu arquivo no slot 7 e next_free_slot = 8



Spooler – fila de impressão (slots)




Próximo arquivo a ser impresso

$$out = 4$$

$$in = 8$$

Próximo slot livre





Processo B nunca receberá sua impressão!!!!!




- Condições de corrida (race conditions): processos acessam recursos compartilhados concorrentemente;
- - Recursos: memória, arquivos, impressoras, discos, variáveis;



- Regiões Críticas
 - Uma solução para as condições de corrida é proibir que mais de um processo leia ou escreva em uma variável compartilhada ao mesmo tempo.
 - Esta restrição é conhecida como **exclusão mútua**, e os trechos de programa de cada processo que usam um recurso compartilhado e são executados um por vez, são denominados **seções ou regiões críticas (R.C.)**.




• Enquanto P1 acessa uma região crítica, P2 não pode acessar!



14



Regiões críticas



15 10/08/16


Regiões críticas e exclusão mútua

Região crítica

- Seção do programa onde são efetuados acessos (para leitura e escrita) a recursos partilhados por dois ou mais processos
- É necessário assegurar que dois ou mais processos não se encontrem simultaneamente na região crítica



Região crítica





Regiões críticas e exclusão mútua

 Pergunta: isso quer dizer que uma máquina no Brasil e outra no Japão, cada uma com processos que se comunicam, nunca terão condições de corrida?



Comunicação de processos – regiões críticas

- Como solucionar problemas de condições de corrida?
 - Proibir que mais de um processo leia ou escreva em recursos compartilhados concorrentemente (ao "mesmo tempo")
 - Recursos compartilhados → regiões críticas;
 - Exclusão mútua: garantir que um processo não terá acesso à uma região crítica quando outro processo está utilizando essa região;



- Assegura-se a exclusão mútua recorrendo aos mecanismos de sincronização fornecidos pelo SO
- Estas afirmações são válidas também para as *threads* (é ainda mais crítico, pois todas as *threads* dentro do mesmo processo partilham os mesmos recursos)



Regiões críticas

- Condições necessárias para evitar condição de corrida
 - 1. Dois processos nunca podem estar simultaneamente em suas regiões críticas
 - 2. Nada pode ser afirmado sobre a velocidade ou sobre o número de CPU's
 - 3. Nenhum processo executando fora de sua região crítica pode bloquear outros processos
 - 4. Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica



Soluções para exclusão mútua

- Exclusão Mútua:
 - Espera Ocupada
 - Primitivas Sleep/Wakeup
 - Semáforos
 - Mutexes
 - Futexes
 - Monitores
 - Passagem de Mensagem
 - Barreiras



- Espera Ocupada (Busy Waiting): constante checagem por algum valor
- Algumas soluções para Exclusão Mútua com Espera Ocupada:
 - Desabilitar interrupções
 - Variáveis de Travamento (Lock)
 - Chaveamento obrigatório (Strict Alternation); Solução de Peterson e Instrução TSL



- Desabilitar interrupções:
 - Processo desabilita todas as suas interrupções ao entrar na região crítica e habilita essas interrupções ao sair da região crítica;
 - Com as interrupções desabilitadas, a CPU não realiza chaveamento entre os processos (funciona bem para monoprocessador);
 - Viola condição 2;
 - Não é uma solução segura, pois um processo pode não habilitar novamente suas interrupções e não ser finalizado;
 - Viola condição 4;



- Exclusão Mútua com Espera Ocupada Desabilitando as Interrupções
 - SOLUÇÃO MAIS SIMPLES: cada processo desabilita todas as interrupções (inclusive a do relógio) após entrar em sua região crítica, e as reabilita antes de deixá-la.

DESVANTAGENS:

Processo pode esquecer de reabilitar as interrupções; Em sistemas com várias UCPs, desabilitar interrupções em uma CPU não evita que as outras acessem a memória compartilhada.

CONCLUSÃO

• É útil que o kernel tenha o poder de desabilitar interrupções, mas não é apropriado que os processos de usuário usem este método de exclusão mútua.

Universidade Federal

de Mato Grosso Campus Rondonópolis

- Variáveis Lock:
 - Solução de software
 - O processo que deseja utilizar uma região crítica atribui um valor a uma variável chamada lock;
 - Se a variável está com valor 0 (zero) significa que nenhum processo está na região crítica; Se a variável está com valor 1 (um) significa que existe um processo na região crítica;
 - Apresenta o mesmo problema do exemplo do spooler de impressão



- Variáveis Lock Problema:
 - Suponha que um processo A leia a variável lock com valor 0;
 - Antes que o processo A posso alterar a variável para o valor 1, um processo B é escalonado e altera o valor de *lock* para 1;
 - Quando o processo A for escalonado novamente, ele altera o valor de *lock* para 1, e ambos os processos estão na região crítica;
 - Viola condição 1;



Variáveis lock==0;

```
while(true) {
    while(lock!=0); //loop
    lock=1;
    critical_region();
    lock=0;
    non-critical_region();
}
```

```
while(true) {
    while(lock!=0); //loop
    lock=1;
    critical_region();
    lock=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo A

Processo B



- Strict alternation (chaveamento obrigatório)
 - Fragmentos de programa controlam o acesso as regiões críticas
 - Variável turn, inicialmente em 0, estabelece qual processo pode entrar na região crítica
 - Outro processo, caso encontre turn=0, segue tentando até conseguir
 - Espera ociosa
 - Variável turn = spin lock (trava do 'giro')



- Strict alternation (chaveamento obrigatório)
 - Fragmentos de programa controlam o acesso as regiões críticas
 - Variável turn, inicialmente em 0, estabelece qual processo pode entrar na região crítica

```
while(true) {
    while(turn!=0); //loop
    critical_region();
    turn=1;
    non-critical_region();
}
while(true) {
    while(turn!=1); //loop
    critical_region();
    turn=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo B

Processo A

- Problema do Strict Alternation:
 - Suponha que o Processo B é mais rápido e sai da região crítica;
 - Ambos os processos estão fora da região crítica e turn com valor 0;
 - O processo A termina antes de executar sua região não-crítica e retorna ao início do loop;
 - Como o turn está com valor zero, o processo A entra novamente na região crítica, enquanto o processo B ainda está na região não crítica;
 - Ao sair da região crítica, o Processo
 A atribui o valor 1 a variável turn e entra na sua região não crítica;

```
while(true){
    while(turn!=0); //loop
    critical_region();
    turn=1;
    non-critical_region();
}
```

Processo A

```
while(true) {
    while(turn!=1); //loop
    critical_region();
    turn=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo B





- Problema do Strict Alternation:
 - Novamente ambos os processos estão na região não crítica e a variável turn está com valor 1;
 - Quando o processo A tenta novamente entrar na região crítica, não consegue, pois turn ainda está com valor 1;

```
while(true) {
    while(turn!=0); //loop
    critical_region();
    turn=1;
    non-critical_region();
}
```

Processo A

```
while(true) {
    while(turn!=1); //loop
    critical_region();
    turn=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo B



O processo A fica bloqueado pelo processo B que NÃO está na sua região crítica, violando a condição 3;



- Solução de Peterson e Instrução TSL (*Test and Set Lock*):
 - Uma variável (ou programa) é utilizada para bloquear a entrada de um processo na região crítica quando um outro processo está na região;
 - Essa variável é compartilhada pelos processos que concorrem pelo uso da região crítica;
 - Ambas as soluções possuem fragmentos de programas que controlam a entrada e a saída da região crítica;



- Solução de Peterson
 - enter_region esoera até que seja seguro para processo entrar
 - leave_region indica o termino do processo e permite que outro processo entre se assim desejar
 - Se dois processos entram praticamente simultaneamente, o que armazenou o seu número na variável turn é o que conta – o primeiro é sobreposto e é perdido



```
#define FALSE 0
#define TRUE
                                           /* number of processes */
#define N
                                           /* whose turn is it? */
int turn;
int interested[N];
                                           /* all values initially 0 (FALSE) */
void enter_region(int process);
                                          /* process is 0 or 1 */
                                           /* number of the other process */
     int other;
                                          /* the opposite of process */
     other = 1 - process;
     interested[process] = TRUE;
                                          /* show that you are interested */
                                          /* set flag */
     turn = process;
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
void leave_region(int process)
                                          /* process: who is leaving */
     interested[process] = FALSE;
                                          /* indicate departure from critical region */
                                                                                        ersidade Federal
                                                                                        ato Grosso
                                                                                        s Rondonópolis
```

- Instrução TSL: utiliza registradores do hardware;
 - TSL RX, LOCK; (lê o conteúdo de *lock* e armazena em RX; na sequência armazena um valor diferente de zero (0) em *lock* – operação indivisível);
 - Lock é compartilhada
 - Se *lock*==0, então região crítica "liberada".
 - Se lock<>0, então região crítica "ocupada".

```
enter_region:

TSL REGISTER, LOCK | Copia lock para reg. e lock=1

CMP REGISTER, #0 | lock valia zero?

JNE enter_region | Se sim, entra na região crítica,

| Se não, continua no laço

RET | Retorna para o processo chamador

leave_region

MOVE LOCK, #0 | lock=0

RET | Retorna para o processo chamador
```



- Instrução TSL (Test and Set Lock)
 - Esta solução é implementada com uso do hardware.
- Muitos computadores possuem uma instrução especial, chamada TSL (test and set lock), que lê o conteúdo de uma palavra de memória e armazena um valor diferente de zero naquela posição.
- Em sistemas multiprocessados: esta instrução trava o barramento de memória, proibindo outras CPUs de acessar a memória até ela terminar.



Instrução TSL - exemplo

```
ENTRA_RC:
   TSL reg, flag; copia flag para reg
                ; e coloca 1 em flag
   CMP reg,0 ; flag era zero?
                                                     PROCESSO
   JNZ ENTRA_RC ; se a trava não
                   ; estava ligada,
                                                  CALL ENTRA_RC
                   ; volta ao laço
                                                          ...
   RET
                                                         R.C.
SAI_RC:
                                                    CALL SAI_RC
   MOV flag,0; desliga flag
                                                          •••
   RET -
```



Exclusão Mútua com Espera Ocupada

- Considerações Finais
 - Espera Ocupada: quando um processo deseja entrar na sua região crítica, ele verifica se a entrada é permitida. Se não for, o processo ficará em um laço de espera, até entrar.
- Desvantagens:
 - Desperdiça tempo de CPU;
 - Pode provocar "bloqueio perpétuo" (deadlock) em sistemas com prioridades.

de Mato Grosso Campus Rondonópolis

- Soluções TSL (ou XCGH em proc. Intel x86) dependem de espera ociosa
 - Gasta tempo de CPU
 - Inversão de prioridade
 - Imagine dois processos, H e L
 - H sempre é executando quando no estado pronto
 - L entra em região crítica, H fica pronto pra executar
 - H tenta executar, mas região crítica → espera ociosa
 - H nunca irá executar, pois L nunca será escalonado (H tem prioridade)
- Solução: bloquear
 - Wake e sleep





- Exemplo: Produtor e consumidor (ou buffer limitado bounded buffer
 - Um produtor insere itens num buffer, outro remove
 - Problema para o produtor
 - Buffer cheio
 - Problema para o consumidor
 - Buffer vazio



- Uma solução
 - Coloca-se o produtor/consumidor para dormir
 - O outro o acorda quando a condição for satisfeita

```
#define N 100
                                                     /* number of slots in the buffer */
                                                     /* number of items in the buffer */
int count = 0;
void producer(void)
     int item:
     while (TRUE) {
                                                     /* repeat forever */
                                                     /* generate next item */
           item = produce_item();
           if (count == N) sleep();
                                                     /* if buffer is full, go to sleep */
           insert_item(item);
                                                     /* put item in buffer */
           count = count + 1;
                                                     /* increment count of items in buffer */
           if (count == 1) wakeup(consumer);
                                                     /* was buffer empty? */
void consumer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                     /* repeat forever */
                                                     /* if buffer is empty, got to sleep */
           if (count == 0) sleep();
                                                     /* take item out of buffer */
           item = remove_item();
           count = count - 1;
                                                     /* decrement count of items in buffer */
           if (count == N - 1) wakeup(producer);
                                                     /* was buffer full? */
           consume_item(item);
                                                     /* print item */
```

- Desvantagens:
 - Mesmos problemas de antes
 - Condição de corrida: Variável count tem acesso irrestrito
 - Escalonador pode trocar de processo na hora em que count é verificado pelo consumidor
 - Sinal de acordar é perdido
 - E se usarmos um bit de espera guarda sinais de acordar
 - Ótimo pra dois processos, péssimo para n



- E se usarmos uma variável para contar o número de sinais salvos para uso futuro
 - Semáforo
- Proposto por Dijkstra (1965)
 - Duas operações (up e down)
 - Generalizações do sleep e wake, respectivamente
 - **Down** verifica se o valor é maior que 0; caso positivo, decrementa; se for negativo, põe o processo para dormir
 - Ação atômica
 - Fundamental para que semáforos funcionem
 - Up incrementa o valor de um semáforo
 - Se um processo estiver dormindo, sistema escolhe (e.g. aleatório) um processo para acordar



- Semáforos resolvem o problema de perda do sinal de acordar
 - Precisam estar implementados de maneira indivisível
- Up em down geralmente s\(\tilde{a}\)o programados como chamadas de sistema
 - Se várias CPUs estiverem sendo usadas, cada semáforo deverá ser protegido por uma variável de trava, com o uso da instrução TSL



- Só para lembrar
 - TSL/XCGH é diferente de espera ocupada do produtor/consumidor
 - Operação de semáforo dura apenas alguns microssegundos
 - Produtor/consumidor pode demorar um tempo arbitrariamente longo



- Uma solução para o produtor/consumidor
 - Três semáforos
 - Full número de lugares preenchidos
 - Empty conta número de lugares vazios
 - Mutex garante a exclusão mútua
 - Semáforo binário

```
#define N 100
                                                 /* number of slots in the buffer */
typedef int semaphore;
                                                 /* semaphores are a special kind of int
semaphore mutex = 1;
                                                 /* controls access to critical region */
                                                 /* counts empty buffer slots */
semaphore empty = N;
semaphore full = 0;
                                                 /* counts full buffer slots */
void producer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                 /* TRUE is the constant 1 */
           item = produce_item();
                                                 /* generate something to put in buffer *
           down(&empty);
                                                 /* decrement empty count */
           down(&mutex);
                                                 /* enter critical region */
           insert_item(item);
                                                 /* put new item in buffer */
                                                 /* leave critical region */
           up(&mutex);
                                                 /* increment count of full slots */
           up(&full);
void consumer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                 /* infinite loop */
                                                 /* decrement full count */
           down(&full);
                                                 /* enter critical region */
           down(&mutex);
           item = remove_item();
                                                 /* take item from buffer */
           up(&mutex);
                                                 /* leave critical region */
                                                 /* increment count of empty slots */
           up(&empty);
           consume_item(item);
                                                 /* do something with the item */
```



47