Más Crear blog Acceder



miércoles, 5 de mayo de 2021

# 08 - Resetear Contraseña

# Método 1, sin livecd

El procedimiento para resetear la contraseña del usuario con privilegios o root consiste en arrancar en modo recovery (tecla Esc) pero modificando ciertos parámetros de la línea de carga de la imagen linux.

En concreto hay que reemplazar la cadena: ro recovery nomodeset

linux /boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic root=UUID=e\ 07bed1d-650d-4a2a-9f81-905f4b8330e7 ro recovery nomodeset

por: rw init=/bin/bash

linux /boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic root=UUID=e\ 07bed1d-650d-4a2a-9f81-905f4b8330e7 rw init=/bin/bash\_

El núcleo del sistema arranca inicialmente el disco en modo lectura y posteriormente después de que ciertos procesos comprueban la integridad del mismo se modifica a lectura-escritura.

La línea que acabamos de reemplazar permite acceder al disco en modo lectura-escritura y desde una shell que controla el root (tanto si tiene como sino clave asignada en entorno gráfico). Estamos por tanto en disposición de modificar cualquier contraseña que queramos.

root@(none):/# passwd asir Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully root@(none):/#\_

# Método 2, con livecd

Arrancamos con la iso de Ubuntu y marcamos Probar Ubuntu sin instalar. Comprobamos con fdisk la partición dónde está instalada el sistema

ubuntu@ubuntu:-\$ sudo fdisk -l

Disco /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 2610 cilindros, 41943640 sectores en total
Unidades sectores el 1 \* 512 = 512 bytes
Tamano de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamano de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes
Identificador del disco: 0x00048080

Dispositivo Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sdai 2 24002550 41940991 1999232 83 Linux
/dev/sdai 2 24002550 41940991 8909217 5 Extendida
/dev/sda6 28002550 1998848 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 28002304 41940991 099344 83 Linux

Creamos un punto de montaje y montamos la partición del sistema

ubuntu@ubuntu:~\$ sudo mkdir /media/sda1 ubuntu@ubuntu:~\$ <u>s</u>udo mount /dev/sda1 /media/sda1

Para terminar usamos el comando chroot para abrir un shell sobre la partición que acabamos de

Hardware

Implantación

Administración Recursos FUW

Recursos IDP

Formación Empresa

- 2Ev (10)
- 3Ev (8)
- 1Ev (5)

#### Atajos nano

orden	significado
nano -m	ratón
nano -B	backup
^	Control
М	Alt (No gr)
ALT+6	Copiar
CTRL+K	Cortar
CTRL+U	Pegar
ALT+U	Deshacer
ALT+E	Rehacer
ALT+R	Reemplazar

## Curriculum ASIR



### Azure Educación



### Subscriptores



W Wardog y El Mundo

montar con el usuario root. Ya estamos en disposición de cambiar la contraseña.

ubuntu@ubuntu:~\$ sudo chroot /media/sda1 root@ubuntu:/# passwd asir Introduzca la nueva contraseña de UNIX: Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: passwd: contraseña actualizada correctamente La práctica (palo palito) - La cara de Violeta era un poema. Los ojos dos ruedas de autobús, la boca un parking. La expresión un «no me jodas». Las ganas, de salir corriendo. Los péta... Hace 5 meses


### Conclusiones:

Es muy importante proteger el grub pero también blindar la máquina para que no pueda ser arrancada desde otros medios (cd, usb,..). Si no lo hacemos estamos expuestos a que cualquier usuario malintencionado tenga acceso a la información o destruya el sistema.

#### Notas:

- -> El "=" en la máquina virtual lo podemos sacar pulsando Ctrl+Alt+61.
- -> Podemos cargar el teclado español desde consola con loadkeys es

Una vez iniciado linux, si lo que se desea es sacar cualquier carácter independientemente del teclado configurado utilizaremos la combinación de teclas Ctrl+Shift+u y teclearemos el código del carácter en hexadecimal que se desee conseguir. Ejemplos:  $\5c$  =3d  $\5f$  :3a



Blog creado con fines educativos para el Ciclo Formativo de Grado superior ASIR. Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.