LPIC-2 / m Examen 206 - Mantenimiento del Sistema

206.3 Mejorar el rendimiento del sistema

Teoría

Mejorar el rendimiento del sistema implica identificar qué recurso (CPU, memoria, E/S de disco, red) es el cuello de botella actual y aplicar ajustes para optimizar su uso o aumentar su capacidad. Es un proceso iterativo basado en la monitorización y el análisis (visto en 200.1).

Metodología de Mejora del Rendimiento:

- 1. Monitorizar: Usa herramientas como top, htop, vmstat, iostat, mpstat, ss, sar para medir el uso de recursos en condiciones de carga.
- 2. **Identificar el Cuello de Botella:** Analiza los datos de monitorización para determinar qué recurso está limitando el rendimiento. ¿Es la CPU la que está al 100%? ¿La memoria está agotada y se usa mucha swap? ¿El disco está al 100% de utilización con alta latencia (%util, await)? ¿La red está saturada o con errores?
- 3. **Investigar la Causa:** Una vez identificado el recurso, determina qué procesos o configuraciones están causando el alto uso (usa top/htop ordenado por el recurso problemático, iotop para E/S de disco por proceso, tcpdump para red por proceso/conexión).
- 4. **Ajustar (Tune):** Aplica cambios en la configuración del sistema, la configuración de la aplicación o la asignación de recursos para aliviar el cuello de botella.
- 5. **Verificar:** Monitoriza de nuevo para ver si los ajustes tuvieron el efecto deseado y si el cuello de botella se movió a otro recurso.

Áreas de Ajuste de Rendimiento y Herramientas:

1. Ajuste de CPU:

- Identificar la Carga: Usa top/htop (carga total, por núcleo), vmstat (us, sy, id, wa), mpstat (por núcleo). Alto wa (wait I/O) indica que la CPU espera por E/S de disco, apuntando a un cuello de botella de disco.
- **Prioridad de Procesos:** Ajusta la prioridad de los procesos para que las tareas más importantes reciban más tiempo de CPU.
 - nice <valor> <comando>: Inicia un comando con una prioridad ajustada (valor "nice" de -20 a 19; más bajo es mayor prioridad).
 - renice <valor> -p <PID>: Cambia la prioridad de un proceso en ejecución.
- Planificador de Procesos: El planificador del kernel decide qué proceso se ejecuta cuándo. chrt permite manipular la política y prioridad del planificador en tiempo real (para procesos de "tiempo real", avanzado).

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 201

- Afinidad de CPU: taskset -c <número_cpu> <PID>: Asigna un proceso a núcleos de CPU específicos. Puede ser útil para cargas de trabajo muy específicas o para aislar procesos.
- Parámetros del Kernel: Algunos parámetros en /proc/sys/kernel/ o /proc/sys/sched/ (gestionados con sysctl) pueden afectar el comportamiento del planificador, aunque los ajustes por defecto suelen ser buenos.
- Gestión de Energía de CPU: Verifica que el escalado de frecuencia de la CPU no esté limitando el rendimiento (ver archivos en /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/).

2. Ajuste de Memoria:

- **Identificar el Uso:** Usa free -h, vmstat, top/htop. Un alto uso de swap indica que la RAM es insuficiente o que hay aplicaciones con fugas de memoria.
- **Swappiness:** Un parámetro del kernel (/proc/sys/vm/swappiness) que controla la tendencia del kernel a usar swap. Un valor alto (por defecto 60 en muchas distros) significa que el kernel intentará liberar RAM pasando páginas a swap más activamente. Un valor bajo (ej: 10) hace que el kernel prefiera mantener las páginas en RAM y usar swap solo como último recurso.
 - Ver valor actual: cat /proc/sys/vm/swappiness.
 - Cambiar temporalmente: sudo echo <valor> > /proc/sys/vm/swappiness.
 - Cambiar persistentemente: Añadir vm.swappiness = <valor> en un archivo.conf en /etc/sysctl.d/.
- Caché del Kernel: El kernel usa RAM para caché de disco. vmstat o free muestran la caché. Generalmente, es bueno que la caché sea grande; el kernel la liberará si las aplicaciones necesitan RAM. Ajustar parámetros de caché es avanzado.
- OOM Killer: El Out-Of-Memory killer del kernel termina procesos cuando el sistema se queda sin memoria. Puedes ajustar su comportamiento o la "puntuación" OOM de los procesos (en /proc/<PID>/oom_score_adj).

3. Ajuste de E/S de Disco:

- Identificar el Uso: Usa iostat -x (%util, await, r/wMB/s), vmstat (bi, bo, wa), iotop (uso de disco por proceso).
- Planificador de E/S: Elige el planificador adecuado para el tipo de dispositivo (Ej. 204.2). noop o deadline/MQ-schedulers para SSDs/NVMe/RAID hardware; bfq o cfq para HDDs. Configura persistentemente vía udev rules.
- Opciones de Montaje: Usa noatime o relatime (Ej. 203.1/204.2). Considera las opciones data= para ext4 si el rendimiento de escritura es crítico (con cuidado). Considera deshabilitar barrier si tienes una controladora de disco con batería de respaldo (riesgoso, solo si sabes lo que haces).
- **Sistema de Archivos:** Elige el sistema de archivos apropiado para la carga de trabajo (ej: XFS para E/S concurrente de archivos grandes).

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 201

• **Hardware:** Asegúrate de que el hardware de almacenamiento no sea el cuello de botella (discos más rápidos, interfaz más rápida, controladora RAID con caché de escritura).

4. Ajuste de E/S de Red:

- Identificar el Uso: Usa ss, netstat, iftop, nload, sar -n DEV, tcpdump.
- **Interfaces:** Asegúrate de que la interfaz está configurada correctamente (velocidad, duplex) con ethtool <interfaz>. Deshabilita características de descarga si causan problemas (checksum offload, large send offload), aunque suelen mejorar el rendimiento.
- **Bonding/Bridging/VLANs:** Configura adecuadamente para ancho de banda o segmentación (Ej. 205.2).
- **Parámetros del Kernel:** Ajusta parámetros en /proc/sys/net/ (gestionados con sysctl) relacionados con buffers TCP/UDP, colas de red, etc. (avanzado).
- **Firewalls:** Asegúrate de que las reglas de firewall no causen latencia inesperada (ej: logging excesivo).

Gestión de Parámetros del Kernel (sysctl):

Muchos aspectos del rendimiento se ajustan a través de parámetros en el sistema de archivos virtual /proc/sys/.

- Ver todos los parámetros: sysctl -a.
- **Ver un parámetro específico:** sysctl <nombre_parametro> (ej: sysctl vm.swappiness).
- Cambiar un parámetro temporalmente: sudo sysctl <nombre_parametro>=<valor> (ej: sudo sysctl vm.swappiness=10). Esto cambia el valor en /proc/sys/ inmediatamente, pero se pierde al reiniciar.
- Cambiar parámetros persistentemente: Coloca los ajustes en archivos . conf en el directorio /etc/sysctl.d/. Los archivos en este directorio son leídos durante el arranque por el servicio systemd-sysctl.service o scripts tradicionales. El formato es nombre.parametro = valor.
 - Ejemplo: Crear /etc/sysctl.d/99-my-perf.conf con contenido
 vm.swappiness = 10.