📁 LPIC-2 / 💳 Examen 203 - Sistema de Archivos y Dispositivos - Ejercicios

Nota: Estos ejercicios implican explorar y modificar archivos de configuración sensibles (autofs). Realízalos **SIEMPRE** en un entorno de prueba (VM). Necesitarás privilegios de superusuario (Sudo). Utiliza un archivo loopback o una partición de prueba. Los cambios en autofs requieren recargar su servicio para que surtan efecto.

Ejercicio 3.3.1: Revisando Opciones de Automontaje en /etc/fstab

- **Objetivo:** Identificar qué sistemas de archivos se montan automáticamente al arrancar a través de fstab.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. Visualiza /etc/fstab: Ejecuta cat /etc/fstab.
 - 3. **Observa la cuarta columna (opciones):** Identifica las entradas que incluyen la opción auto. Estas son las particiones que se montarán automáticamente cuando se ejecute mount -a (lo que sucede durante el arranque).

Ejercicio 3.3.2: Verificando el Estado del Servicio autofs

- **Objetivo:** Comprobar si el demonio de automontaje está corriendo.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Verifica el estado del servicio autofs:** Ejecuta systemctl status autofs.service. Debería mostrar active (running). Si no está corriendo, puedes intentarlo iniciar con sudo systemctl start autofs.service.

Ejercicio 3.3.3: Explorando Archivos de Configuración de autofs

- **Objetivo:** Localizar los archivos de configuración principales de autofs.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Visualiza el archivo maestro:** Ejecuta cat /etc/auto.master. Observa las líneas, especialmente las que definen puntos de montaje maestros y archivos de mapa. Busca si incluye otros directorios (como /etc/auto.master.d/).
 - 3. Explora el directorio de mapas maestros adicionales (si existe): Ejecuta ls l /etc/auto.master.d/. Puede contener archivos .autofs.
 - 4. **Visualiza el contenido de un archivo de mapa de ejemplo:** Si viste un archivo de mapa listado en auto.master (ej: /etc/auto.misc), visualízalo: cat /etc/auto.misc. Observa la sintaxis (clave [opciones] ubicación).

Ejercicio 3.3.4: (Conceptual) Configurando un Automontaje con autofs

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX - LPIC 2 - 201

- **Objetivo:** Entender los pasos para configurar un sistema de archivos para que se monte bajo demanda.
- Requisitos: Privilegios de superusuario (Sudo). Un dispositivo de prueba (ej: el archivo de imagen ~/test_fs.img y su dispositivo loop asociado, o una partición de prueba) con un sistema de archivos (ej: ext4) desmontado. Identifica su ruta de dispositivo (ej: /dev/loop0) o UUID/LABEL.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. Crea el archivo de mapa: Ejecuta sudo vi /etc/auto.mytest.
 - 3. Añade una línea al archivo de mapa (ejemplo con dispositivo loop):

Regla de automontaje para mi dispositivo de prueba loop_fs -fstype=ext4 :/dev/loop0

- loop_fs: La "clave". Cuando accedas a /mnt/auto/loop_fs (si /mnt/auto es el punto maestro), autofs intentará montar algo aquí.
- -fstype=ext4: Opciones de montaje y tipo de sistema de archivos.
- :/dev/loop0: La ubicación del sistema de archivos.
- Nota: Si usas un UUID o LABEL, la ubicación sería UUID="<tu_uuid>"
 o LABEL="<tu_label>".
- 4. Guarda y sal.
- 5. **Añade una entrada en /etc/auto.master para el nuevo mapa (requiere sudo):** Ejecuta sudo vi /etc/auto.master. Añade una línea como:

/mnt/auto /etc/auto.mytest --timeout=60

- /mnt/auto: El punto de montaje maestro. Debe ser un directorio existente.
- /etc/auto.mytest: La ruta al archivo de mapa que acabas de crear.
- --timeout=60: Una opción para el mapa maestro; desmontará automáticamente los recursos inactivos después de 60 segundos.
- 6. Guarda y sal.
- 7. Crea el directorio maestro si no existe: Ejecuta sudo mkdir /mnt/auto.
- 8. **Recarga la configuración de autofs:** Ejecuta sudo systemctl reload autofs.service.
- 9. **Prueba el automontaje:** Desde la terminal, ve al subdirectorio definido en el archivo de mapa: cd /mnt/auto/loop_fs. **La primera vez que accedas, puede haber un breve retraso** mientras autofs monta el sistema de archivos.
- 10. **Verifica que está montado:** En otra terminal, ejecuta findmnt/mnt/auto/loop_fs.
- 11.Espera el tiempo de espera (--timeout=60) sin acceder al directorio /mnt/auto/loop_fs. El sistema de archivos debería desmontarse automáticamente. Verifica con findmnt.

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 201

12. Limpia (MUY IMPORTANTE en VM de prueba): Elimina o comenta la línea en /etc/auto.master. Elimina el archivo de mapa (/etc/auto.mytest).

Recarga autofs (sudo systemctl reload autofs.service). Desasocia el dispositivo loop y elimina el archivo de imagen si los creaste.