📂 LPIC-2 / 🜉 Examen 210 - Gestión de Clientes de Red

Este examen cubre la configuración de servicios relacionados con clientes de red, incluyendo DHCP, PAM y LDAP.

210.1 Configuración DHCP

Teoría

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que permite a un servidor asignar automáticamente direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace, servidores DNS y otros parámetros de red a los dispositivos cliente.

Proceso DHCP (DORA):

- Discover: Un cliente nuevo o que renueva su lease envía un paquete de broadcast DHCP Discover para encontrar servidores DHCP en la red.
- 2. **Offer:** Los servidores DHCP que reciben el Discover responden con un paquete **DHCP Offer**, proponiendo una dirección IP y otros parámetros.
- 3. **Request:** El cliente elige una Offer (si recibe varias) y envía un paquete de broadcast **DHCP Request** anunciando qué Offer ha aceptado (y solicitando la configuración) al servidor que hizo la Offer elegida.
- 4. **Acknowledge:** El servidor DHCP elegido confirma la asignación con un paquete **DHCP Acknowledge (ACK)**, enviando la configuración final al cliente. El cliente configura su interfaz de red con los parámetros recibidos.

Software de Servidor DHCP (ISC DHCP Server):

El **ISC DHCP Server (dhcpd)** es la implementación de servidor DHCP más común y robusta en sistemas Linux. LPIC-2 se enfoca en su configuración.

Implementación Básica de ISC DHCP Server:

- 1. Instalación del Software:
 - Paquete (Diferencias):
 - Debian/Ubuntu: isc-dhcp-server.
 - Red Hat/CentOS/Fedora: dhcp-server.
 - Comando: sudo apt install <paquete> o sudo dnf install <paquete>.
- 2. **Gestión del Servicio:** Asegurarse de que el demonio dhcpd esté corriendo y configurado para escuchar en las interfaces de red correctas.
 - Nombre del Servicio (Diferencias): isc-dhcp-server.service (Debian/Ubuntu), dhcpd.service (Red Hat/CentOS/Fedora).
 - **Configuración de Interfaces donde Escuchar (Diferencias):** Esto es crucial. El servidor DHCP solo debe escuchar en las interfaces conectadas a las redes donde debe asignar IPs.

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 202

- **Debian/Ubuntu:** Se configura en el archivo /etc/default/isc-dhcp-server, en la variable INTERFACESv4 o INTERFACESv6.
- **Red Hat/CentOS/Fedora:** Tradicionalmente se configuraba en /etc/sysconfig/dhcpd en la variable DHCPDARGS. En systemd, a veces se configura en un archivo drop-in para la unidad del servicio.
- Comandos Systemd: sudo systemctl enable <servicio>, sudo systemctl start <servicio>, sudo systemctl status <servicio>, sudo systemctl restart <servicio>.

3. Archivo de Configuración Principal:

- **Ubicación:** /etc/dhcp/dhcpd.conf (estándar en ambas ramas). Este archivo es muy extenso y documentado.
- **Estructura:** Puede contener parámetros globales que aplican a todas las redes, y declaraciones específicas para subredes (subnet), rangos de IP (range) y hosts individuales (host).

4. Directivas de Configuración Clave en dhcpd.conf:

- Global:
 - option domain-name "example.com";: Dominio DNS para los clientes
 - option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;: Servidores DNS para los clientes.
 - default-lease-time 600;: Tiempo por defecto que un cliente mantiene una IP (en segundos).
 - max-lease-time 7200;: Tiempo máximo que un cliente puede mantener una IP (en segundos).
 - ddns-update-style none;: Deshabilita o configura la actualización dinámica de DNS (avanzado).
 - ignore client-updates;: Ignora las peticiones del cliente para actualizar sus propios registros DNS.
- **Declaración de Subred (subnet):** Define un pool de direcciones IP para una red específica. Los parámetros definidos aquí anulan los globales para esta subred.
 - subnet <direccion_de_red> netmask <mascara> { ... };
 (ej: subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
 { ... };).
 - Directivas dentro de subnet:
 - range <ip_inicio> <ip_fin>;: El rango de direcciones IP que el servidor puede asignar dinámicamente (ej: range 192.168.1.10 192.168.1.200;).
 - option routers <ip_gateway>;: La puerta de enlace predeterminada para esta subred.

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 202

- option broadcast-address <ip_broadcast>;: La dirección de broadcast para esta subred.
- option domain-name-servers <ip1>, <ip2>;: Servidores DNS para esta subred (anula el global).
- option lease-time <segundos>;: Tiempo de lease específico para esta subred.
- **Declaración de Host (host):** Define una asignación estática (reserva) para un cliente específico basado en su dirección MAC. Este cliente *siempre* recibirá la misma IP del pool definido.
 - host <nombre_del_host> { ... }; (ej: host myprinter { ... };).

• Directivas dentro de host:

- hardware ethernet <direccion_mac>;: La dirección MAC del cliente (ej: hardware ethernet A1:B2:C3:D4:E5:F6;).
- fixed-address <ip_deseada>;: La dirección IP que siempre se asignará a esta MAC (ej: fixed-address 192.168.1.250;).

5. Prueba de Configuración:

- sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf: Verifica la sintaxis del archivo de configuración. Usa la opción -cf si el archivo no está en la ubicación por defecto. Si no hay salida, la sintaxis es correcta.
- 6. **Firewall:** El servidor DHCP escucha las peticiones de broadcast de los clientes en el puerto UDP 67. El firewall debe permitir tráfico entrante a este puerto en la interfaz(es) donde escucha el servidor.

7. Archivo de Leases:

- **Ubicación:** /var/lib/dhcp/dhcpd. leases (estándar).
- Este archivo registra las asignaciones de IP actuales y pasadas a los clientes. Es útil para depuración y auditoría. No debe editarse manualmente.

Consideraciones Adicionales:

- El servidor DHCP debe tener una dirección IP estática configurada en la interfaz donde escucha las peticiones de los clientes.
- Solo debe haber **un** servidor DHCP por subred física. Múltiples servidores DHCP pueden causar conflictos.
- Los clientes DHCP usan el puerto UDP 68 para enviar sus peticiones y recibir respuestas.