📁 LPIC-2 / 📮 Examen 212 - Seguridad del Sistema - Ejercicios

Nota: Estos ejercicios implican modificar la configuración de red y firewall que puede afectar la conectividad. Realízalos **SIEMPRE en una VM de prueba dedicada** con múltiples interfaces de red configuradas (simulando diferentes redes). Necesitarás privilegios de superusuario (SUdo).

Ejercicio 12.1.1: Verificando y Habilitando el Reenvío de IP

- **Objetivo:** Asegurarse de que el kernel está configurado para reenviar paquetes.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos. Privilegios de superusuario (SUdO).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Verifica el estado actual:** Ejecuta cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward o sysctl net.ipv4.ip_forward. Anota el valor (0 o 1).
 - 3. Si el valor es 0 (deshabilitado):
 - Habilita temporalmente: Ejecuta sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1. Vuelve a verificar con sysctl.
 - Habilita persistentemente: Edita /etc/sysctl.conf o añade un archivo en /etc/sysctl.d/(ej: sudo vi /etc/sysctl.d/99ip-forward.conf) y añade la línea net.ipv4.ip_forward = 1.
 - Aplica los cambios persistentes (sin reiniciar): Ejecuta sudo sysctl p.
 - 4. **Verifica el estado para IPv6 (opcional):** Ejecuta Sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding. Habilita si es necesario.

Ejercicio 12.1.2: Viendo la Tabla de Enrutamiento

- **Objetivo:** Examinar cómo el kernel decide por dónde enviar los paquetes.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos. Múltiples interfaces de red configuradas (Ej. 205.1).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Visualiza la tabla de enrutamiento principal:** Ejecuta ip route show o route -n.
 - 3. Identifica las entradas clave:
 - Rutas a redes locales conectadas a tus interfaces (ej: 192.168.1.0/24 dev eth0).
 - La ruta por defecto (default o 0.0.0.0).
 - 4. **Verifica si la tabla parece correcta** para la topología de red de tu VM.

Ejercicio 12.1.3: (Conceptual) Configurando NAT (Masquerading)

• **Objetivo:** Entender cómo permitir a una red privada acceder a otra red (ej: Internet) a través de la IP del router Linux.

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX - LPIC 2 - 202

- *Requisitos:* Privilegios de superusuario (Sudo). Una interfaz conectada a la red privada y otra a la red de "salida". Herramienta de firewall configurada. **VM de prueba.**
- Desarrollo Paso a Paso (Conceptual):
 - Con iptables:
 - 1. Asegúrate de que el reenvío de IP está habilitado.
 - 2. Identifica la interfaz conectada a la red de "salida" (ej: eth1).
 - 3. Añade la regla MASQUERADE (requiere sudo): sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE.
 - 4. Guarda las reglas de iptables para que persistan (el método varía por distribución, ej: sudo service iptables save o sudo netfilter-persistent save).

Con firewalld:

- 1. Asegúrate de que el reenvío de IP está habilitado (firewalld puede manejar esto si está bien integrado con sysctl).
- 2. Identifica la zona asociada a la interfaz conectada a la red de "salida" (ej: external).
- 3. Habilita el masquerading en esa zona (requiere sudo): sudo firewall-cmd --zone=external --add-masquerade --permanent.
- 4. Recarga firewalld: sudo firewall-cmd --reload.

Con ufw:

- 1. Asegúrate de que el reenvío de IP está habilitado.
- 2. Edita el archivo de reglas "before.rules" (/etc/ufw/before.rules) y añade reglas POSTROUTING en la tabla nat (proceso más manual).
- 3. Edita /etc/default/ufw y configura el reenvío por defecto.
- 4. Recarga ufw: sudo ufw reload.
- **(Para probar):** Configura una VM cliente en la red privada para usar la IP de la interfaz interna del router Linux como su gateway. Intenta acceder a un recurso en la red de "salida".

Ejercicio 12.1.4: Configurando Reglas Básicas de Reenvío en Firewall (FORWARD chain)

- **Objetivo:** Permitir que el tráfico pase a través del router.
- **Requisitos:** Privilegios de superusuario (Sudo). Herramienta de firewall configurada. Reenvío de IP habilitado. **VM de prueba.**
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. Con iptables:
 - Lista las reglas actuales de la cadena FORWARD: Ejecuta Sudo iptables -L FORWARD -v -n. La política por defecto suele ser DROP o REJECT.
 - Añade una regla básica para PERMITIR todo el reenvío (¡Solo para pruebas, NO seguro en producción!): Ejecuta sudo iptables -A

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX - LPIC 2 - 202

FORWARD - j ACCEPT. (En producción, restringirías por interfaz, protocolo, puertos, IPs, etc.).

• Guarda las reglas para que persistan.

3. Con firewalld:

El reenvío entre zonas se gestiona por defecto si las zonas están configuradas correctamente. Puedes añadir reglas de reenvío de puertos o servicios específicas si es necesario (sudo firewall-cmd --zone=<zona1> --add-forward-port=...).

4. Con ufw:

 UFW gestiona las reglas FORWARD automáticamente si está configurado como router. Las reglas allow se aplican a la cadena FORWARD por defecto.

Ejercicio 12.1.5: (Conceptual) Instalando un Demonio de Enrutamiento Dinámico

- **Objetivo:** Identificar el software para enrutamiento dinámico y sus archivos de configuración.
- *Requisitos:* Acceso a la línea de comandos. Privilegios de superusuario (Sudo). Conexión a internet. **VM de prueba.**
- Desarrollo Paso a Paso (Conceptual):
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Instala el paquete (elige uno):** sudo apt install quagga (Debian/Ubuntu) o sudo dnf install frr (Red Hat/CentOS/Fedora).
 - Verifica el estado del servicio principal: systemctl status quagga o systemctl status frr. Debería estar instalado pero probablemente inactivo hasta que se configure.
 - 4. Explora el directorio de configuración:
 - Quagga: ls -l /etc/quagga/. Busca archivos como zebra.conf, ripd.conf, ospfd.conf.
 - FRR: ls -l /etc/frr/. Busca archivos similares.
 - 5. **Identifica la utilidad de línea de comandos VTY (si existe):** vtysh en Quagga, vtysh en FRR. Permite interactuar con los demonios de enrutamiento en tiempo de ejecución.
 - 6. (Contexto): Configurar RIP, OSPF o BGP implica editar estos archivos .conf o usar vtysh para definir las interfaces que participan, los vecinos, las redes a anunciar, etc. Luego, habilitar y arrancar los demonios específicos (ej: ripd, ospfd) además de zebra/frr.