Examen 103 - Comandos GNU y Unix

103.6 Modificar prioridades de ejecución de procesos

Teoría

En un sistema multitarea como Linux, múltiples procesos compiten por los recursos de la CPU. El planificador (scheduler) del kernel decide qué proceso se ejecuta en qué momento y durante cuánto tiempo. La prioridad de un proceso es uno de los factores clave que el planificador utiliza para tomar estas decisiones.

Prioridad en Linux: Nice Value

En la mayoría de los casos, la prioridad de un proceso en Linux se controla a través de su "nice value" (valor "nice" o "amable"). Este valor es una indicación de cuán "amable" es un proceso con otros procesos al cederles tiempo de CPU.

- El nice value es un número entero que va típicamente de -20 a +19.
- **Valores más altos (más cercanos a +19)** significan una **menor prioridad**. El proceso es más "amable", cede más tiempo de CPU a otros. Un proceso con nice +19 solo se ejecutará cuando no haya ningún otro proceso que necesite CPU.
- Valores más bajos (más cercanos a -20) significan una mayor prioridad. El proceso es menos "amable", intentará obtener más tiempo de CPU. Un proceso con nice -20 tendrá preferencia sobre casi todos los demás procesos de prioridad normal.
- El nice value por defecto para los procesos iniciados por usuarios normales es **0**.
- **Importante:** Un usuario normal solo puede aumentar el nice value de sus propios procesos (es decir, **disminuir** su prioridad). Solo el usuario root puede disminuir el nice value (es decir, **aumentar** la prioridad) de un proceso (suyo o de otro usuario). Esto es para evitar que un usuario no privilegiado haga que su proceso acapare la CPU a expensas de otros procesos importantes del sistema o de otros usuarios.

Comandos para Modificar la Prioridad:

1. nice:

- Se utiliza para iniciar un *nuevo* comando o programa con un nice value específico, diferente al por defecto (0).
- nice [opción] [comando [argumentos]]
- La opción es -n <valor nice> o --adjustment=<valor nice>.
- nice -n 10 mi_comando: Inicia mi_comando con un nice value de 10 (menor prioridad que la normal).
- Si no se especifica la opción -n, nice incrementa el nice value por defecto en 10 (lo inicia con nice 10). nice mi comando es equivalente a nice -n 10 mi comando.

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 1 - 101

• Para iniciar un comando con un nice value negativo (mayor prioridad), necesitarías ser root: sudo nice -n -10 mi_comando.

2. renice:

- Se utiliza para cambiar el nice value de un proceso que ya está *en ejecución*.
- renice [opción] <valor_nice> <criterio>
- El criterio suele ser -p <PID> (para un PID específico), -u <usuario> (para todos los procesos de un usuario) o -g <grupo> (para todos los procesos de un grupo).
- renice 5 -p 12345: Cambia el nice value del proceso con PID 12345 a 5.
- renice 10 -u tu_usuario: Cambia el nice value a 10 para todos los procesos del usuario tu_usuario.
- Para cambiar un nice value a un valor negativo (aumentar prioridad), necesitas ser root: sudo renice -5 -p 12345.

Visualizando el Nice Value:

Las herramientas de monitorización de procesos como top, htop y ps muestran el nice value de los procesos.

- En top y htop, la columna se suele llamar NI.
- En ps aux o ps -1, hay una columna llamada **NI** (Nice value) y otra llamada **PRI** (Priority). El valor PRI es la prioridad interna del kernel, que se calcula a partir del nice value y otros factores. Una regla general es PRI = 20 + NI. Por lo tanto, un nice value más bajo (ej: -20) resulta en un valor PRI más bajo (ej: 0), que es una prioridad *más alta* para el planificador. Un nice value más alto (ej: +19) resulta en un valor PRI más alto (ej: 39), que es una prioridad *más baja*.

Prioridad en Tiempo Real:

Linux también soporta prioridades en tiempo real (SCHED_FIFO, SCHED_RR), que son completamente diferentes del nice value y tienen mayor precedencia. Los procesos en tiempo real son para tareas críticas con requisitos de tiempo estrictos. Gestionar prioridades en tiempo real está fuera del alcance de LPIC-1, pero es bueno saber que existen y que el nice value solo afecta la prioridad de los procesos de planificación normales (SCHED_OTHER o SCHED_NORMAL).