实验二 AO 组件库客户化

1背景知识

由于 ArcGIS 是完全 COM 化的,对于需要进行 ArcGIS 结构定制和功能扩展的高级开发人员来说,极具吸引力。任何与 COM 兼容的编程语言,如 C#、Visual C++、Visual Basic、Delphi 或 Visual J++都能用来定制和扩展 ArcGIS。

编写 ArcGIS 扩展插件,可以完成以下任务: (1) Command,即菜单按钮,通过实现 ICommand、ITool、IToolCommand 接口来创建; (2) Edit Task,与 ArcMap Editor 协同工作的组件,需要实现 IEditTask 接口; (3) Table of Contents,类似左侧的数据和图层视图的小窗口,通过实现 IContentsView 接口来创建; (4) Class extension,自定义要素(feature),即有自己属性和规则的空间要素,例如红绿灯对象、电线、电闸等,需要实现 IClassExtension 等接口。

ArcGIS 插件架构的核心在于应用程序定义插件遵循的接口,然后由自定义组件来实现这个接口(如图 2-1 所示),其中有几个关键点:

- (1) 主应用程序如何知道要加载插件。对于 ArcGIS 是使用注册表,和微软 Office 类似,在注册表中建立一个 "Component categories"的条目列表,而组件 要被 ArcGIS 加载,就需要注册后,在这里添加一个条目。
- (2)插件的初始化。初始化包括两方面,一方面,主程序要定义一个引用变量,类型为插件所实现的接口,然后使用该引用来创建一个插件对象;另一方面,主程序触发插件的 OnCreate 初始化事件,传入主程序需要暴露给插件的引用(hook),根据传来的变量,初始化插件的运行环境,插件的初始化过程,就是插件和主程序通讯桥梁的过程,这个桥梁,对于 AO 组件库,就是 IHookHelper接口。
- (3)插件和应用程序之间的通讯。对于主应用程序,是通过创建插件对象,获得当前插件的实例,然后控制它,程序的一些状态变化,可以通过定义事件,然后在插件代码中响应这些事件来完成,如果是插件是一个按钮,那么初始化插件的时候,创建了按钮对象,并指定按钮的 OnClick 事件由插件的相应方法来处理。对于插件,则由于在初始化中通过初始化 OnCreate 事件的参数得到了主应用程序的资源对象实例 hook,因此就可以使用它来操纵主应用程序资源。




图 2-1 ArcGIS 的插件架构

2 演示实例

AO 客户化插件开发的基本步骤如下:(1)新建工程,添加 AO 的引用;(2) 实现需要的接口,添加具体的代码;(3)编译为 DLL,注册该 COM 组件,并在 ArcGIS 的 Component categories 注册;(4)测试和调试。

本例要完成的功能是通过 ICommand 接口来创建定制的按钮 Command,实现过滤显示要素图层中的要素 Features,即根据指定的属性条件显示图层中的要素。先得到要进行过滤显示的要素图层 FeatureLayer, 再更新要素图层所实现的 IFeatureLayerDefinition 接口的 DefinitionExpression 属性来设置查询条件来得到要显示的要素。

(1)以管理员权限运行 Visual Studio 新建项目,选择【Visual C#】→【ArcGIS】
→【Extending ArcObjects】→【Class Library (Engine)】模板,项目名称命名
为 "ArcEngineClassLibrary",解决方案命名为"Test2",如图 2-2 所示。




图 2-2 新建 ArcEngine 客户化类库

(2)添加 ArcEngineCore 核心库的引用,如图 2-3 所示,




图 2-3 添加 ArcEngine 核心库的引用

(3)解决方案资源管理器选中项目"ArcEngineClassLibrary",右键选择【添加】→【新建项】,选择【Visual C#】→【ArcGIS】 →【Extending ArcObjects】 →【Base Command】模板,类命名为"CmdFilter",如图 2-4 所示。




图 2-4 新建按钮命令 Command 类

(4) 在弹出的【ArcGIS New Item Wizard Options】新建项向导选项中选择"ArcMap, MapControl or PageLayoutControl Command",如图 2−5 所示。




图 2-5 ArcGIS 新建项类型选项

(5) 修改 "CmdFilter" 类的构造函数中关于命令按钮的分类、命名等字符串。ICommand 接口包括 caption、 name、 category、 bitmap、 message (状态栏 StatusBar 的提示信息)、 tooltip(微帮助)、 help context id 、 help file、 enabled 以及 checked 等十个属性和 OnCreate、OnClick 两个事件。

(6) 新建一个 Windows 窗体用于选择图层和设置字段条件,并进行属性条件过滤,窗体类名称为 "FrmFilter",如图 2-6 所示。




图 2-6 新建属性过滤窗口

(7) 为类 "FrmFilter"添加 IHookHelper 接口类型的私有成员变量 m_hookhelper, 在类的构造函数中将该引用变量指向具体的对象,并在 FrmFilter. cs 文件开始部分中添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Controls;

```
FrmFilter. cs(节选) 功能: 定义 IHookHelper 接口获取主应用程序资源

public partial class FrmFilter: Form
{
    private IHookHelper m_hookhelper = null;
    public FrmFilter(IHookHelper hook)
    {
        m_hookhelper = hook;
        InitializeComponent();
    }
}
```

(8) 从 ICommand 接口的 OnCreate 事件中获取的 ArcMap 的主应用程序资源实例必须用按钮类的一个成员变来量保存,以便在按钮类的其它事件或方法中(或者其它窗体的事件中)使用。OnCreate 事件传入的参数 hook 是一个 Object 类型引用,要传递给 IHookHelper 接口类型的引用变量 m_hookHelper 的 Hook属性,通过 m_hookHelper 就可以得到 ActiveView、FocusMap、PageLayout 等组件对象。在 OnClick 事件中写入相关代码,按下按钮时弹出 Windows 窗体调用属性过滤功能。

```
CmdFilter. cs(节选) 功能: 按钮单击弹出 "FrmFilter" 窗体

public override void OnClick()
{
    // TODO: Add CmdFilter. OnClick implementation
    FrmFilter frmFilter = new FrmFilter (m_hookHelper);
    frmFilter. Show();
}
```

(9) 修改项目属性,点击【浏览】找到 ArcGIS 安装目录的 ArcMap. exe 可执行文件,选择用 ArcMap 来调试插件,如图 2-7 所示。




图 2-7 启动外部程序 ArcMap.exe 来调试项目

(10) 开发好一个客户化组件后,便可根据实际需要,在 ArcMap 环境下加载这个客户化组件,其一般步骤是:①在 Customize 对话框中,选择【Toolbars】或【Commands】选项卡,然后点击【Add From File】;②如果加载的是【Commands】,可将其拖置于任何工具条上;③如果加载的是【ToolBars】,则可在 ArcMap 中显示。

代码编译通过后(**注意**:在每次清除或编译项目文件过程中,需要注销或重注册组件,因此应先关闭 ArcMap. exe 应用程序),点击菜单栏【调试】 \rightarrow 【开始执行】,打开 ArcMap 菜单栏的【自定义】 \rightarrow 【自定义模式】,如图 2-8 所示。




图 2-8 开启自定义模式

点击对话框下方的【Add From File】按钮,找到新开发的命令按钮的 tlb 类型库文件,将所编写的命令按钮导入到 ArcGIS,如图 2-9 所示。




图 2-9 导入客户化组件到 ArcMap 中

(11) 将命令按钮拖放到 ArcMap 的工具条上,点击客户化插件生成的 "CmdFilter"按钮图标,然后弹出了一个空白的"FrmFilter"窗体,如图 2-10 所示。




图 2-10 按钮弹出窗体运行效果

(12) 下面要实现属性过滤窗体的功能,首先关闭 ArcMap, 从 Visual Studio 工具箱中添加以下 Windows 窗体控件到窗体 "FrmFilter"上,然后设置各控件的 Text 属性和 Name 属性,如图 2-11 所示。




图 2-11 修改各控件的 Name 属性

(13) 双击 "FrmFilter"的主窗体空白处,添加窗体加载事件的响应函数 FrmFilter_Load();再添加私有成员函数 AddAllLayerstoComboBox()的定义;双击"只显示矢量图层"复选框控件,添加复选框的选择事件响应函数。在 FrmFilter. cs 开头添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Carto;

```
private void FrmFilter_Load(object sender, EventArgs e)
{
    AddAllLayerstoComboBox (comboBoxLayers);
    if (comboBoxLayers. Items. Count != 0)
    {
        comboBoxLayers. SelectedIndex = 0;
        buttonOk. Enabled = true;
        buttonClear. Enabled = true;
        buttonApply. Enabled = true;
    }
}
```

```
//只添加当前地图中的所有图层到组合框中
private void AddAllLayerstoComboBox (ComboBox combox)
    try
        combox. Items. Clear();
        int pLayerCount = m_hookhelper. FocusMap. LayerCount;
        if (pLayerCount > 0)
            combox. Enabled = true; //组合框可用
            checkBoxShowVectorOnly. Enabled = true;//复选框可用
            for (int i = 0; i \le pLayerCount - 1; i++)
                if (checkBoxShowVectorOnly. Checked)
                    if (m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i) is
                        IFeatureLayer)
                        //只添加矢量图层
                        combox. Items. Add (
                            m hookhelper. FocusMap. get Layer(i). Name);
                else
                    combox. Items. Add (
                        m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i). Name);
    catch (Exception ex)
        MessageBox. Show (ex. Message);
        return;
//当只显示矢量数据的复选框改变的时候,则要重新加载图层列表
private void checkBoxShowVectorOnly_CheckedChanged(object sender,
                                                          EventArgs e)
    AddAllLayerstoComboBox (comboBoxLayers);
    if (comboBoxLayers. Items. Count != 0)
        comboBoxLayers. SelectedIndex = 0;
    listBoxFields. Items. Clear();
```

```
FrmFilter. cs (节选)
                              功能: 图层选择事件响应函数
private void comboBoxLayers_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    listBoxFields. Items. Clear();
    listBoxValues. Items. Clear();
    string strSelectedLayerName = comboBoxLayers. Text;
    IFeatureLayer pFeatureLayer;
    IDisplayTable pDisPlayTable;
    try
        for (int i = 0; i \le m hookhelper. FocusMap. LayerCount -1; i++)
            if (m hookhelper. FocusMap. get Layer (i). Name ==
                                                   strSelectedLayerName)
                if (m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i) is IFeatureLayer)
                     pFeatureLayer = m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i)
                                                       as IFeatureLayer;
                     //获得当前选择的图层
                     pDisPlayTable = pFeatureLayer as IDisplayTable;
                     //根据选择图层更新字段列表
                     for (int j = 0; j \le 0
                          pDisPlayTable. DisplayTable. Fields. FieldCount - 1;
                          i++)
                     listBoxFields. Items. Add (
                     pDisPlayTable. DisplayTable. Fields. get_Field(j). Name);
                 else
                 { MessageBox. Show ("您选择的图层不能进行属性查询!"+
                             "请重新选择"); break; }
    catch (Exception ex)
        MessageBox. Show (ex. Message);
        return;
```

}

(15) 属性窗口中点击添加 listBoxFields 的 DoubleClick 事件;以及添加 listBoxValues 的 DoubleClick 事件,如图 2-12 所示,并添加相应的事件响应函数代码。




图 2-12 添加 listBoxFields 的双击事件响应函数

(16) 双击"获取属性值"按钮,加入按钮点击事件响应函数代码,添加私有成员函数 GetLayerByName()来由名字获取图层。在 FrmFilter. cs 文件开头导入引用:

using ESRI. ArcGIS. Geodatabase;

```
      FrmFilter. cs(节选)
      功能: 获取属性字段的唯一值

      private void buttonGetValue_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
if (listBoxFields. Text == "")
    MessageBox. Show("请选择一个属性字段!");
else
    try
        //这个名字是选中的属性字段的名称
        string strSelectedFieldName = listBoxFields. Text;
        listBoxValues. Items. Clear();
        label1. Text = "";
        IFeatureCursor pFeatureCursor;
        IFeatureClass pFeatureClass;
        IFeature pFeature;
        if (strSelectedFieldName != null)
            pFeatureClass = (GetLayerByName (comboBoxLayers. Text)
                                     as IFeatureLayer). FeatureClass;
            pFeatureCursor = pFeatureClass. Search (null, true);
            pFeature = pFeatureCursor. NextFeature();
            int index = pFeatureClass. FindField(strSelectedFieldName);
            while (pFeature != null)
                //获取当前要素pFeature的第index个字段的属性值
                string strValue = pFeature. get Value (index). ToString();
                //如果需要去掉重复的值
                if (checkBoxGetUniqueValue. Checked)
                    //如果属性值是字符型,则添加单引号'',
                    //方便后面WhereClause格式设置
                    if (pFeature. Fields. get_Field (index). Type ==
                         esriFieldType. esriFieldTypeString)
                         strValue = "' " + strValue + "' ";
                    if (listBoxValues. FindStringExact(strValue) ==
                         ListBox. NoMatches)
                         //将字段唯一值添加到listBoxValues组合框
                        listBoxValues. Items. Add (strValue);
                else//否则添加所有的值,不考虑有没有重复
                    if (pFeature. Fields. get_Field (index). Type ==
                                    esriFieldType. esriFieldTypeString)
```

```
strValue = "'" + strValue + "'";
                         listBoxValues. Items. Add(strValue);
                     //获取下一个要素
                     pFeature = pFeatureCursor. NextFeature();
                 }
        }
        catch (Exception ex)
            MessageBox. Show (ex. Message);
            return;
//由名字获取图层
private ILayer GetLayerByName(string strLayerName)
    ILayer pLayer = null;
    for (int i = 0; i \le m hookhelper. FocusMap. LayerCount -1; i++)
        if (strLayerName == m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i). Name)
        { pLayer = m_hookhelper. FocusMap. get_Layer(i); break; }
    return pLayer;
```

(17) 双击 "应用"、"确定"、"清空"和"取消"按钮,分别添加各按钮点击事件响应函数代码;添加属性过滤功能的私有成员函数 PerformAttribut eFilter();双击添加"="运算符和其他运算符按钮,分别添加各按钮点击事件响应函数代码。

```
private void buttonApply_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBoxWhereClause. Text == "")
    {
        MessageBox. Show("请生成查询语句!");
        return;
    }
    //通过位置查询窗口最小化
    this. WindowState = FormWindowState. Minimized;
    PerformAttributeFilter();
```

```
this. WindowState = FormWindowState. Normal;
private void buttonOk_Click(object sender, EventArgs e)
    PerformAttributeFilter();
    this. Dispose();
//进行查询过滤实现条件显示要素图层
private void PerformAttributeFilter()
    try
        IFeatureLayer pFeatureLayer;
        pFeatureLayer = GetLayerByName (comboBoxLayers.
                               SelectedItem. ToString()) as IFeatureLayer;
        IFeatureLayerDefinition fLyrDef = pFeatureLayer as
                                IFeatureLayerDefinition;
        fLyrDef. DefinitionExpression = textBoxWhereClause. Text;
        m hookhelper. ActiveView. Refresh();
    catch (Exception ex)
        MessageBox. Show("您的查询语句可能有误,请检查 | "+
                           ex. Message);
        return:
private void buttonClear_Click (object sender, EventArgs e)
    textBoxWhereClause. Clear();
private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    this. Dispose();
//其他运算符的按钮点击事件响应函数代码类似
private void buttonEqual_Click (object sender, EventArgs e)
    textBoxWhereClause. SelectedText = " = ";
```

}

在 COM 中,一个接口可以被多个类实现,一个类也实现多个接口。接口定义了方法,类必须实现接口中定义的方法,一个接口只能使用自己内部定义的方法。因为一个类可以实现多个接口,每个接口只可以访问自己定义的方法,如果要使用定义在类实现的其它接口中的方法就需要将这个接口"切换"到其它接口,也就是进行接口的转换,如图 2-13 所示。本例中 FeatureLayer 类实现的 IFeatureLayer 和 IFeatureLayerDefinition 两个接口之间的转换就是根据这个原理。

```
功能:接口转换示例

//通过IDrive接口创建一个新的RaceCar对象
IDrive pCar = null;
pCar=new RaceCar();
pCar. Accelerate();
//交换接口
IRace pRace = null;
pRace=pCar;
pRace. PitStop();
```




图 2-13 接口访问规则

(18) 点击【生成】→【重新生成解决方案】,然后点击【调试】→【开始执行】。加载地图文档,点击"CmdFilter"按钮。选择需要过滤的图层,点击获得属性值,并输入属性查询条件,如图 2-14 所示。




图 2-14 输入属性过滤的字段条件

点击应用,查看属性过滤功能运行效果,如图 2-15 所示。




图 2-15 属性过滤运行效果

3 实验目的

- (1) 在 C#开发环境中进行 AO 客户化组件的开发,了解 ArcObjects 客户化组件库扩展的基本思路和方法;
- (2) 尝试阅读、理解 ArcGIS 开发包内提供的开发实例(Samples)中相关的 AO 客户化组件实例程序。

4 实验内容

- (1) 创建定制的按钮命令 command,实现要素图层 FeatureLayer 的唯一值渲染:
 - (2) 创建定制的工具 tool,实现交互的多边形 Polygon 要素查询;
 - (3) 创建定制的工具条 toolbar, 加载按钮和工具。

5 实验数据

实验数据位于 ArcEngine 10.6 安装目录:

...\DeveloperKit10.6\Samples\data\ California

6 实验步骤

6.1 图层唯一值渲染

本例要实现的是为要素图层设置唯一值渲染器 UniqueValueRenderer,对不同属性字段值采用不同的颜色渲染。首先通过类 UniqueValueRenderer 实现的 IUniqueValueRender 接口,对 IUniqueValueRender 的属性进行赋值,最后将该接口赋值给 IGeoFeatureLayer. Render 属性,实现对要素图层的唯一值渲染。

(1) 新建一个 Windows 窗体,用于实现对要素图层的选定字段进行唯一值渲染,窗体类名称为"FrmUVRenderer",从工具箱中添加 Windows 窗体控件,然后设置各控件的 Text 属性和 Name 属性,如图 2-16 所示。




图 2-16 修改控件的 Name 属性

(2)添加类 "FrmUVRenderer"的私有成员变量,并在类的构造函数中将私有成员变量引用 m_hookhelper 指向具体的对象。在 FrmUVRenderer. cs 文件导入引用:

using ESRI. ArcGIS. Carto;

```
| Differential partial class | Differential class
```

(3) 双击 FrmUVRenderer 主窗体空白处,在 FrmUVRenderer_Load() 窗体加载事件响应函数中加载图层列表: 然后添加私有成员函数 CbxLayersAddItems ()和 GetLayers()的定义。在 FrmUVRenderer. cs 中添加引用:

using ESRI. ArcGIS. esriSystem;

```
private void FrmUVRenderer_Load (object sender, EventArgs e)
{
    CbxLayersAddItems();
}
//将图层列表添加到组合框
private void CbxLayersAddItems()
{
    if (GetLayers() == null) return;
    IEnumLayer layers = GetLayers();
    layers. Reset();
    ILayer layer = layers. Next();
    while (layer != null)
    {
```

```
if (layer is IFeatureLayer)
{
    cbxLayers2Symbolize. Items. Add(layer. Name);
}
layer = layers. Next();
}

//获得当前地图的要素图层列表
private IEnumLayer GetLayers()
{
    UID uid = new UIDClass();
    // 接口IFeatureLayer的IID
    uid. Value = "{40A9E885-5533-11d0-98BE-00805F7CED21}";
    if (m_map. LayerCount != 0)
    {
        IEnumLayer layers = m_map. get_Layers(uid, true);
        return layers;
    }
    return null;
}
```

(4) 双击图层列表的 cbxLayers2Symbolize 控件,添加选择图层事件的响应 函数代码,在 FrmUVRenderer 类中添加私有成员函数 CbxFieldsAdditems()。在 FrmUVRenderer. cs 中添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Geodatabase;

```
//添加字段列表到组合框
private void CbxFieldsAdditems(IFeatureLayer featureLayer)
{
    IFields fields = featureLayer. FeatureClass. Fields;
    IField field = null;
    cbxFields. Items. Clear();
    for (int i = 0; i < fields. FieldCount; i++)
    {
        field = fields. get_Field(i);
        if (field. Type != esriFieldType. esriFieldTypeGeometry)
            cbxFields. Items. Add (field. Name);
    }
}
```

(5) 双击"唯一值渲染"和 "关闭"按钮,添加按钮单击事件响应函数代码;添加实现渲染功能的私有成员函数 Renderer()等的定义。添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Display;
using ESRI. ArcGIS. Geometry;

```
FrmUVRenderer. cs (节选)
                                       功能: 唯一值渲染
private void btnSymbolize Click (object sender, EventArgs e)
    if (m_layer2Symbolize == null) return;
    Renderer():
private void btnCancel Click (object sender, EventArgs e)
    this. Close():
//唯一值渲染
private void Renderer()
    IGeoFeatureLayer pGeoFeatureL = (IGeoFeatureLayer) m_layer2Symbolize;
    IFeatureClass featureClass = pGeoFeatureL. FeatureClass;
    string strRendererField = string. Empty;
    strRendererField = cbxFields. SelectedItem. ToString();
    //找出rendererField在字段中的编号
    int lfieldNumber = featureClass. FindField(strRendererField);
    if (IfieldNumber == -1)
        MessageBox. Show ("Can't find field called " + strRendererField);
```

```
return;
    IUniqueValueRenderer pUniqueValueR = CreateRenderer (featureClass);
    if (pUniqueValueR == null) return;
    pGeoFeatureL. Renderer = (IFeatureRenderer) pUniqueValueR;
    m activeView. PartialRefresh (esriViewDrawPhase. esriViewGeography, null,
        m activeView. Extent);
//创建唯一值渲染器
private IUniqueValueRenderer CreateRenderer (IFeatureClass featureClass)
    int uniqueValuesCount = GetUniqueValuesCount(featureClass,
                                                   strRendererField);
    System. Collections. IEnumerator enumerator = GetUniqueValues (
                                       featureClass, strRendererField);
    if (uniqueValuesCount == 0) return null;
    IEnumColors pEnumRamp =
                GetEnumColorsByRandomColorRamp (uniqueValuesCount);
    pEnumRamp. Reset();
    IUniqueValueRenderer pUniqueValueR = new UniqueValueRendererClass();
    //只用一个字段进行单值着色
    pUniqueValueR. FieldCount = 1;
    //用于区分着色的字段
    pUniqueValueR. set Field (0, strRendererField);
    IColor pColor = null;
    ISymbol symbol = null;
    enumerator. Reset();
    while (enumerator, MoveNext())
        object codeValue = enumerator. Current;
        pColor = pEnumRamp. Next();
        switch (featureClass. ShapeType)//不同的要素图层类型
            case esriGeometryType. esriGeometryPoint: //点
                 ISimpleMarkerSymbol markerSymbol = new
                     SimpleMarkerSymbolClass() as ISimpleMarkerSymbol;
                 markerSymbol. Color = pColor;
                 symbol = markerSymbol as ISymbol;
                 break:
            case esriGeometryType. esriGeometryPolyline: //线
                 ISimpleLineSymbol lineSymbol = new
                          SimpleLineSymbolClass() as ISimpleLineSymbol;
                 lineSymbol. Color = pColor;
                 symbol = lineSymbol as ISymbol;
```

```
break;
case esriGeometryType. esriGeometryPolygon: //多边形
ISimpleFillSymbol fillSymbol = new
SimpleFillSymbolClass() as ISimpleFillSymbol;
fillSymbol. Color = pColor;
symbol = fillSymbol as ISymbol;
break;
default:
break;
}
//将每次得到的要素字段值和修饰它的符号放入着色对象中
pUniqueValueR. AddValue(codeValue. ToString(),
strRendererField, symbol);
}
return pUniqueValueR;
```

(6) 添加私有成员函数 GetUniqueValues()、GetUniqueValuesCount()、GetEnumColorsByRandomColorRamp()等的定义。

```
FrmUVRenderer. cs (节选)
                                      功能: 获得唯一值及个数、颜色色带
//使用数据统计组件对象获得字段的唯一值列表
private System. Collections. IEnumerator GetUniqueValues (
                                 IFeatureClass featureClass, string strField)
    ICursor cursor = (ICursor) featureClass. Search (null, false);
    IDataStatistics dataStatistics = new DataStatisticsClass();
    dataStatistics. Field = strField:
    dataStatistics. Cursor = cursor;
    System. Collections. IEnumerator enumerator = dataStatistics. UniqueValues;
    return enumerator;
//使用数据统计组件对象获得字段的唯一值的个数
private int GetUniqueValuesCount (IFeatureClass featureClass, string strField)
    ICursor cursor = (ICursor) featureClass. Search (null, false);
    IDataStatistics dataStatistics = new DataStatisticsClass();
    dataStatistics. Field = strField;
    dataStatistics. Cursor = cursor;
    System. Collections. IEnumerator enumerator = dataStatistics. UniqueValues;
    return dataStatistics. UniqueValueCount;
//生成一个颜色列表,用于唯一值渲染
private IEnumColors GetEnumColorsByRandomColorRamp (int colorSize)
```

```
[RandomColorRamp pColorRamp = new RandomColorRampClass();
//起始和终止颜色
pColorRamp. StartHue = 0;
pColorRamp. EndHue = 360;
pColorRamp. MinSaturation = 15;
pColorRamp. MaxSaturation = 30;
pColorRamp. MinValue = 99;
pColorRamp. MaxValue = 100;
pColorRamp. Size = colorSize;
bool ok = true;
pColorRamp. CreateRamp(out ok);
IEnumColors pEnumRamp = pColorRamp. Colors;
pEnumRamp. Reset();
return pEnumRamp;
}
```

(7)新建一个按钮命令 Command 类,类名称为"CmdUVRenderer",然后修改类的构造函数中命令按钮的分类、命名等字符串。在按钮命令类"CmdUVRenderer"的 OnClick 事件中将 IHookHelper 接口的引用传递给窗体类"FrmUVRenderer"并弹出该窗体,使得窗体能够访问 ArcMap 主应用程序的资源。重新生成解决方案并编译运行,在 ArcMap 中添加按钮。运行选择需要进行唯一值渲染的图层和字段,如图 2-17 所示:




图 2-17 选择需要进行唯一值渲染的图层和字段

点击【唯一值渲染】, 渲染效果如图 2-18 所示。




图 2-18 唯一值渲染效果

ArcObjects 使用点样式 MarkerSymbol、线样式 LineSymbol 和填充样式 FillSymbol 来绘制地理要素或图形几何形状。此外还有两种特殊的符号:一种是用于文字标注的 TextSymbol;另外一种是用于显示饼图等三维对象 3D ChartSymbol,如图 2-19 所示。所有的符号类都实现了 ISymbol 和 IMapLevel 接口,前者定义了一个符号对象的基本属性和方法;后者定义的 MapLevel 属性可以确定符号的显示顺序,当绘制了一个面符号和一条线符号后,可以使用这个属性来确定哪一个符号在上面而不被其它的符号遮盖。




图 2-19 样式对象模型图

点样式 MarkerSymbol 对象是用于修饰点对象的符号,它拥有五个子类,其中不同的子类可以产生不同类型的点符号,如图 2-20 所示。所有的 MarkerSymbol 类都实现了 IMarkerSymbol 接口,这个接口定义了标记符号的公共方法和属性,如角度、颜色、大小和 XY 偏移量等。




图 2-20 点样式对象

线样式 LineSymbol 对象是用于修饰线型几何对象的符号,ILineSymbol 作为每一种 LineSymbol 类都要实现的接口定义了两个公共属性,即 Color 和 Width。这两个属性为所有的线符号所需要,前者用于设置线符号的颜色,后者用于设定线符号对象的宽度。LineSymbol 抽象类有 6 个子类,分别是 SimpleLineSymbol、CartographicLineSymbol 、 MarkerLineSymbol 、 MultiLayerLineSymbol、PictureLineSymbol,如图 2-21 所示。




图 2-21 线样式对象

填充样式 FillSymbol 是用来修饰具有面积的几何形体的符号对象,它实现了 IFillSymbol,这个接口定义了两个属性 Color 和 OutLine,以满足所有类型的 FillSymbol 对象的公共属性设置,如图 2-22 所示。IFillSymbol.color 可以设置填充符号的基本颜色,如果不设置这个属性,则使用默认颜色进行填充。 IFillSymbol.OutLine 属性可以设置填充符号的外边框,这个外边框是一个线对象,使用 ILineSymbol 对象修饰,在默认情况下它是一个 Soild 类型的简单线符号。




图 2-22 填充样式对象模型图

6.2 多边形要素查询工具

ArcObjects 中的工具 Tool 既具有 Command 的功能,又具有与 ArcMap 界面交互的功能,Command 的功能代码必须写在 ICommand 的 OnClick 事件中,而所有实现交互功能的代码必须写在 ITool 接口的各个事件中。用户可在 ITool 接口的各个事件中写入相关代码,表示用户与 ArcMap 界面交互时一旦触发某事件要调用的功能。用户通常在工具 Tool 类中实现 ICommand 和 ITool 接口。ITool接口包括 mouse move, mouse button press/release, keyboard key press/release, double-click 以及 right click 等事件、Cursor 属性和 Refresh 方法。

本例实现的是交互画一个多边形 polygon,根据该 polygon 查询出某图层上与 polygon 相交的要素并高亮显示出来。通过 RubberPolygon 对象(见图 2-23)来 实现接口 IRubberBand 的接口对象,用 IRubberBand.TrackNew 方法在地图上交 互画出 polygon; 然后创建 ISpatialFilter 接口对象实现多边形选择功能,通过 ILayer 接口实例获得 IFeatureSelection 接口,调用 IFeatureSelection 菜单 SelectFeatures 方法将结果高亮显示。具体步骤如下:




图 2-23 橡皮筋对象模型图

(1)新建工具类,选中"ArcEngineClassLibrary"项目,单击鼠标右键菜单,选择【添加】→【新建项】,选择【Visual C#】→【ArcGIS】→【Extending ArcObjects】→【Base Tool】模板,工具类命名为"ToolPolygonSelect",如图 2-24 所示。修改类的构造函数中关于命令按钮的分类、命名等字符串。




图 2-24 新建工具类

(2) 修改类 "ToolPolygonSelect" 按钮点击事件OnClick()和鼠标按下事件OnMouseDown()的响应函数代码,参考代码如下。并在ToolPolygonSelect.cs文件开头添加引用:

```
using ESRI. ArcGIS. Geodatabase;
using ESRI. ArcGIS. Display;
using ESRI. ArcGIS. Geometry;
using ESRI. ArcGIS. Carto;
```

```
ToolPolygonSelect.cs(节选) 功能:选择要素图层及多边形选择要素高亮显示
public override void OnClick()
    // TODO: Add ToolPolygonSelect. OnClick implementation
    // 获得选择图层
    FrmSelectLayer frmSelectLayer = new FrmSelectLayer (m hookHelper);
    frmSelectLayer. ShowDialog();
    m_layer = frmSelectLayer.lyr;
public override void OnMouseDown (int Button, int Shift, int X, int Y)
    // TODO: Add ToolPolygonSelect. OnMouseDown implementation
    IRubberBand polygonRubber = new RubberPolygonClass();
    IPolygon polygon = polygonRubber. TrackNew (
            m hookHelper. ActiveView. ScreenDisplay, null) as IPolygon;
    // 进行多边形选择
    ISpatialFilter spFilter = new SpatialFilterClass();
    spFilter. Geometry = polygon;
    spFilter. SpatialRel = esriSpatialRelEnum. esriSpatialRelIntersects;
    IFeatureSelection fSel = m layer as IFeatureSelection;
    fSel. SelectFeatures (spFilter,
                 esriSelectionResultEnum. esriSelectionResultNew, false);
    fSel. SelectionSet. Refresh();
    m hookHelper. ActiveView. Refresh();
    // 显示选择结果属性表格
    FrmSelectResult pResult1 = new FrmSelectResult (m layer as IFeatureLayer);
    pResult1. Show();
```

(3)新建一个 Windows 窗体用来选择图层以供要素查询,名称为 "FrmSelectLayer",如图 2-25 所示。




图 2-25 新建图层选择窗体

为窗体类"FrmSelectLayer"添加窗体控件并修改各控件的 Name 属性值,如图 2-26 所示。




图 2-26 修改各控件的 Name 属性

(4) 为类 "FrmSelectLayer"添加 IHookHelper 接口类型的私有成员变量 m_hookhelper, 在类的构造函数中将该引用变量指向具体的对象。添加私有成员变量"ILayer m_layer"和只读属性"ILayer lyr",用于保存选择到的要素图层。

```
FrmSelectLayer.cs(节选) 功能: 保存选择到的要素图层

private ILayer m_layer = null;
public ILayer lyr
{
    get { return m_layer; }
}
```

(5)点击窗体 FrmSelectLayer 空白处添加 FrmSelectLayer_Load()窗体加载事件响应函数,然后添加 CbxLayersAddItems()私有成员函数。

FrmSelectLayer.cs (节选) 功能:将当前地图所有图层添加到组合框

```
private void FrmSelectLayer_Load(object sender, EventArgs e)
{
    CbxLayersAddItems();
}
//获取当前地图所有要素图层,并添加到组合框
private void CbxLayersAddItems()
{
    IEnumLayer layers = m_hookhelper.FocusMap.Layers;
    layers.Reset();
    ILayer layer = layers.Next();
    while (layer != null)
    {
        if (layer is IFeatureLayer)
        {
            cbxLayersChoose.Items.Add(layer.Name);
        }
        layer = layers.Next();
    }
}
```

(6) 双击"确定"和"取消"按钮,添加按钮单击事件响应函数;然后添加由名字获得要素图层的私有成员函数 GetFeatureLayer()。

```
FrmSelectLayer.cs (节选)
                                      功能: 获取选中的要素图层
private void buttonOk_Click(object sender, EventArgs e)
    string strLayer = cbxLayersChoose. SelectedItem. ToString();
    m_layer = GetFeatureLayer(strLayer);
    this. Close():
//由名字获得要素图层
private IFeatureLayer GetFeatureLayer(string layerName)
    //get the layers from the maps
    IEnumLayer layers = m_hookhelper. FocusMap. Layers;
    layers. Reset();
    ILayer layer = null;
    while ((layer = layers. Next()) != null)
        if (layer. Name == layerName)
            return layer as IFeatureLayer;
    return null;
private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
this. Close();
```

(7) 在解决方案管理器选中项目 "ArcEngineClassLibrary", 右键选择【添加】→【新建项】,添加一个 Windows 窗体用于要素查询显示结果的属性信息,类名称为 "FrmSelectResult"。然后查看该窗体类代码,添加私有成员变量并修改 FrmSelectResul()构造函数,如下所示。

```
FrmSelectResult.cs(节选) 功能:修改构造函数

namespace ArcEngineClassLibrary
{
    public partial class FrmSelectResult : Form
    {
        private IFeatureLayer m_layer = null;
        private DataTable m_attributeTable = null;
        public FrmSelectResult (IFeatureLayer lyr)
        {
            m_layer = lyr;
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

(8) 在窗体上添加一个 DataGridView 控件用于显示要素选择结果的属性信息,修改 DataGridView 控件的 Name 属性为 DataGrdView,如图 2-27 所示。



图 2-27 添加 DataGridView 控件

(9) 双击 FrmSelectResult 窗体空白处,添加 FrmSelectResult_Load()事件响应函数,创建数据表格并显示;添加私有成员函数 CreateAttributeTable()、getValidFeatureClassName()、 CreateDataTable()、 getShapeType()等。 在FrmSelectResult.cs 中添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Geodatabase;

FrmSelectResult.cs(节选) 功能: 创建数据表格所需函数

```
private void FrmSelectResult_Load(object sender, EventArgs e)
    CreateAttributeTable (m_layer);
//创建数据表作为GridView的数据源
private void CreateAttributeTable(ILayer player)
    string tableName;
    tableName = getValidFeatureClassName (player. Name);
    m_attributeTable = CreateDataTable(player, tableName);
    //GridView的东西不允许用户进行修改
    m attributeTable. DefaultView. AllowNew = false:
    //设置数据源
    this. DataGrdView. DataSource = m attributeTable;
    this. Text = "属性表[" + tableName + "] " + "记录数: " +
        m attributeTable. Rows. Count. ToString();
//将要素类名中的"."替换为""
private string getValidFeatureClassName (string FCname)
    int dot = FCname. IndexOf(".");
    if (dot != -1)
        return FCname. Replace (". ", "_");
    return FCname;
//根据图层选择集来创建数据表
private DataTable CreateDataTable (ILayer pLayer, string tableName)
    //创建空DataTable,并确定表头的名称
    DataTable pDataTable = CreateDataTableByLayer(pLayer, tableName);
    //取得图层类型
    string shapeType = getShapeType(pLayer);
    //创建DataTable的行对象
    DataRow pDataRow = null;
    //从ILayer查询到ITable
    IFeatureSelection ipFeatSelect = pLayer as IFeatureSelection;
    ICursor pCursor = null;
    ipFeatSelect. SelectionSet. Refresh();
    ipFeatSelect. SelectionSet. Search (null, true, out pCursor);
    //取得ITable中的行信息
    IRow pRow = pCursor. NextRow();
    int n = 0;
```

```
while (pRow != null)
        //新建DataTable的行对象
        pDataRow = pDataTable. NewRow();
        for (int i = 0; i < pRow. Fields. FieldCount; i++)
            //如果字段类型为esriFieldTypeGeometry
            if (pRow. Fields. get_Field(i). Type ==
                                 esriFieldType. esriFieldTypeGeometry)
                pDataRow[i] = shapeType;
            //如果字段类型为esriFieldTypeBlob类型的数据
            else if (pRow. Fields. get_Field(i). Type ==
                                   esriFieldType. esriFieldTypeBlob)
                pDataRow[i] = "Element";
            else
                pDataRow[i] = pRow. get_Value(i);
        //添加DataRow到DataTable
        pDataTable. Rows. Add (pDataRow);
        pDataRow = null;
        n^{++};
        //为保证效率,一次只装载最多条记录
        if (n == 2000)
            pRow = null;
        else
            pRow = pCursor. NextRow();
    return pDataTable;
//获得图层的几何(点、线、面)类型
private string getShapeType(ILayer pLayer)
    IFeatureLayer pFeatLyr = (IFeatureLayer)pLayer;
    switch (pFeatLyr. FeatureClass. ShapeType)
```

```
case esriGeometryType. esriGeometryPoint:
    return "Point";
case esriGeometryType. esriGeometryPolyline:
    return "Polyline";
case esriGeometryType. esriGeometryPolygon:
    return "Polygon";
    default:
    return "";
}
```

(10) 添加私有成员函数 CreateDataTableByLayer()和 ParseFieldType(), 并在 F rmSelectResult.cs 中添加引用:

using ESRI. ArcGIS. Geometry;

```
FrmSelectResult.cs (节选)
                          功能: 根据要读图层字段组初始化数据表表头
private DataTable CreateDataTableByLayer(ILayer pLayer, string tableName)
   //创建一个DataTable表
   DataTable pDataTable = new DataTable (tableName);
   //取得ITable接口
   ITable pTable = pLayer as ITable;
   IField pField = null;
   DataColumn pDataColumn;
   //根据每个字段的属性建立DataColumn对象
   for (int i = 0; i < pTable. Fields. FieldCount; i^{++})
       pField = pTable. Fields. get_Field(i);
       //新建一个DataColumn并设置其属性
       pDataColumn = new DataColumn (pField. Name);
       if (pField. Name == pTable. OIDFieldName)
           pDataColumn. Unique = true;//字段值是否唯一
       //字段值是否允许为空
       pDataColumn. AllowDBNull = pField. IsNullable;
       //字段别名
       pDataColumn. Caption = pField. AliasName;
       //字段数据类型
       pDataColumn. DataType =
                   System. Type. GetType (ParseFieldType (pField. Type));
       //字段默认值
       pDataColumn. DefaultValue = pField. DefaultValue;
       //当字段为String类型是设置字段长度
       if (pField. VarType == 8)
```

```
pDataColumn. MaxLength = pField. Length;
         //字段添加到表中
         pDataTable. Columns. Add (pDataColumn);
         pField = null;
         pDataColumn = null;
    return pDataTable;
//将字段类型转换为字符串
private string ParseFieldType (esriFieldType fieldType)
    switch (fieldType)
         case esriFieldType. esriFieldTypeBlob:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeDate:
             return "System. DateTime";
         case esriFieldType.esriFieldTypeDouble:
             return "System. Double";
         case esriFieldType. esriFieldTypeGeometry:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeGlobalID:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeGUID:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeInteger:
             return "System. Int32";
         case esriFieldType. esriFieldTypeOID:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeRaster:
             return "System. String";
         case esriFieldType. esriFieldTypeSingle:
             return "System. Single";
         case esriFieldType. esriFieldTypeSmallInteger:
             return "System. Int32";
         case esriFieldType. esriFieldTypeString:
             return "System. String";
         default:
             return "System. String";
```

(11) 在 ArcMap 中选择【自定义】→【自定义模式】,加载客户化组件,选

择多边形查询要素图层,如图 2-28 所示。




图 2-28 加载客户化组件

在 ArcMap 中的运行多边形交互选择要素并查看效果,如图 2-29 所示。




图 2-29 要素选择效果

6.3 创建定制的工具条

本例要创建定制的工具条(Tool Bar),必须实现 IToolBarDef 接口。IToolBarDef 接口包括 Caption、ItemCount 及 Name 三个属性和 GetItemInfo 方法。ItemCount 属性表示 ToolBar 显示的条目(Button、Tool 或其它控件)数。GetItemInfo 方法定义工具条上各条目的 CLSID,其中,参数 pos 表示条目在 ToolBar 中的位置,itemDef 是定义相应位置条目的 IItemDef 对象。具体步骤如下:

(1) 新建工具条类,解决方案管理器选中"ArcEngineClassLibrary"项目,

单击鼠标右键菜单,选择【添加】→【新建项】,选择【Visual C#】→【ArcGIS】 →【Extending ArcObjects】→【Base Toolbar】模板,类命名为"ToolbarFeatureLayer",如图 2-30 所示。




图 2-30 新建定制工具条类

(2) 在弹出的新建项向导选项对话框中选择"Desktop ArcMap",如图 2-31 所示。

ArcGIS New Item Wizard Op What kind of toolbar do you wan		
Desktop ArcCatalog Desktop ArcGlobe	t to d'edite:	
Desktop ArcMap Desktop ArcScene Engine		
Additional Information		
	ОК	Cancel

图 2-31 ArcGIS 新建项向导选项对话框

(3) 工具条条目的 CLSID 分为两种:(a)系统 CLSID,代表 ArcGIS 的一个功能,如"esriArcMapUI.ZoomInTool"、"esriArcMapUI.ZoomOutTool"等;(b)用户定制 CLSID,表示用户自己定义的功能,其引用方式为"项目名称.定制功能类名称",即"ProjectName.ClassName",必须注意,这里"项目名称 ProjectName"即为当前项目的名称,"定制功能类名称 ClassName"是项目中实现的一个功能类的名称。在工具条类"ToolbarFeatureLayer"的构造函数中写入添加工具条的项的代码。

```
ToolbarFeatureLayer.cs(节选) 功能:添加工具条上的项

public ToolbarFeatureLayer()
{
    // TODO: Define your toolbar here by adding items
    AddItem("esriArcMapUI. ZoomInTool");
    BeginGroup(); //Separator
    AddItem("{FBF8C3FB-0480-11D2-8D21-080009EE4E51}", 1);
    AddItem(new Guid("FBF8C3FB-0480-11D2-8D21-080009EE4E51"), 2);
    BeginGroup();
    // 添加用户自定制的按钮和工具
    AddItem("ArcEngineClassLibrary. CmdUVRenderer");
    AddItem("ArcEngineClassLibrary. ToolPolygonSelect");
}
```

(4)编译程序调出 ArcMap,点击【自定义】→【自定义模式】,在 ArcMap中加载工具条,如图 2-32 所示。




图 2-32 ArcMap 中添加自定义工具条

6.4 阅读实例代码

安装目录"…\DeveloperKit10.6\Samples\"有名为 arcobjects-sdk-community-samples-master.zip 的压缩包,解压缩后主要的按钮和工具都在 Controls 目录下以

ControlsCommand...开头的文件夹中(如图 2-33 所示),按钮或工具的类要从 Ba seCommand 或 BaseTool 派生,或者直接从 ICommand 或 ITool 派生。选取二次 开发包提供的程序实例中 ControlsCommandsPanZoomCommands 和 ControlsCommandsSelectCommands 阅读并解释代码,在 ArcMap 应用程序中加载按钮或工具并执行,说明按钮或工具的功能。




图 2-33 AO 开发程序实例目录