

12 Rust





Rust

- 2010, Mozilla foundation (sviluppo iniziato nel 2006 da dipendente Mozilla)
- primo compilatore scritto in Ocaml;
 ora compilato in rust stesso;
 LLVM come backend
- "a language written by geniuses for geniuses" (come Haskell)
- forti influenze da OCaml, C++



Rust

- system programming language (come C/C++, D, Go, ..)
- no (= minimal) runtime
 - usa system threads
 - no garbage collection
- zero-cost abstractions
 - polimorfismo parametrico via monomorfizzazione
 - il complesso sistema di ownership dei dati in memoria è interamente imposto a compile-time
- guaranteed memory safety
 - no memory leaks, no double deallocation, no dandling pointes, no data races
- fearless concurrency
 - il type system (+ smart pointers) minimizzano i problemi legati alla concorrenza

Rust: features non caratteristiche

- chiusure
- Algebraic Data Types + pattern matching
- no NULL values (usare option type)
- polimorfismo parametrico bounded (templates/generics con bounds via traits)
- traits (le classi inizialmente presenti sono state presto rimosse) + trait objects (per dynamic dispatch) + trait bounds + associated types
- moduli annidabili (alla OCaml, ma niente funtori e niente module types)



Rust: gestione della memoria

- Primo meccanismo:
 complesso (e molto restrittivo) sistema di
 ownership (tipo RAII Resource Allocation
 is Initialization) con borrowing in lettura e/o
 scrittura
- Secondo meccanismo (anche in C++):
 smart pointers qualora il primo meccanismo diventi troppo complesso da gestire



Secondo meccanismo: gli smart pointers



Smart Pointers

- strutture dati user o system defined
- implementano uno o più traits (p.e. funzione invocata quando una stack variable di tipo smart pointer esce di scope e viene deallocata)
- si comportano come puntatori (p.e. è possibile dereferenziarli per accedere al valore puntato)
- forzano determinate politiche di gestione della memoria (e.g. allocazione nello heap Box<T>, reference counting Rc<T>, accesso atomico in lettura/scrittura, garbage collection, etc.)



Smart pointers: esempi



Box<T>: quando usarlo?

- i dati in Rust occupano un numero non uniforme di byte (come in C)
- Box<T> permette di allocare dati di grandi dimensioni sullo heap, facendo riferimento a essi con uno smart pointer di dimensione fissata e piccola
- di fatto necessari per implementare ADT ricorsivi!



ADT ricorsivi

```
// Dichiarazione errata: List può avere una dimensione
// arbitraria e quindi un Cons richierebbe dimensione
// arbitraria
enum List {
    Cons(i32, List),
    Nil,
}
```

// Dichiarazione corretta, allocando le celle sullo heap




ADT ricorsivi

```
// Dichiarazione corretta
enum List {
  Cons(i32, Box<List>),
  Nil,
use List::{Cons, Nil};
fn main() {
  let list = Cons(1,
                              // cella allocata sullo stack
     Box::new(Cons(2,
                              // cella allocata sullo heap
       Box::new(Cons(3,
          Box::new(Nil)))));
} // quando list va out-of-scope, tutte le celle vengono deallocate
```



 vogliamo implementare sharing di sottoliste:





```
enum List {
  Cons(i32, Box<List>),
  Nil,
use List::{Cons, Nil};
// Codice errato (non compila): cosa succederebbe se b andasse
// out of scope e c no?
fn main() {
  let a = Cons(5,
     Box::new(Cons(10,
       Box::new(Nil))));
  let b = Cons(3, Box::new(a));
  let c = Cons(4, Box::new(a));
```



```
enum List {
  Cons(i32, Rc<List>),
  Nil,
use List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
// Codice corretto:
// - Rc::new alloca spazio nello heap per un dato + il suo contatore
    di riferimenti

    clone incrementa il reference counter

fn main() {
  let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil))));
  let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
  let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
} // quando b e c vanno out-of-scope il counter di a viene decrementato
 // di 2 e, raggiunto lo 0, anche a viene deallocato dallo heap
```



- come vedremo, Rust garantisce che un dato possa avere al più una reference mutable oppure un numero arbitrario di reference in sola lettura (no data races!)
- Box<T> non ha restrizioni da questo punto di vista
- Rc<T> permette solamente reference di sola lettura!



RefCell<T>

- è uno smart-pointer che A RUN-TIME verifica la condizione "al più una mutable reference o n immutable ones"
- solleva un panic! in caso contrario
- da usare con parsimonia: meglio affidarsi al controllo a compile-time di Rust



RefCell<T>

```
enum List {
  Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
  Nil,
fn main() {
  let value = Rc::new(RefCell::new(5));
  let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));
  let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(6)), Rc::clone(&a));
  let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(10)), Rc::clone(&a));
  *value.borrow_mut() += 10; // per mutare la cella ne acquisisco un
                                // lock in scrittura
  println!("a after = \{:?\}", a);
  println!("b after = \{:?\}", b);
  println!("c after = \{:?\}", c);
```



- la tecnica del reference counting porta a memory leaks in caso di cicli
- spesso in un ciclo vi sono dei puntatori che rappresentano che sono naturalmente forti e altri deboli
- una cella è viva quando ha almeno un puntatore forte entrante; morta altrimenti
- ovvero: i deboli non contano ai fini del RC



- Esempio: alberi. Un nodo ha
 - due puntatori forti (e.g. Rc<Node>) ai figli dx e sx
 - un puntatore debole (Weak<Node>) al padre
- Ragionamento:
 - se un nodo viene sganciato da un'albero (ovvero il padre non punta più a lui) allora diventa unreachable e deve essere eliminato
 - non solo: tutti i suoi discendenti sono unreacheable e vanno reclamati
 - questo anche se il nodo e tutti i discendenti si puntano fra di loro (i figli puntano al padre, ma debolmente)



 upgrade data una weak reference ritorna una Rc<T> reference se l'oggetto è ancora allocato

upgrade(r Weak<T>) → Option<Rc<T>>

- downgrade restituisce un weak pointer per un Rc<T>

downgrade(r Rc<T>) → Weak<T>



```
struct Node {
  value: i32,
  parent: RefCell<Weak<Node>>,
  children: RefCell<Vec<Rc<Node>>>,
fn main() {
  let leaf = Rc::new(Node { value: 3, parent: RefCell::new(Weak::new()),
             children: RefCell::new(vec![]), });
  assert eq!(None, leaf.parent.borrow().upgrade());
  let branch = Rc::new(Node { value: 5, parent: RefCell::new(Weak::new()),
     children: RefCell::new(vec![Rc::clone(&leaf)]), });
  *leaf.parent.borrow_mut() = Rc::downgrade(&branch);
  assert_eq!(Some &branch, leaf.parent.borrow().upgrade());
```



Weak pointers

- Anche nei linguaggi con garbage collector si possono creare situazioni dove la memoria non viene reclamata anche se dovrebbe
- Es: una hash-table viene utilizzata per fare memoization, ovvero associare input a output di una funzione per non ricalcolarli
- Se il puntatore dalla hash-table all'input è strong, poiché la hashtable è sempre reachable, tutti gli input usati in passato non possono essere più reclamati anche se sono unreachable in altri modi
- Soluzioni: weak pointers, weak hash tables, memonoids, etc.
 (googlate OCaml + questi nomi per avere esempi)



Smart pointers e concorrenza

- Numerosi altri smart pointers usati in scenari concorrenti con memoria condivisa
 - Mutex<T> con metodo bloccante lock() per ottenere reference al contenuto T
 - Arc<T> reference counting atomico da utilizzare in contesti concorrenti



Smart pointers e concorrenza

```
fn main() {
  let counter = Arc::new(Mutex::new(0)); // se non venisse usato Arc ...
  let mut handles = vec![];
  for in 0..10 {
     let counter = Arc::clone(&counter); // ... qua counter non potrebbe essere
                                          // clonato ...
     let handle = thread::spawn(move || { // e sarebbe riportato un bug di
       let num = counter.lock().unwrap(); // ownership qui
       *num += 1;
     });
     handles.push(handle);
  for handle in handles {
     handle.join().unwrap();
  println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
```



User defined smart pointers

- è sufficiente definire una strattura dati che implementa un certo numero di traits (a seconda di quali features delle reference volete)
- talvolta per implementare certe funzionalità è necessario fare ricorso a costrutti unsafe del linguaggio (che manipolano la memoria bypassando i rigidi controlli di Rust)



Esempio

```
struct MyBox<T>(T); // una tupla con un solo campo
impl<T> MyBox<T> {
  fn new(x: T) -> MyBox<T> { MyBox(x) }
                                // implementiamo il dereferencing, *
impl<T> Deref for MyBox<T> {
  type Target = T;
                                  // associated type: * restituisce un &T,
                                   // ovvero una reference al Target che è T
  fn deref(&self) -> &T { &self.0 } // il T è il valore dell'unico campo della tupla
impl<T> Drop for MyBox<T> {
  fn drop(&mut self) {
     println!("Dropping MyBox<T> with data `{}`!", self.0);
```



Esempio (continua)



Primo meccanismo: ownership + borrowing



Ownership

- ogni cella di memoria sullo heap ha un owner, che è responsabile per la sua deallocazione
- quando una cella sullo heap viene creata e un puntatore a esso viene assegnato a una variabile sullo stack, quest'ultima ne diventa l'owner
- quando invece il puntatore viene assegnato a un'altra cella sullo heap, questa ne diventa l'owner
- quando un owner viene deallocato (e.g. il blocco di una variabile sullo stack viene dellocato) le celle RICORSIVAMENTE possedute vengono rilasciate

Trasferimento della ownership

- una cella sullo heap ha sempre uno e un solo owner
- assegnamenti e passaggio come parametri della variabile/cella che ha l'ownership trasferiscono (move) l'ownership
- quando una variabile perde l'ownership, essa non può più essere utilizzata!

ST CO O ROA

Trasferimento della ownership

STOOL STOOL

Trasferimento della ownership

```
fn main() {
  let s1 = gives ownership();
                               // ownership taken
                               // ownership taken
  let s2 = String::from("hello");
  let s3 = takes_and_gives_back(s2); // s2 looses ownership; s3 takes it
 // the strings pointed to by s1 and s3 are deallocated
fn gives ownership() -> String {
  let some_string = String::from("hello"); // allocated here
  some string
                                         // ownership transferred
fn takes and gives back(a string: String) -> String { // ownership taken
                                                    // ownership transferred
  a string
```



References

- &x è una reference a(l contenuto di) x
- &mut x è una reference a(l contenuto di) x che permette di modificarne il contenuto
- se x ha tipo T, &x ha tipo &T e &mut x ha tipo &mut T
- prendere una reference di una variabile implica fare borrowing della variabile
- no data races (anche concorrentemente):
 - se una variabile è borrowed mutably, nessun altro borrow è possibile e l'owner è frozen (= non può accedere alla variabile fino a quando il borrowing termina)
 - se l'ownership è mutable e la variabile viene borrowed, l'owner è frozen (= non può modificare la variabile fino a quando il borrowing termina)



Borrowing



Borrowing

```
fn main() {
  let mut x = 4;
  let y = &x;
                      // error: assignment to borrowed `x`
  x = 5;
fn main() {
  let mut x = 4;
  { let y = &x; } // ok: the borrow ends at the end of inner block!
  x = 5;
fn main() {
  let x = 4;
  let z = &mut x; // error: cannot borrow immutable local variable as mutable
```



Borrowing



Borrowing



- le celle di memoria hanno un lifetime che indica quando la cella verrà deallocata dall'owner
- lifetime <> scope, p.e. nel caso in cui l'ownership venga trasferita
- ogni reference ha di fatto due lifetime: quello della reference e quello di ciò a cui la reference punta
- NO DANDLING POINTERS: Rust verifica che il primo lifetime sia sempre inferiore al secondo (sintassi concreta: 'a : 'b per 'a,'b variabili di lifetime con significato "'a termina dopo 'b")



- l'unico termine ground di tipo lifetime è 'static (= vivo fino al termine del programma, p.e. variabile globale)
- variabili di lifetime indicate con 'a, 'b, ...
- template astratti su variabili di lifetime + bound (polimorfismo bounded)
- reference tipate con il lifetime Es.: &'a i32 reference a un i32 di lifetime 'a
- elisione: ove non necessari i lifetime si possono non esplicitare



```
fn main() {
    let reference_to_nothing = dangle();
}

fn dangle<'a>() -> &'a String {
    let s = String::from("hello");
        &s
} // error: the lifetime of s ends here and it should end at 'a
```



```
// i lifetime 'b e 'c devono terminare dopo il lifetime di 'a
fn max<'a,'b: 'a,'c: 'a>(x: &'b i32, y: &'c i32) -> &'a i32 {
  std::cmp::max(x,y)
fn main() {
  //let z;
                      // error se z è dichiarato prima di x o y
  let x = 4;
  let y = 3;
  let z;
                      // ok se z è dichiarato dopo x,y
  z = max(&x, &y);
  println!("max = {}", z);
} // i lifetime finiscono in ordine inverso di dichiarazione
```



```
struct ImportantExcerpt<'a> {
    part: &'a str,
}

fn main() {
    let novel = String::from("Call me Ishmael. Some years ago...");
    let first_sentence = novel.split('.')
        .next()
        .expect("Could not find a '."");
    let i = ImportantExcerpt { part: first_sentence };
}
```





Slices

- una slice è uno smart pointer per fare borrowing mutabile o meno di una parte di una struttura
- Es: str (string slices), &[T] (vector slices)
- Es: slice = puntatore + numero di byte + capacità residua
- in quanto smart pointer le slices hanno lifetimes



Slices

```
// This function borrows a slice
fn analyze slice(slice: &[i32]) {
  println!("first element of the slice: {}", slice[0]);
  println!("the slice has {} elements", slice.len());
fn main() {
  // Fixed-size array (type signature is superfluous)
  let xs: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
  // Slice containing last 3 elements
  analyze slice(&xs[2 .. 4])
```



Chiusure

- Rust ha le chiusure che "catturano" le variabili libere nella chiusura
- cattura =
 - Trasferimento di ownership se la chiusura è di tipo move: (move |params| { body })
 - Borrowing mutabile/immutabile altrimenti
- vi è un trait per le funzioni, uno per le chiusure move, uno per le chiusure con borrowing mutabile, uno per quelle immutabili, ...



Osservazioni

- l'analisi statica di Rust aiuta a prevenire moltissimi errori comuni nella gestione esplicita della memoria e nella concorrenza con memoria condivisa
- i messaggi di errore sono spesso molto complessi da decifrare e la soluzione è spesso non ovvia (vedi Q&A sulle mailing list)
- bisogna cercare la (ri)formulazione del codice/algoritmo accettata da Rust
- necessaria ottima conoscenza degli smart pointers di libreria





Claudio Sacerdoti Coen

Dipartimento di Informatica: Scienza e Ingegneria (DISI) claudio.sacerdoticoen@unibo.it

www.unibo.it