博客首页 >> openssl库中的BIGNUM

## openssl库中的BIGNUM

2012年11月20日 13:42:06 阅读数: 7765

openssl库中的BIGNUM,处理大数比较好,可以用在很多方面。

BIGNUM是一个typedef的结构,可以直接使用。但一般来说,使用它的指针结构。如:BIGNUM \*p;

### BIGNUM的创建与释放

函数原型	解释	示例
BIGNUM * BN_new (void);	创建一个BIGNUM的结构,返回新BIGNUM结构的指针	BIGNUM *a = BN_new ();
void BN_free (BIGNUM *);	释放一个BIGNUM	free (a);

# BIGNUM的值测试

函数原型	解释	示例
int BN_cmp (BIGNUM *a, BIGNUM *b);	判断a与b是否相等	if (BN_cmp (a, b) { printf ("a equ b/n"); }
<pre><verbatim>int BN_ucmp (BIGNUM *a, BIGNUM *b);</verbatim></pre>	判断a与b的绝对值是否相等	if (BN_ucmp (a, b)
int BN_is_zero(BIGNUM *a);	判断a是不是为0	if (BN_is_zero (a))
int BN_is_one(BIGNUM *a);	判断a是不是1	if (BN_is_one (a))
int BN_is_word(BIGNUM *a, BN_ULONG w);	判断a是不是值w	if (BN_is_word (a, 12))
int BN_is_odd(BIGNUM *a);	判断a是不是一个奇数	if (BN_is_odd (a))

### BIGNUM的赋值与取值

函数原型	解释	示例
int BN_num_bytes(BIGNUM *a);	返回a的字节数	printf ("length: %d/n", BN_num_tytes (a));
int BN_num_bits(BIGNUM *a);	返回a的二进制位数	printf ("bits: %d/n", BN_num_bits (a) );
int BN_one(BIGNUM *a);	设置a为1	BN_one (a);
int BN_zero(BIGNUM *a);	设置a为0	BN_zero (a);
int BN_bn2bin(const BIGNUM *a, unsigned char *to);	取a为二进制到to中,返回字符串长度	char s[1024]; int length = BN_bn2bin (a, s);
BIGNUM *BN_bin2bn(const unsigned char *s, int len, BIGN UM *ret);	赋二进制值s到ret中,返回ret	char s[] = "1001001"; BN_bin2bn (s, strlen (s), a);
char *BN_bn2hex(const BIGNUM *a);	取a的16进制值,返回一个字符串的指针。此指针要使用完后,手动使用OPENSS L_free释放	<pre>char *p = BN_bn2hex (a); if (p) {     printf ("number is 0x%s/n", p);     OPENSSL_free (p); }</pre>
char *BN_bn2dec(const BIGNUM *a);	取a的10进制值,返回一个字符串的指针。此指针要使用完后,手动使用OPENSS L_free释放	p = BN_bn2dec (a);
int BN_hex2bn(BIGNUM **a, const char *str);	赋16进制值str到*a中,返回成功与否	BN_hex2bn (&a, "0x123F23D12");
int BN_dec2bn(BIGNUM **a, const char *str);	赋10进制值str到*a中,返回成功与否	BN_dec2bn (&a, "1999");

### BIGNUM的计算

第1页 共4页 2018/8/8/星期三 10:05

函数原型	解释	示例
int BN_add(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b);	计算a与b的和,值储存在r中。如果成功,返回1;否则,返回0	BIGNUM *a = BN_new (), *b = BN_n ew (), *r = BN_new (); BN_dec2bn (&a, "1234"); BN_dec2bn (&b, "2345"); BN_add (r, a, b);
int BN_sub(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM * b);	计算a与b的差,值储存在中。返回1或者0	BN_sum (r, a, b);
int BN_mul(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *b, BN_CTX * ctx);	计算a与b的积,值储存在r中。返回1或者0。ctx为一个上下文相关的结构,可以用BN_CTX_new与BN_CTX_free来创建与释放它	BN_CTX *ctx = BN_CTX_new (); BN_mul (r, a, b, ctx); BN_CTX_free (ctx);
int BN_sqr(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BN_CTX *ctx);	计算a的平方,值储存在r中。返回1或者0	BN_sqr (r, a, ctx);
int BN_div(BIGNUM *dv, BIGNUM *rem, const BIGNUM *a, c onst BIGNUM *d, BN_CTX *ctx);	计算a与d的商,值储存在dv中,余数储存在rem中。返回1或者0	BN_div (dv, r, a, b);
int BN_mod(BIGNUM *rem, const BIGNUM *a, const BIGNU M *m, BN_CTX *ctx);	计算a与m的模,值储存在rem中。返回1或者0	BN_mod (r, a, m, ctx);
int BN_nnmod(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNU M *m, BN_CTX *ctx);	计算a与m的模,并且结果如果小于0,就加上m,值储存在r中。返回1或者0	BN_nnmod (r, a, m, ctx);
int BN_mod_add(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *b, cons t BIGNUM *m, BN_CTX *ctx);	计算a与b的和,再模m,值储存在r中。返回1或者0	BN_mod_add (r, a, b, m, ctx);
int BN_mod_sub(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *b, cons t BIGNUM *m, BN_CTX *ctx);	计算a与b的差,再模m,值储存在r中。返回1或者0	BN_mod_sub (r, a, b, m, ctx);
int BN_mod_mul(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *b, cons t BIGNUM *m, BN_CTX *ctx);	计算a与b的积,再模m,值储存在r中。返回1或者0	BN_mod_mul (r, a, b, m, ctx);
int BN_mod_sqr(BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *m , BN_CTX *ctx);	计算a的平方根,再模m,值储存在r中。返回1或者0	BN_mod_sqr (r, a, m, ctx);
int BN_exp(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *p, BN_CTX * ctx);	计算a的p次方,值储存在r中。返回1或者0	BN_exp (r, a, p, ctx);
int BN_mod_exp(BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *p, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx);	计算a的p次方,再模m,值储存在r中。返回1或者0	BN_mod_exp (r, a, p, m, ctx);
int BN_gcd(BIGNUM *r, BIGNUM *a, BIGNUM *b, BN_CTX * ctx);	计算a与b的最大公约数,值储存在r中。返回1或者0	BN_gcd (r, a, b, ctx);
int BN_add_word(BIGNUM *a, BN_ULONG w);	大数a加上w,值储存在a中,返回1或者0	BN_dec2bn (a, "1234"); BN_add_word (a, 1);
int BN_sub_word(BIGNUM *a, BN_ULONG w);	大数a减去w,值储存在a中,返回1或者0	BN_sub_word (a, 23);
int BN_mul_word(BIGNUM *a, BN_ULONG w);	大数a乘以w,值储存在a中,返回1或者0	BN_mul_word (a, 2);
BN_ULONG BN_div_word(BIGNUM *a, BN_ULONG w);	大数a除以w,值储存在a中,返回余数	BN_ULONG ru = BN_div_word (a, 2 56);
BN_ULONG BN_mod_word(const BIGNUM *a, BN_ULONG w);	大数a模w,返回余数	ru = BN_mod_word (a, 256);

转自: http://blogold.chinaunix.net/u/19628/showart\_2081074.html

个人分类: openssl ▼查看关于本篇文章更多信息

上一篇 信号量sem\_t, 互斥锁pthread\_mutex\_t的使用

下一篇 VS2010控制台程序运行一闪而过的完美解决办法

第2页 共4页 2018/8/8/星期三 10:05