HW4 Report

Computer Network 2013313217 조상연

1. Development Environments

- 1. Python Version: Python 3.7 / Python 3.8
- 2. IDE: VS Code
- 3. OS: Mac OS X 10.15.3 / Linux 20.05

2. Getting Started

▶ 메인 서버에서 서버 먼저 실행

python server.py # python3 가 기본이 아니라 오류가 난다면 python3 server.py

- ➤ NAT 속 VM이나 메인 서버에서 client 실행
- ▶ 그 후 Client ID, Server IP 차례로 입력

csy@csy:~\$ python client.py # python3 가 기본이 아니라 오류가 난다면 csy@csy:~\$ python3 client.py Client ID>client1 #Client ID 입력 Server IP>192.168.0.12 #Server IP 입력

3. Design

3.1 사용한 모듈

import os import time import threading import socket

3.2 전체 흐름 및 설계




그림 1 전체 흐름도

Server 는 우선 전체 Client 의 IP 주소와 최근 응답시간에 대한 Dictionary를 생성하고 이를 지속적으로 관리한다. 그리고 Receiver를 통해 들어오는 응답을 Broker를 통해 분류하고 여기서 다시 sender를 통해 전체 혹은 하나의 Client로 전파한다. 또한 Timeout을 주기적으로 검사하여 30 초가 넘어간 Client는 전체 상태에서 삭제하고 이역시 전체 Client에 전파한다.

Client 는 처음 시작할 때 Private IP와 Client ID를 서버로 전송하고 전체 Client의 정보를 전송 받는다. 전송 받은 상태를 지속적으로 관리하며 또한 10초에 한번씩 Keep Alive를 위한 패킷을 Server 측에 전송한다. 또한 다른 Thread로 관리되는 Receiver를 이용해 받은 Packet의 맨 앞자리를 통해 어떤 데이터인지 판별한다. Broker 에선 이러한 헤더 정보 (R(등록), U(삭제))를 통해 payload를 각 기능별 함수로 전달한다. 또한 client 에서 온 채팅 메시지의 경우 화면에 출력하도록 한다.

채팅을 전송할 땐 Client ID의 Private IP와 내 현재 Private IP를 검사하여 같은 NAT 상인 것이 확인되면 해당 Private IP로 전송하도록 하였다.

4. Screen Capture

4.1 기본 등록 및 Show List

그림 2 Register 서버에 등록




그림 3 여러 Client 에서 서버에 접속한 모습

그림 3에서 우측 상단이 Server의 모습입니다. Main01, nat1, nat2 Client 가 순차적으로 접속되었고 Public IP와 Private IP 모두를 전달 받은 모습이 보인다.

```
@ show_list
main01 192.168.0.12:10081 / 192.168.0.12:10081
nat1 192.168.0.12:60555 / 172.16.78.128:10081
nat2 192.168.0.12:50079 / 172.16.78.129:10081
```

그림 4 @show list 구현

Show_list 를 통해 현재 접속한 모든 유저의 Public IP와 Private IP를 확인할 수 있습니다.

4.2 Exit & Timeout

그림 5 main01의 @Exit 에 따라 전파된 모습, @show_list

Main 01 에서 Exit 를 실행한 후 서버에서 unregister 되고, 이를 모든 client 에 전파하였습니다. 전파 받은 client 에선 client list 에서 해당 exit 된 client 를 삭제합니다.

```
main02 192.168.0.12:10081 / 192.168.0.12:10081
main02 is Off-line 192.168.0.12:10081
main03 192.168.0.12:10081 / 192.168.0.12:10081
```

그림 6 main02의 Time out

이번엔 Main02로 접속한 후 강제 종료를 하였습니다. 이 경우 30초 이후에 자동으로 off-line 상태로 인식하고 Unregister 합니다.

```
[@chat nat2 hi
Chat) Send to 172.16.78.129:10081
```

그림 7 같은 NAT 상의 NAT2 Client 로 전송, Private IP 로 전송한 화면

```
Receive ('172.16.78.128', 10081) nat1|hi
nat1> hi
```

그림 8 NAT2 에서 NAT1의 메시지를 받은 화면

같은 NAT 내에선 Private IP 를 통해 전송한 모습입니다. 10081 Port 로 정상적으로 전송되었고 받았습니다. 172.16.78.129:10081 에서 172.16.78.128:10081 로 전송된 모습입니다. (logging 용, 실제 코드에선 삭제)

```
[@chat main03 hihi outsider~
Chat) Send to 192.168.0.12:10081
[@show_list
nat1 192.168.0.12:60555 / 172.16.78.128:10081
nat2 192.168.0.12:50079 / 172.16.78.129:10081
main03 192.168.0.12:10081 / 192.168.0.12:10081
```

그림 9 메인서버로 Public IP 를 통해 전송한 모습

메인 서버에 있는 main 03 으로 전송했을 땐 192.168.0.12 라는 Public IP를 통해 전송하였습니다. 또한 위에서 Unregister 된 main01, main02 가 더이상 show_list 에 나타나지 않음을 알 수 있습니다.