TPO Split « Mind_xtrade »

Indicateur ATAS — Market Profile en lettres, découpable dans la journée, regroupable en composites

Version 3.7 Octobre 2026 ES / NQ — session cash US (RTH)

> **Le besoin couvert.** Le TPO natif d'ATAS sait déplier une journée (touche G) et fusionner des profils, mais pas **couper** une journée en deux. TPO Split permet de découper une séance (typiquement au niveau d'une single print), de traiter chaque morceau comme un profil à part entière avec sa propre Value Area, son POC et son IB, puis de ranger ces morceaux dans des **composites**.

1. Installation

1. **Fermer ATAS.**
2. Copier `TpoSplit.dll` dans le dossier des indicateurs personnels :
   - `%APPDATA%\ATAS\Indicators` (coller ce chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows)
   - si vous utilisez ATAS X : `%APPDATA%\ATAS X\Indicators`
3. Relancer ATAS. Ouvrir un graphique, liste des indicateurs (`Ctrl`+`I`), chercher **« TPO Split « Mind_xtrade » »** et l'ajouter.
4. Vérifier en bas à gauche du graphique la mention **« TPO Split 3.7 »**.

> **Compatibilité.** La DLL a été compilée pour la version d'ATAS d'octobre 2026 (.NET 10). Sur une version d'ATAS nettement plus ancienne ou plus récente, l'indicateur peut ne pas apparaître dans la liste : il faut alors une version recompilée.
> **Mise à jour.** Pour remplacer une version, fermer ATAS avant de copier la nouvelle DLL, puis relancer. ATAS garde en mémoire la version chargée à l'ouverture.

2. Réglage du graphique

Élément	Réglage conseillé
Instrument / unité de temps	ES ou NQ en **30 minutes** (une bougie = une lettre). Le 1 ou 5 min fonctionne aussi.
Historique	Au moins 2 à 3 semaines pour construire des composites.
Séance du graphique	**ETH (séance complète)** si vous voulez les notes Globex de la rotation des enchères. Sinon RTH suffit.
Bougies	Les rendre invisibles (couleurs transparentes) dans les réglages du graphique : seules les lettres de l'indicateur restent.
Zoom vertical	Les lettres s'affichent dès que la ligne de prix fait environ 3 pixels. En dessous, le profil passe en traits fins (mode Auto).

Pourquoi un graphique en bougies et pas le graphique TPO natif ? L'indicateur a besoin du détail période par période pour reconstruire les lettres. Sur le type de graphique TPO natif, un indicateur tiers ne reçoit pas ce détail.

3. Les gestes

Toujours avec la souris posée sur le profil concerné.

Geste	Effet
`G` ou double-clic	Déplier / replier le profil (journée, morceau ou composite), comme la touche G du TPO natif. Déplié : une colonne par période (A, B, C…), côte à côte.
`Shift` + clic	**Couper** : sur un profil déplié, cliquer dans la colonne de la lettre qui doit **commencer** le nouveau morceau. Sur un profil replié, le premier Shift+clic le déplie. Refaire Shift+clic sur la première lettre d'un morceau annule la coupe.
`Ctrl` + clic, puis `Ctrl` + clic	**Créer un composite** : premier clic sur le premier morceau (il s'encadre), second clic sur le dernier. Tous les morceaux entre les deux, inclus, forment le composite.
`Alt` + clic	Supprimer le ou les composites qui contiennent le morceau cliqué.

Exemple : couper sur une single print

Journée avec une single print en D entre deux distributions. Déplier (`G`), puis `Shift`+clic sur la colonne **E** :

- morceau `2026-10-15a` = A → D
- morceau `2026-10-15b` = E → fin de séance

Chaque morceau a sa VA, son POC et son IB. On peut ensuite mettre `15b` dans un composite avec les jours suivants, par exemple `15b → 17a`.



Une coupe dans le temps suffit : une single print signifie qu'une seule période a traversé la zone. Toutes les périodes d'avant sont donc d'un côté, toutes celles d'après de l'autre.

4. Saisie manuelle (alternative aux clics)

Les coupes et composites sont aussi des champs texte dans les réglages (famille « 02. Découpage »). Ils sont enregistrés avec l'espace de travail.

Champ	Syntaxe	Signification
Coupes	`2026-10-15@E` `2026-10-15@E,J; 2026-10-16@F`	Le nouveau morceau commence à la lettre indiquée. Plusieurs coupes par jour possibles ; jours séparés par `;`.
Composites	`2026-10-13a>2026-10-15a` `2026-10-15b>2026-10-17a; 2026-10-20b`	Du morceau X au morceau Y inclus. Un morceau seul est accepté.

Les morceaux s'appellent `date + lettre` : `a` pour le premier, `b` pour le deuxième, etc. Le nom est affiché au-dessus de chaque profil.

5. Ce qui est affiché

- **Morceau seul** : lettres (ou traits fins), Value Area en couleur, hors VA en blanc grisé, POC en rouge, VAH/VAL en pointillés, flèches d'ouverture (à gauche) et de clôture (à droite).
- **Composite replié** : un seul profil. Les journées qui le composent ne sont plus dessinées dessous. VA ombrée, VAH/VAL/POC prolongés vers la droite avec leurs prix (« C1 VAH 7867.75 »…). Le dernier composite est prolongé jusqu'au bord du graphique.
- **Composite déplié** (`G`) : chaque morceau en colonnes, avec la VA du composite en fond. C'est la vue pour repérer où couper.
- **Haut et bas de range** du composite : lignes pleines prolongées vers la droite (« C1 Haut / C1 Bas »), activables aussi pour les morceaux seuls.
- **Initial Balance** : barre épaisse à gauche de chaque profil affiché, calculée sur **ses** deux premières périodes. Journée entière : A+B. Morceau `b` commençant en E : E+F. Composite : les deux premières périodes du composite.
- **Rotation des enchères** : petit bandeau de chiffres sous le profil (voir section 7).

6. Réglages, rangés par familles

Chaque famille regroupe l'interrupteur, les paramètres de calcul et les couleurs d'un même élément. La documentation (ce mode d'emploi, la rotation des enchères et les patterns d'ouverture) s'ouvre depuis l'onglet **« À propos »** de la fenêtre des indicateurs d'ATAS.

Famille	Réglages (valeur par défaut)
01. Séance (calcul)	Début / fin de séance, heure NY (09:30 / 16:00 = 15:30 → 22:00 Paris, lettres A à M, **sans lettre N**, choix aligné sur la définition du profil cash de la formation) · période TPO (30 min) · ticks par ligne (1 = une lettre par tick) · nombre de séances (30).
02. Découpage	Coupes · composites (voir section 4).
03. Profil (lettres)	Style de dessin (Auto = lettres si la place le permet, sinon traits fins ; Blocs = lettre écrite en petit dans chaque bloc quand il est assez grand) · **profil déplié aligné sur l'heure** (non : chaque lettre sous la barre de sa période, la croix du curseur tombe à la bonne heure) · **infobulle au survol** (oui : lettre, heures de la période, plus haut / plus bas) · tout déplier (non) · taille des lettres (9) · écart entre colonnes (11 px, fixe quel que soit le zoom horizontal) · **dégradé lettre après lettre** (4 % : chaque lettre s'éclaircit vers le blanc, A la plus foncée ; 0 = uniforme) · **lettre en cours en surbrillance** (oui, orange) · **prix actuel sur la lettre en cours** (oui : case blanche encadrée qui suit le prix) · couleurs des morceaux a/c/e et b/d/f.
04. Value Area & POC	Value Area % (70, calculée sur le **nombre de TPO**, deux lignes à la fois depuis le POC) · VAH/VAL/POC des morceaux (oui) · **VAH/VAL : épaisseur et type de trait** (1, pointillés) · **POC : épaisseur et type de trait** (1, plein) · **longueur des lignes des morceaux** (largeur du profil / fin de séance / nombre de barres / bord droit) · couleur hors VA · couleur POC.
05. Composites	Couleur · prolonger le dernier composite jusqu'au bord (oui) · **lignes prolongées déjà percées** (limitées au profil / s'arrêtent au premier contact / toujours prolongées) · prolongement des autres (0 barre).
06. Initial Balance	Afficher (oui) · nombre de périodes (2 ; 1 = range d'ouverture) · épaisseur de la barre (3) · traits horizontaux (non), leur épaisseur et type de trait · **taille de l'IB sur la barre** (oui, en ticks ou en points, écrite à la verticale ; semi-transparente pendant la construction, figée en fin d'IB) avec décalage, taille, gras et couleur · couleur.
07. Haut / bas de range	Sur les composites (oui) · sur les journées / morceaux seuls (non) · épaisseur · type de trait · couleur.
08. Ouverture / clôture	Flèches (oui) · **lettre O au prix d'ouverture** dans la colonne A (oui, comme le TPO natif) · couleur.
09. Rotation des enchères	Afficher (oui) · valeurs : note de chaque lettre / cumul évolutif / les deux · total en bout de bandeau (oui) · comparaison au tick près ou par ligne TPO · cumul remis à zéro à chaque morceau (non) · noter la lettre en cours (non) · noter A contre le Globex (oui) · note de la dernière période Globex « pré » (oui) · RF de la nuit Globex « Glx » (non) · dans les composites dépliés (oui) · taille du texte · couleurs +, −, 0 et Globex.
10. Étiquettes	Afficher (oui) · taille du texte (8).
11. Support	Journal de diagnostic (non).

7. Rotation des enchères

Le calcul

Chaque lettre est comparée à la précédente, haut et bas séparément :

- plus haut que la précédente : **+1** · égal : **0** · plus bas : **−1** ;
- idem pour le bas ;
- la note de la lettre est la somme : de **−2** à **+2**.

Une lettre qui déborde la précédente des deux côtés note **0** (+1 en haut, −1 en bas) : elle s'est étendue autant dans les deux sens, aucun camp n'a gagné de terrain. Le **RF** en bout de bandeau est le cumul de la séance (facteur de rotation de Dalton), de B à la dernière lettre terminée.

Haut	Bas	Note
plus haut	plus haut	+2
plus haut	égal	+1
plus haut	plus bas	0
égal	égal	0
égal	plus bas	−1
plus bas	plus bas	−2

L'affichage

- Une case par lettre, dans l'ordre, sous le profil. En mode déplié (`G`), chaque note est exactement sous sa colonne. Vert positif, rouge négatif, gris zéro.
- Une lettre n'est notée qu'une fois sa période terminée (réglable).
- **En bleu, le lien avec le Globex** : sous la colonne A, la note de A comparée à la dernière période Globex (9:00–9:30 NY = 15:00–15:30 Paris), hors cumul de séance ; à gauche du bandeau, « pré » = la note de cette dernière période Globex elle-même, et en option « Glx » = le RF de toute la nuit (18:00 NY la veille → ouverture).
- **Pour le Globex, le graphique doit charger la séance complète (ETH)**. Les profils restent calculés sur la séance cash. En RTH seul, le bandeau affiche « Globex non chargé ».

Comment s'en servir

> **Ce qui est établi** (Dalton, *Mind Over Markets*) : le facteur de rotation n'est pas un signal d'entrée. Il sert d'**arbitre** quand les autres éléments du profil ne tranchent pas la direction à court terme : un cumul positif indique que les acheteurs repoussent les deux bornes vers le haut, un cumul négatif l'inverse.

Pistes de lecture pour l'ouverture cash — ce sont des **hypothèses de travail**, pas des règles démontrées :

1. **Avant l'open**, « pré » et « Glx » disent dans quel sens le Globex s'est construit et si la dernière lettre accélère ou s'essouffle. Un Globex fortement positif juste avant une ouverture dans la valeur de la veille signale souvent un inventaire de nuit acheteur, susceptible d'être soldé dans les premières minutes.
2. **La note de A** (contre la dernière période Globex) :
   - même signe que « pré » (ex. pré +2, A +2) : l'ouverture prolonge la nuit → va dans le sens d'un open drive / test drive ;

- signe opposé (pré +2, A −2) : l'ouverture rejette la nuit → va dans le sens d'un open rejection reverse ;
- A à 0 : débordement des deux côtés ou A contenue → va dans le sens d'un open auction.

3. **B et C** confirment ou contredisent la première lecture, au moment de la rotation d'essai.
4. **Divergences** : le prix prolonge sur un niveau mais les notes passent à 0 ou changent de signe → l'enchère s'essouffle. Même logique qu'une divergence de CVD, à une autre échelle de temps.

> **Limite** : en périodes de 30 minutes, la première heure ne contient que 2 ou 3 notes. C'est un indice de contexte, pas un outil de précision. On n'entre que sur un niveau défini à l'avance.
> **Pour vérifier si ça apporte quelque chose** : pendant 20 séances, noter « pré », la note de A, le type d'ouverture observé et le résultat du trade, puis regarder si la note de A annonce le type d'ouverture mieux que le hasard.

8. Limites connues

- Session RTH uniquement (paramétrable, mais pensé pour l'ouverture cash US).
- **ATAS X** : l'indicateur n'utilise que les types Windows qu'ATAS X sait convertir, la même DLL devrait donc fonctionner sur ATAS X (Windows et macOS) — **non testé à ce jour**. Dossier : `%APPDATA%\ATAS X\Indicators`. S'il n'apparaît pas, chercher « Rejected assembly » dans le journal d'ATAS X.
- **Écart avec le TPO natif d'ATAS** : la session RTH par défaut d'ATAS va jusqu'à 16:15 (lettre N, demi-période après la clôture du cash). TPO Split s'arrête à 16:00. Pour comparer les niveaux, il faut aligner les deux : soit régler le TPO natif sur 15:30 → 22:00 (Paris), soit mettre la fin de séance de TPO Split à 16:15.
- Calcul sur le nombre de TPO, pas sur le volume. La VA d'une journée non coupée peut différer d'une ligne de celle du TPO natif selon la règle d'égalité au POC.
- Les profils sont dessinés sur l'espace temporel de leur journée : la mise en page diffère du graphique TPO natif, qui colle les profils les uns aux autres.
- Le dépliage (G) n'est pas mémorisé d'une session à l'autre ; les coupes et composites, eux, le sont.
- Outil communautaire non officiel, fourni tel quel, sans garantie. Vérifiez les niveaux avant de vous en servir pour trader.

9. Dépannage

Symptôme	Que faire
L'indicateur n'apparaît pas dans la liste	Vérifier le dossier (ATAS ou ATAS X), fermer et relancer ATAS. Si toujours absent : version d'ATAS probablement incompatible, demander une version recompilée.
La version affichée en bas à gauche n'est pas la bonne	ATAS n'a pas été relancé après la copie, ou l'ancienne DLL est encore dans l'autre dossier.
Blocs ou traits au lieu des lettres	Zoomer verticalement, ou passer « Style de dessin » sur Lettres.
Les clics ou la touche G ne réagissent pas	Souris bien sur le profil ; le profil doit être déplié pour couper. Sinon passer par les champs texte, puis activer « Journal de diagnostic » : il écrit `TpoSplit.log` dans `%APPDATA%\ATAS\Logs`.
VAH / VAL / POC différents du TPO natif	Vérifier que les deux outils couvrent la même séance (lettre N, voir Limites), le même nombre de ticks par ligne et, pour un composite, exactement les mêmes journées ou morceaux.
La lettre A ne démarre pas à 15:30 (Paris)	Vérifier les heures de séance dans les réglages (heure de New York).

Contenu du paquet : `TpoSplit.dll` (l'indicateur, documentation intégrée) et ce document.