## 《计算机网络原理》第十二节课官方笔记

## 目录

- 一、本章知识点
- 二、思维导图
- 三、配套练习题

# 一、本章知识点

## 【第五章 第三节】多路访问控制协议


信道划分MAC协议(领会)

随机访问MAC协议(领会)

# 多路访问控制协议

受控接入MAC协议(领会)

# 【知识点 2】随机访问 MAC 协议



随机访问 MAC 协议: 就是所有用户都可以根据自己的意愿随机地向信道上发送信息。如果没有其他用户,则发送成功; 如果有两个或两个以上用户都发送信息,则产生冲突或碰撞,导致用户发送信息失败,每个用户随机退让一段时间后,再次尝试,直至成功。

#### 一、ALOHA 协议(只说不听)

1、最早的, 最基本的无线数据通信协议。

#### 2、纯 ALOHA

工作原理:任何一个站点有数据发送时就可以直接发送至信道。发送数据后对信道进行侦听,如果收到应答信号,说明发送成功;否则说明发生冲突,等待一个随机时间重新发送,直到成功为止。

性能: 网络负载不能大于 0.5

#### 3、时隙 ALOHA

工作原理: 把信道时间划分为离散的时隙,每个时隙为发送一帧所需的时间,每个通信站点只能在每个时隙开始的时刻发送帧。如果在一个时隙内发送帧出现冲突,下一个时隙以概率 p 重发该帧,直到帧发送成功。p 不能为 1,否则会出现死锁。

性能: 网络负载不能超过1。

# 二、载波监听多路访问协议(先听后说)

(Carrier Sense Multiple Access, CSMA)


- 1、基本原理:通过硬件装置,即载波监听装置,使通信站发送数据之前,监听信道上其他站点是否在发送数据,如果在发送,则暂时不发送。
- 2、根据监听策略不同: 非坚持 CSMA; 1-坚持 CSMA; P-坚持 CSMA
- 三、带冲突检测的载波监听多路访问协议(先听后说,边听边说)

(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD)


1、基本原理:通信站使用 CSMA 协议进行数据发送;在发送期间如果能检测到碰撞,立即终止发送,并发出一个冲突强化信号,使所有

通信站点都知道冲突的发生;发出冲突强化信号后,等待一个随机时间,再重复上述过程。

- 2、CSMA/CD 的工作状态分为: 传输周期、竞争周期、空闲周期。
- 3、信道3种状态:传输状态、竞争状态、空闲状态。
- 4、在使用 CSMA/CD 协议实现多路访问控制时,需要满足下列约束 关系:



## 【知识点 3】受控接入 MAC 协议



受控接入:各个用户不能随意的接入信道而必须服从一定的控制,分为集中式控制和分散式控制。

- 一、集中式控制:系统有一个主机负责调度其他通信站接入信道,从而避免冲突。
- 1、方法:轮询。
- 二、分散式控制:
- 1、方法: 令牌技术。

令牌是一种特殊的帧,代表了通信站使用信道的许可。在信道空闲时 一直在信道上传输。一个通信站想要发送数据就必须首先获得令牌。

#### 2、令牌环的操作过程:

第一: 网络空闲时, 只有一个令牌在环路上绕行。

第二: 当一个站点要发送数据时,必须等待并获得一个令牌,将令牌的标志位置为"1",随后便可发送数据。

第三:环路中的每个站点边转发数据,边检查数据帧中的目的地址, 若为本站点的地址,便读取其中所携带的数据。

第四:数据帧绕环一周返回时,发送站将其从环路上撤销,即"自生 自灭"。

第五:发送站点完成数据发送后,重新产生一个令牌传至下一个站点,以使其他站点获得发送数据帧的许可权。

3、令牌丢失和数据帧无法撤销是环网上最严重的两种错误。

## 【第五章 第四节】局域网

- 1、局域网(LAN): 一般采取广播的方式,局部区域网络,覆盖面积小,网络传输 速率高,传输的误码率低。
- 2、为了使数据链路层更好地适应多种局域网标准, IEEE802 委员会 将局域网的数据链路层拆分为两个子层:

逻辑链路控制(Logical Link Control, LLC)子层(名存实亡)

#### 介质访问控制 MAC 子层

#### 【知识点 1】数据链路层寻址与 ARP

- 一、MAC 地址:又称物理地址、局域网地址。MAC 地址具有唯一性,每个接口(网络适配器)对应一个 MAC 地址。
- 1、以太网和 IEEE 802.11 无线局域网,使用的 MAC 地址长度为 6字节。共有 2<sup>48</sup> 个可能的 MAC 地址。
- 2、表示法: MAC 地址为 6 字节,通常采用十六进制表示法,每个字节表示一个十六进制数,用-或:连接起来。例如 00-2A-E1-76-8C-39
- 3、MAC 地址空间的分配由电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)统一管理。IEEE 负责分配 MAC 地址的前 24 位的 MAC 地址块,厂商自己分配后 24 位。

#### 4、MAC 广播地址: FF-FF-FF-FF-FF

- 二、地址解析协议(ARP)根据本网内目的主机的或默认网关的 IP 地址获取其 MAC 地址。
- 1、ARP 查询分组是通过一个广播帧发送的,而 ARP 响应分组是通过一个标准的单播帧发送的
- 2、ARP 是<mark>即插即用</mark>的,一个 ARP 表是自动建立的,它不需要系统管理员来配置。

#### 【知识点 2】以太网

- 一、以太网:是到目前为止最流行的<mark>有线局域网</mark>技术,几乎占领着现有的有线 局域网市场。(IEEE802.3)
- 二、以太网成功的原因:
- 1、以太网是第一个广泛部署的高速局域网。
- 2、令牌环网、FDDI、ATM 比以太网更加复杂、昂贵。

- 3、以太网在数据速率方面比 FDDI、ATM 毫不逊色。
- 4、以太网硬件价格极其便宜,网络造价成本低。
- 三、经典的以太网是采用粗同轴电缆连接的总线型以太网(10Base-5)
- 1、数据传输速率为 10Mbit/s, 无连接不可靠。
- 2、在一个冲突域中往返总的传播时延为 51.2μs,所以以太网最短帧长为 64 字节。
- 3、网段和网段之间用中继器连接, 最多有4个中继器。
- 4、MAC 协议采用 CSMA/CD 协议。
- 四、以太网帧结构

6字节	6字节	2字节	46——1500字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据	CRC

- 1、目的地址和源地址: MAC 地址;
- 2、类型:标识上层协议。
- 3、数据: 封装的上层协议的分组;
- 4、CRC: 校验采用循环冗余校验。
- 5、除数据部分: 18字节。以太网帧最短 64字节, 那么数据字段最短

## 46 字节。

五、以太网技术

分类	传输介质	传输速率	标准
10Base-T	非屏蔽双绞线(UTP)	10Mbit/s	IEEE 802.3
100Base-T (快速以太网)	UTP	100Mbit/s	IEEE 802.3u
干兆位以太网	光纤、UTP (屏蔽双绞线)STP	1000Mbit/s	IEEE 802.3标准的扩展
万兆位以太网		10Gbit/s	IEEE 802.3ae

# 【知识点 3】交换机

- 一、应用最广泛的数据链路层设备
- 二、以太网交换机转发和过滤

交换机的基本工作原理: 当一帧到达时,交换机首先需要决策将该帧 丢弃还是转发,如果是转发的话,还必须进一步决策应该将该帧转发 到哪个端口去。决策依据是,以目的 MAC 为主键查询内部转发表。

- 三、以太网交换机的自学习(建立转发表)
- 1、以太网交换机有 4 个端口,各连接一台计算机,其 MAC 地址分别是 ABCD。
- 2、一开始,以太网交换机里面的转发表是空白的。
- 3、A向B发送一个帧,从端口1进入交换机。
- 4、交换机先查询转发表, 没找到往哪里转发该帧。
- 5、交换机就把这个帧的源 MAC 地址 A 和端口 1 写入交换表, 完成第一次学习。
- 6、除向端口1以外所有端口泛洪(广播)这个帧。
- 四、以太网交换机的优点
- 1、消除冲突
- 2、支持异质链路

3、网络管理。

#### 【知识点 4】虚拟局域网 VLAN

(Virtual Local Area Network, VLAN)

- 一、虚拟局域网:一种基于交换机(必须支持 VLAN 功能)的逻辑分割(或限制)广播域的局域网应用形式。以软件的方式划分和管理局域网中的工作组,限制接收广播信息的主机数,不会因为传播过多的广播信息而引起性能的恶化。
- 二、划分虚拟局域网的方法:
- 1、基于交换机端口划分
- 2、基于 MAC 地址划分
- 3、基于上层协议类型或地址划分

二、配套习题

- 1、局域网 LAN 一般采用的传输方式为(C)
  - A: "高速"方式 B: "无线传输"方式
  - C: "广播"方式 D: "存储-转发"方式
- 2、划分虚拟局域网的方法中不包括( A )。

A:按安全需求划分 B:按 MAC 地址划分

- C:按交换端口号划分 D:按第三层协议划分
- 3、在以下设备中,具有唯一的 MAC 地址,用来标识局域网中的结点的是( C )。

A:主机 B:路由器 C:网络适配器 D:链路层交换机

4、在数据链路层的子层中,与介质访问控制有关的内容都放在(C) 子层。

A:LAN B:LLC C:MAC D:IEEE

5、下列是目前应用最广泛的数据链路层设备的是( D )。

A:路由器 B:集线器 C:中继器 D:交换机