Informe de Rendimiento y Sobrecarga -Equipo Guadalajara

1. Introducción

Este dashboard tiene como objetivo brindar al preparador físico una herramienta visual que centraliza la información clave de cada jugador y partido, permitiendo:

- Analizar el rendimiento individual y colectivo.
- Monitorear la carga física de entrenamientos y partidos.
- Identificar riesgos de sobrecarga mediante indicadores como el ACWR.
- Facilitar la toma de decisiones en la planificación semanal de entrenamientos.

2. Explicación visual del Dashboard

La siguiente imagen corresponde al dashboard diseñado para el análisis individual y colectivo del equipo. Cada sección ha sido pensada para que el preparador físico pueda interpretar fácilmente el estado de cada jugador.



2.1 Navegación y filtros

- Selector de Rival: permite elegir el equipo contra el que se jugó.
- Selector de Fecha: filtra el partido específico.
- Selector de Jugador: muestra los jugadores disponibles para ese partido.

2.2 Panel de datos principales

Dato Explicación

Minutos jugados Tiempo efectivo que el jugador estuvo

en cancha.

Distancia total Metros recorridos durante el partido,

medidos con sensores WIMU.

Rendimiento Índice calculado considerando

intensidad relativa al tiempo jugado.

Sobrecarga Estado físico actual post-partido,

considerando entrenos y partidos de

los 7 días previos.

3. Fórmulas y cálculos

Esta sección documenta cómo se calculan los principales indicadores del dashboard.

3.1 Carga Física Diaria (CT)

Cada sesión de entrenamiento o partido se descompone en CE, CS y CR.

Fórmula: CT = CE + CS + CR

3.2 Rendimiento e Intensidad

Paso 1. Intensidad relativa por minuto:

Intensidad/min = Distancia Total (m) ÷ Minutos Jugados

Paso 2. Normalización a escala 0-100:

Rendimiento = ((Intensidad/min - Min) ÷ (Max - Min)) × 100

3.3 Carga Previa (gráficas)

Ventana: 7 días anteriores al match-day (sin incluir el partido actual).

 $CT_prev7d = \Sigma (CE + CS + CR)$ para esos 7 días.

3.4 Sobrecarga y ACWR

Paso 1. Carga aguda (incluye el partido actual): $CT_7d = \Sigma (CE + CS + CR) [días f-6 a]$

Paso 2. Carga crónica (promedio semanal): $CT_28d_avg = \Sigma$ ($CT_3de_3e_3$ días previos)

÷ 4

Paso 3. ACWR = $CT_7d \div CT_28d_avg$

Clasificación:

- <0.80 → Baja
- 0.80–1.30 → Óptima
- 1.30-1.50 → Alta
- ->1.50 → Muy alta

3.5 Ejemplo aplicado

Jugador: Erick Gutiérrez

- Minutos: 111
- Distancia: 11,715 m
- Intensidad/min:

$$11,715 \div 111 = 105.45 \, m/min$$

Si en el histórico:

- Min = 80
- Max = 130

Entonces:

$$Rendimiento = \frac{105.45 - 80}{130 - 80} \times 100 = 51.0$$

Esto significa que su rendimiento estuvo al 51% de su máximo histórico.

4. Interpretación práctica

Explicamos cómo debe usarlo el PF:

- Si **ACWR > 1.50**, el jugador está en riesgo → priorizar carga regenerativa.
- Si ACWR < 0.80, aumentar cargas sostenidas/explosivas.
- Relacionar la **carga previa (gráficas)** con el **rendimiento** para entender cómo influyó la semana anterior en el partido.