### 一、集群目的

集群可将多台电脑连接起来,**同时**处理**同一个**任务,利用 Smart3D建模时,会将建模区域分成若干个区块,以32个区块为例, 若是集群中共有32台电脑,则每台电脑处理一个区块,大大提升了建 模效率。

## 二、环境要求

- 1、Win10、Win7皆可以进行集群,本文案例使用Win10系统
- 2、所有集群电脑中Smart3D的版本务必一致!!!
- 3、主机(1台)的内存最好在16GB以上, 副机若干
- 4、所有集群电脑需处在同一局域网下

## 三、集群思路

- 1、主机A为所有集群电脑组中的老大,负责建立工程,映射网络驱动器和共享磁盘(待处理数据位置以及处理结果存放的文件位置)
- 2、副机B,C,D...等通过设置引擎位置,对主机A建立的工程进行处理

# 四、具体操作


- 1、使集群所需的电脑处于同一局域网下
- 2、局域网共享设置

在F盘(其它盘也可以,确保该盘资源充足即可)建立文件夹Smart3D(文件夹名称随意),在该目录下建立子文件夹OriginData, jobs, Projects。OriginData存放原始数据,jobs用于建立局域网引擎路径,Projects用于存放CC工程和成果。将上述四个文件夹设置为局域网共享,以Smart3D文件夹为例,其余三个文件夹均以此设置,操作顺序从左至右。

ps:上述提到的文件夹均可命名为其它名字,但不要出现中文和特殊字符。




若共享权限的组或用户名中没有Everyone,可根据下图添加 Everyone工作组,查找位置的名称CLUSTER1为本人计算机的名称,故 查找位置为计算机名,操作顺序从左至右。



#### 3.映射网络驱动器

网络驱动器的名称建议不要选常用的C, D, E, F。可正序或倒序选择第一个。需要映射的文件夹为网络盘中之前建好的Smart3D文件夹,具体操作如下面两图所示。






#### 4.CC集群设置

(1) 在主机上新建CC工程,工程路径选择为网络路径下的Projects 文件夹,如下图所示: 注意:使用集群的情况下,工程内影像的路径也必须为网络路径。事实上,工程路径、引擎路径、影像路径等均建议直接使用网络路径,不可使用映射盘路径!!!


(对比一下两个路径你就会明白:

网络路径\\Lyq0729a\v\ccwork\Bo


本地路径V:\ccwork\Bo)



(2) 在选项中修改引擎路径为**jobs**,同样使用**网络路径**。勾选UNC, **需将Project file工程名称键**入,即工程路径+工程名(.ccm)




(3)打开每台节点机的ContextCapture Settings(CC Seting)工具, 修改引擎路径,其路径与第二步一样。



# 此时既完成了CC集群搭建,在主机上提交空三或建模,打开每个节点机的引擎即可实现集群运行。

#### 5. 查看任务监视序列

提交空三后,点击"Job queue",现实2个运算引擎端,即设置集群成功。



# □五、报错和解决办法

问题1: Error: failed to unlock

Error: failed to unlock "...\Jobs\Engines\desktop.xml"

Error: failed to create Engine information

分析: unlock 锁住; 无法创建引擎信息;

解决方法:磁盘共享权限没有设置为读/写,检查共享权限,用

户权限的读写要勾选上

#### 问题2: Ignoring job ...

Ignoring job ..., "//test.ccm" not found 忽略任务, .ccm工程 找不到

分析:工程选项里的网络地址没设置正确;ContextCapture Center Settings里的地址没有设置正确,或是CCCS没有生效,需要手动启用引擎;引擎还是以前或其他地址,打开引擎看地址是不是现在工程的网络地址;

解决方法:检查工程选项网络路径、检查CCCS网络路径是否对应、检查引擎里的网络引擎是否对应。