△ 郭隆邦 📋 2023-02-11

▼ 7. 旋转渲染结果(.up相机上方向)

up 是相机对象的**上方向**属性,当你改变 up 属性时候,就好比你生活中拍照时候,扭转你的相机姿态角度进行拍照,这时候你的照片也会跟着相机姿态旋转。

.up 属性默认值是 new THREE. Vector3(0,1,0) ,意思是沿着y轴朝上。

```
console.<mark>log('.up默认值'</mark>,camera.up);
```

测试改变上方向 .up

你可以改变相机的上方向 .up 属性值,然后观察canvas画布上模型渲染的效果有什么变化,还可以观察三维坐标轴 new THREE.AxesHelper()的变化。

把相机对象 .up 属性默认值 new THREE.Vector3(0,1,0) 改为相反方向 new THREE.Vector3(0,-1,0) , 沿着y轴负方向, up改变后的渲染效果你可以看到, 绿色y轴向下,与原来方向相反。

```
// 你可以看到模型相比原来上下颠倒 y坐标轴朝下 camera.up.set(0,-1,0)

//渲染效果: 红色x轴向上 camera.up.set(1,0,0);

//渲染效果: 蓝色z轴向上 camera.up.set(0,0,1);
```

注意执行顺序问题

注意 .up 属性和 .position 属性一样,如果在 .lookAt() 执行之后改变,需要重新执行 .lookAt() 。

```
camera.lookAt(0,0,0);
camera.up.set(0,0,1);//改变up
camera.lookAt(0,0,0);//执行lookAt重新计算相机姿态
```

← 6. 不同方向的投影视图

8. 管道漫游案例→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫**ICP**备16004767号-2