
△ 郭隆邦 🗎 2023-01-20

今 5. 第一个3D案例—透视投影相机

视频讲解地址口

Threejs如果想把三维场景 Scene 渲染到web网页上,还需要定义一个**虚拟相机** Camera ,就像你生活中想获得一张照片,需要一台用来拍照的相机。



透视投影相机 PerspectiveCamera

Threejs提供了正投影相机OrthographicCamera 和透视投影相机PerspectiveCamera 。本节课先给大家比较常用的透视投影相机 PerspectiveCamera 。

透视投影相机 PerspectiveCamera 本质上就是在模拟人眼观察这个世界的规律。

```
// 实例化一个透视投影相机对象 const camera = new THREE.PerspectiveCamera();
```

相机位置 .position

生活中用相机拍照,你相机位置不同,拍照结果也不同,threeis中虚拟相机同样如此。

比如有一间房子,你拿着相机站在房间里面,看到的是房间内部,站在房子外面看到的是房子外面效果。


相机对象 Camera 具有位置属性 .position , 通过位置属性 .position 可以设置相机的位置。

```
//相机在Three.js三维坐标系中的位置
// 根据需要设置相机位置具体值
camera.position.set(200, 200, 200);
```

相机观察目标 .lookAt()

你用相机拍照你需要控制相机的**拍照目标**,具体说相机镜头对准哪个物体或说哪个坐标。对于threejs相机而言,就是设置 .lookAt() 方法的参数,指定一个3D坐标。

```
//相机观察目标指向Threejs 3D空间中某个位置 camera.lookAt(0,0,0); //坐标原点 camera.lookAt(0,10,0); //y轴上位置10 camera.lookAt(mesh.position);//指向mesh对应的位置
```



判断相机相对三维场景中长方体位置

你可以把三维场景中长方体 mesh 想象为一个房间,然后根据相机位置和长方体位置尺寸对比,判断两者相对位置。你可以发现设置相机坐标(200, 200, 200),位于长方体外面一处位置。

```
// 长方体尺寸100, 100, 100

const geometry = new THREE.BoxGeometry( 100, 100, 100 );


const mesh = new THREE.Mesh(geometry,material);

// 相机位置xyz坐标: 0,10,0

mesh.position.set(0,10,0);

// 相机位置xyz坐标: 200, 200, 200

camera.position.set(200, 200, 200);
```



定义相机渲染输出的画布尺寸

你生活中相机拍照的照片是有大小的,对于threejs而言一样,需要定义相机在网页上输出的 Canvas**画布**(照片)尺寸,大小可以根据需要定义,这里先随机定义一个尺寸。


Canvas画布:课程中会把threejs虚拟相机渲染三维场景在浏览器网页上呈现的结果称为 Canvas画布。

// 定义相机输出画布的尺寸(单位:像素px)

const width = 800; //宽度 const height = 500; //高度

透视投影相机 PerspectiveCamera: 视锥体

透视投影相机的四个参数 fov, aspect, near, far 构成一个**四棱台**3D空间,被称为**视锥体**, 只有视锥体之内的物体,才会渲染出来,视锥体范围之外的物体不会显示在Canvas画布上。



```
// width和height用来设置Three.js输出的Canvas画布尺寸(像素px)
const width = 800; //宽度
const height = 500; //高度
// 30:视场角度, width / height:Canvas画布宽高比, 1:近裁截面, 3000: 远裁截面
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(30, width / height, 1, 3000);
```

PerspectiveCamera 参数介绍:

PerspectiveCamera(fov, aspect, near, far)

参数	含义	默认 值
fov	相机视锥体竖直方向视野角度	50
aspect	相机视锥体水平方向和竖直方向长度比,一般设置为Canvas画布宽高比width / height	1
near	相机视锥体近裁截面相对相机距离	0.1

js

参数	含义	默认 值
far	相机视锥体远裁截面相对相机距离,far-near构成了视锥体高度方向	2000

← 4. 第一个3D案例—创建3D场景

6. 第一个3D案例—渲染器→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫**ICP**备16004767号-2