
△ 郭隆邦 📋 2023-01-20

◆1. 三维向量Vector3与模型位置

点模型 Points 、线模型 Line 、网格网格模型 Mesh 等模型对象的父类都是Object3D 了,如果想对这些模型进行旋转、缩放、平移等操作,如何实现,可以查询Threejs文档Object3D 了对相关属性和方法的介绍。



三维向量 Vector3

三维向量 Vector3 有xyz三个分量, threejs中会用三维向量 Vector3 表示很多种数据,本节课提到的比较简单,就是位置 .position 和缩放 .scale 属性。

查看three.js文档你可以知道 Vector3 对象具有属性 .x 、 .y 、 .z , Vector3 对象还具有 .set() 等方法。

//new THREE.Vector3()实例化一个三维向量对象 const v3 = new THREE.Vector3(0,0,0); console.log('v3', v3); v3.set(10,0,0);//set方法设置向量的值 v3.x = 100;//访问x、y或z属性改变某个分量的值

js

位置属性 .position

```
// 位置属性.position使用threejs三维向量对象Vector3表示的
console.log('模型位置属性.position的值', mesh.position);
```

模型位置 .position 属性用一个三维向量表示,那意味着,以后你想改变位置属性,就应该查询文档Vector3。

这里之所以强调这一点,课程目的不单单是给你介绍具体的知识点,也是在引导你学会查文档,降低记忆压力。

改变位置属性

通过模型位置属性 .position 可以设置模型在场景Scene中的位置。模型位置 .position 的默认值是 THREE.Vector3(0.0,0.0,0.0) ,表示坐标原点。

设置网格模型v坐标

```
mesh.position.y = 80;
```

设置模型xyz坐标

```
mesh.position.set(80,2,10);
```

平移

执行 .translateX() 、 .translateY() 等方法本质上改变的都是模型的位置属性 .position 。

网格模型沿着x轴正方向平移100,可以多次执行该语句,每次执行都是相对上一次的位置进行平移变换。

```
// 等价于mesh.position = mesh.position + 100;
mesh.translateX(100);//沿着x轴正方向平移距离100
```

```
mesh.translateZ(-50);
```

沿着自定义的方向移动。

```
//向量Vector3对象表示方向

const axis = new THREE.Vector3(1, 1, 1);

axis.normalize(); //向量归一化

//沿着axis轴表示方向平移100

mesh.translateOnAxis(axis, 100);
```

缩放

属性 .scale 表示模型对象的xyz三个方向上的缩放比例, .scale 的属性值是一个三维向量对象 Vector3 ,默认值是 THREE.Vector3(1.0,1.0,1.0) 。

x轴方向放大2倍

```
mesh.scale.x = 2.0;
```

网格模型xyz方向分别缩放0.5,1.5,2倍

```
mesh.scale.set(0.5, 1.5, 2)
```

← 8. 旋转、缩放、平移几何体

2. 欧拉Euler与角度属性.rotation→