今 5. 工厂光源(环境贴图和环境光)

接下来两节课利用前面知识,给大家总结下,如何设置类似工厂、园区等3D场景的光照。

- 环境贴图
- 环境光
- 平行光模拟太阳光(下节课内容)

具体threejs知识点前面基本都讲解过,下面把重点放在整体思路讲解上,具体代码你可以参考课件源码。

测试工厂模型中光源

课件"演示"文件加载了一个工厂模型,你可以把代码中所有光源注释,执行代码,你无法正常看到工厂模型颜色。

环境贴图

如果你不设置任何光源和环境贴图,qltf模型默认PBR材质不会正常显示,一片漆黑。

不过你不设置任何光源,只设置环境贴图,物体表面也能看到。虽然环境贴图不是光源,但是会模拟物体周围环境的反射光。就好比你站在街上,周围房子、树木、马路也会反射光线到你身上。

通过 .envMapIntensity 可以调节环境贴图对模型外表面的影响程度, .envMapIntensity 的值可以通过gui交互界面调节。

```
const textureCube = new THREE.CubeTextureLoader()
    .setPath('./环境贴图/')
    .load(['px.jpg', 'nx.jpg', 'py.jpg', 'ny.jpg', 'pz.jpg', 'nz.jpg']);
textureCube.encoding = THREE.sRGBEncoding;
loader.load("../工厂.glb", function (gltf) {
    gltf.scene.traverse(function (obj) {
        if (obj.isMesh) { //判断是否是网格模型
            obj.material.envMap = textureCube; //设置环境贴图
            obj.material.envMapIntensity = 1.0;
```

```
});
})
```

一般实际开发,对于偏向写实的场景,需要设置环境贴图,比如产品展示、物联网或数字孪生的场景。

环境光

一般三维场景需要添加环境光,来整体调节三维场景的明暗,环境光强度可以通过参数2,或光照强度属性 .intensity 设置。

实际开发,可以先给一个大概的值,然后通过gui交互界面微调 AmbientLight 的光照强度属性 .intensity 。

```
const ambient = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.4);
scene.add(ambient);
```

GUI可视化调试

关于gui的介绍,参考入门部分18. gui.js库(可视化改变三维场景) 🖸

前面入门部分讲解过gui相关知识,对于光源的等参数,人的大脑很难根据代码想象出来具体效果,所以需要通过可视化的方式调参数。

```
// 从threejs扩展库引入gui.js
import { GUI } from 'three/addons/libs/lil-gui.module.min.js';
const gui = new GUI();//创建GUI对象
gui.domElement.style.right = '0px';
gui.domElement.style.width = '300px';
```

gui控制环境光光照强度 .intensity

```
gui.add(ambient, 'intensity', 0, 2).name('环境光.intensity');
```

GUI控制环境贴图强度 .envMapIntensity

通过材质的环境贴图强度属性 .envMapIntensity ,可以控制环境贴图对物体表面的影响程度,类比环境光的光照强度。

```
const obj = {
    envMapIntensity:1.0,
}
gui.add(obj,'envMapIntensity',0,2).onChange(function(value){
    // 递归遍历, 批量设置模型材质的`.envMapIntensity`属性
    gltf.scene.traverse(function (obj) {
        if (obj.isMesh) {
            obj.material.envMapIntensity = value;
        }
     });
})
```

← 4. 阴影.mapSize和.radius

6. 工厂光源(平行光模拟太阳光)→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫ICP备16004767号-2