△郭隆邦 🗒 2023-09-03

◆11. 鼠标滑动改变视角(指针锁定模式)

前面改变相机左右和上下视角,用的是鼠标拖动方式,本节课给大家演示一个游戏、元宇宙项目中,常用的不用拖动,鼠标直接滑动改变相机玩家角色或相机视角。

知识点回顾

你可以把原来鼠标左键拖动改变视角的代码 if (leftButtonBool) {} , if条件去掉,只剩下鼠标滑动改变视角,你会发现并不是很好控制,有个问题,鼠标离开网页后,无法在旋转玩家视角,那么怎么解决?请看下面关于**指针锁定模式**的介绍。

```
let leftButtonBool = false;//记录鼠标左键状态
document.addEventListener('mousedown', (event) => {
    leftButtonBool = true;
});
document.addEventListener('mouseup', () => {
    leftButtonBool = false;
});

document.addEventListener('mousemove', (event) => {
    if (leftButtonBool) {//根据左键按下拖动才起作用
        player.rotation.y -= event.movementX / 600;
        cameraGroup.rotation.x -= event.movementY / 600;
}
});
```

体验案例源码

你可以打开本节课案例源码,然后鼠标点击页面随便一个位置,就会进入指针锁定模式,人话说,这时候,你发现鼠标箭头不见了,鼠标可以上下左右无限滑动,如果你按下键盘左上角 Esc按键,鼠标指针箭头恢复到原来状态。

请求指针锁定 requestPointerLock

鼠标滑动时候,会受到浏览器网页页面窗口范围限制,不能无限制移动,这时候可以通过执行 requestPointerLock() 请求指针锁定。

```
// 当鼠标左键按下后进入指针锁定模式(鼠标无限滑动)
addEventListener( 'mousedown', () => {
    document.body.requestPointerLock();//body页面指针锁定
});
```

你执行 document.body.requestPointerLock(); 以后, 意味着

document.pointerLockElement 属性,会拥有一个值 document.body

```
if(document.pointerLockElement == document.body){
    // 指针锁定模式下,才能执行的代码
}
```

在指针锁定模式下, 改变玩家人姿态角度

进入指针模式后,才能根据鼠标位置控制人旋转

通过 document.pointerLockElement 判断web页面是否进入指针锁定模式。

鼠标点击页面进入指针锁定模式的时候,点击位置默认鼠标的坐标为原点,左右方向是x坐标 .movementX (单位像素),上下方面是y坐标 .movementY 。

```
// 人和相机初始姿态正前方:沿着z轴正半轴方向
//鼠标左右移动,人绕y轴旋转
addEventListener('mousemove', (event) => {
    // 进入指针模式后,才能根据鼠标位置控制人旋转
    if (document.pointerLockElement == document.body) {
        // 鼠标左右滑动,让人左右转向(绕y轴旋转),相机会父对象人绕左右转向
        //加减法根据左右方向对应关系设置,缩放倍数根据,相应敏感度设置
        person.rotation.y -= event.movementX / 500;
    }
});
```

退出指针锁定模式

执行 document.exitPointerLock(); 可以退出指针锁定,或者键盘键盘Esc退出指针锁定模式,就像你玩游戏一样。

. 10	玩家角	名七七	\$ 7 .75	マまり
← IU.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	四/十/17	1四四川	义 兆)

12. 快捷键切换第一、第三人称→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫**ICP**备16004767号-2