
△ 郭隆邦 📋 2023-02-11

◆ 3. 包围盒Box3

所谓包围盒 Box3 , 就是一个长方体空间, 把模型的所有顶点数据包围在一个最小的长方体空间中, 这个最小长方体空间就是该模型的包围盒 Box3 。



包围盒Box3

包围盒Box3表示三维长方体包围区域,使用min和max两个属性来描述该包围区域,Box3的min和max属性值都是三维向量对象Vector3。

描述一个长方体包围盒需要通过xyz坐标来表示, X范围[Xmin,Xmax],Y范围[Ymin,Ymax],Z范围[Zmin,Zmax], .min 属性值是 Vector3(Xmin, Ymin, Zmin), .max 属性值是 Vector3(Xmax, Ymax, Zmax).

```
const box3 = new THREE.Box3()
console.log('box3',box3);
box3.min = new THREE.Vector3(-10, -10,0);
box3.max = new THREE.Vector3(100, 20,50);
```

计算模型最小包围盒 .expandByObject()

模型对象,比如mesh或group,作为 .expandByObject() 的参数,可以计算该模型的包围 盒。

```
const box3 = new THREE.Box3();
box3.expandByObject(mesh); // 计算模型包围盒
console.log('查看包围盒',box3);
```

浏览器控制台你可以通过 .min 和 .max 属性查看模型的包围盒信息。

包围盒尺寸 .getSize()

返回包围盒具体的长宽高尺寸

```
const scale = new THREE.Vector3()
// getSize()计算包围盒尺寸
// 获得包围盒长宽高尺寸,结果保存在参数三维向量对象scale中
box3.getSize(scale)
console.log('模型包围盒尺寸', scale);
```

包围盒几何中心 .getCenter()

Box3方法 .getCenter() 计算返回包围盒几何中心

```
// 计算包围盒中心坐标

const center = new THREE.Vector3()

box3.getCenter(center)

console.log('模型中心坐标', center);
```

← 2. 正投影相机-Canvas尺寸变化

4. 地图案例(包围盒、正投影)→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫**ICP**备**16004767号-2**