
• 窗函数有四个评价指标, 泄露指数, 主瓣宽度, 旁瓣衰减, 旁瓣滚降率。

# 信号截断及能量泄漏效应

- 傅里叶变换是研究整个时间域和频率域的关系的。当运用计算机 实现工程测试信号处理时,不可能对无限长的信号进行测量和运 算,而是取其有限的时间片段进行分析。从信号中截取一个时间 片段,然后用观察的信号时间片段进行周期延拓处理得到虚拟的 无限长的信号。
- 原来的信号被截断以后,其频谱发生了畸变,原来集中某处的能量被分散到两个较宽的频带中去了,这种现象称之为频谱能量泄漏。
- 为了减少频谱能量泄漏,可采用不同的截取函数对信号进行截断, 截断函数称为窗函数。泄漏与窗函数频谱的两侧旁瓣有关,如果两侧旁瓣的高度趋于零,而使能量相对集中在主瓣,就可以较为接近于真实的频谱,为此,在时间域中可采用不同的窗函数来截断信号。

• 汉明窗和海宁窗类似,汉明窗两端不能到零,而海宁窗两端是零。汉明窗能够减少很近的旁瓣泄露,但是稍远一点的旁瓣泄露比海宁窗严重。


#### 汉宁(Hanning)窗



- 汉宁(Hanning)窗又称升余弦窗, 汉宁窗可以看作是**3**个矩形时间窗的 频谱之和,它可以使用旁瓣互相抵消, 消去高频干扰和漏能。
- clc, clear all, close all
- N=51;
- w = hanning(N);
- W = fft(w, 256);
- subplot(2,1,1);
- stem([0:N-1],w);
- subplot(2,1,2);
- plot([-128:127],abs(fftshift(W)))

# 汉明窗 (Hamming)

- 汉明(Hamming)窗也是余弦窗的一种,又称改进的升余弦窗,汉明窗与汉宁窗都是余弦窗,只是加权系数不同。汉明窗加权的系数能使旁瓣达到更小。
- clc, clear all, close all
- N=51;
- w = hamming(N);
- W = fft(w, 256);
- subplot(2,1,1);
- stem([0:N-1],w);
- subplot(2,1,2);
- plot([-128:127],abs(fftshift(W)))




小。 旁瓣达到 的系数能加 更使机

### 矩形窗


- 矩形窗使用最多,习惯上不 加窗就是使信号通过了矩形 窗。这种窗的优点是主瓣比 有负旁瓣,导致变换中带 了高频干扰和泄漏, 甚至 出现负谱现象。
- clc, clear all, close all
- w = boxcar(N);

- W = fft(w, 256); subplot(2,1,1); stem([0:N-1],w);
- subplot(2,1,2);
- plot([-128:127],abs(fftshift(W)))



# 汉宁窗与矩形窗的谱图对比


- 汉宁窗主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小。
- 汉宁窗的旁瓣衰减速度也较 快
- 由以上比较可知, 从减小泄 漏观点出发,汉宁窗优于矩 形窗。但汉宁窗主瓣加宽, 相当于分析带宽加宽,频率 分辨力下降。



• 布莱克曼窗Blackman:二阶升余弦窗,主瓣宽,旁瓣比较低,但等效噪声带宽比汉宁窗要大一点,波动却小一点。频率识别精度最低,但幅值识别精度最高,有更好的选择性。

### 布莱克曼窗Blackman





- 二阶升余弦窗,主瓣宽,旁瓣比较低,但等效噪声带宽比汉宁窗要大一点,波动却小一点。频率识别精度最低,但幅值识别精度最高,有更好的选择性。
- 常用来检测两个频率相近幅度不同的信号

clc, clear all, close all
N=51;w = blackman(N);W = fft(w,
256);
subplot(2,1,1);
stem([0:N-1],w);



- 海宁窗 (hann) 大多数情况下都能满足需求。它同时具有很好的频率分辨率和较少的频谱泄露。如果不知道用什么窗。海宁窗是个不错的选择。
- Blackman: 常用来检测两个频率相近幅度不同的信号