Selvy WakeUp Android API

Selvy WakeUp Android Library (selvywakeup-release.aar)

wakeup_android_sample/selvywakeup/selvywakeup-release.aar 위 파일을 Android studio 에서 import 하여 사용

Android API Reference

안드로이드 SDK API 설명

WakeUp 은 singleton instance 형태로 동작하며, thread-safe 하지 않음 (앱에서 단일 instance 로만 사용 가능, 한번에 여러 thread 에서 사용하지 않도록 주의)

public static WakeUpSolid I(Context context, String root_path)

WakeUpSolid 의 Singleton instance 를 반환

Singleton instance 가 아직 생성되지 않은 경우

생성

Туре	변수명	i/o	설명
Context	context	in	Android context
WakeUpSolid	(return 값)	out	WakeUpSolid singleton instance

public int detect(short[] in_pcm)
public int detect(short[] in_pcm,int[] info)

PCM 입력 받아 시동어 검출

Туре	변수명	i/o	설명
short[]	in_pcm	in	PCM 입력
Int[2]	info	out	〈option override〉 NULL 아닐 경우 Detect된 트리거의 프래임 정보를 전달한다 Index 0: detect 된 Trigger의 끝점 프래임 정보 Index 1: detect 된 Trigger의 프래임 길이
int	(리턴 값)	out	<=0 : Keyword 검출 안 됨

public void reset()

입력 버퍼 및 카운터 등을 초기화

검출 중단 후 새로운 sound data 를 넣기 전에 실행

예제 코드

```
import com.selvasai.stt.selvywakeup.WakeUpSolid;
WakeUpSolid wakeupInstance = WakeUpSolid.I(context, root_path);
wakeupInstance.reset();
while (true) {
  N = recorder.read(buffer, 0, buffer.length);
  if (N < buffer.length)
 continue;
  // WakeUpSolid word detection
  int _frame_info[] = new int[2];
  int det = wakeupInstance.detect(buffer, _frame_info);
  if (\det \le 0) //  not detected
     continue;
  // detected
  printMessage("Detected at " + det + " frame! Trigger Started at " + (_frame_info[0] - _frame_info[1]) + "
  frame ");
}
```