
An overview of the Chinese version [7]

Matrix calculation

矩阵相乘的准则是:对于两个矩阵 A 和 B,如果 A 的列数等于 B 的行数,那么它们可以相乘,结果矩阵 C 的大小为 A 的行数乘以 B 的列数。具体地,如果 A 是一个 m 行 n 列的矩阵,B 是一个 n 行 p 列的矩阵,那么它们的乘积 C 是一个 m 行 p 列的矩阵,且 C 中的每个元素 C(i,i)等于 A 的第 i 行与 B 的第 i 列的乘积之和(长对长)。

例如,对于一个 4 行 3 列的矩阵 A 和一个 3 行 4 列的矩阵 B,它们可以相乘,结果矩阵 C 的大小为 4 行 4 列。矩阵 C 中的每个元素 c(i,j)都可以表示为 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的乘积之和。

具体地,矩阵A和B的乘积可以表示为:




因此,矩阵 A 和 B 的乘积 C 是一个 4 行 4 列的矩阵,其中每个元素 c(i,j)都可以表示为 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的乘积之和。

PCA in genomics

在基因表达谱分析中,PCA 可以用来寻找最具有代表性的基因表达模式,这些模式被称为主成分(principal components),每个主成分都是一组线性组合的基因表达值,它们可以描述整个数据集中的最大方差。当使用 PCA 对基因表达数据进行降维后,我们可以获得一个主成分矩阵,其中每个主成分都是一个向量,被称为 eigengene(特征基因),它代表了一组基因的联合表达模式。


在基因表达谱分析中,eigengene 可以被用来表示一组基因的表达模式,通过计算不同条件下不同样本的 eigengene 表达值,可以揭示基因表达模式在不同生理和病理状态下的变化。eigengene 还可以被用来鉴定不同基因表达模式之间的相似性和差异性,帮助研究人员发现基因之间的相互作用和调控关系,以及揭示不同基因之间的生物学功能。



Estimation and correction for the batch effect

批效应(batch effect)是指实验过程中由于多种因素引起的样本间差异,而不是真实的生物学变异所导致的数据偏差。批效应对于生物学实验结果的解释和应用可能会带来严重的影响,因此需要对其进行估计和修正。使用特征基因(eigengene)进行批效应的估计与修正是一种常用的方法,下面是具体的步骤:


- 1. 通过 PCA 等方法,计算数据集的主成分矩阵,获得每个主成分对应的特征基因(eigengene)。
- 2. 将数据集中的所有样本按照批次(batch)进行分类,将不同批次的样本分别进行分组。
- 3. 对于每个批次,计算该批次中所有样本的 eigengene 的均值和方差。
- 4. 将每个批次的 eigengene 的均值和方差作为参数,建立线性回归模型,对每个样本进行批效应的估计和修正。
- 5. 通过比较估计和修正前后数据的分布和差异,评估批效应的影响,并确定是否需要进一步的数据修正。



在异构数据集中,顶部特征基因通常是批因子。需要注意的是,批效应的估计和修正可能会影响数据的统计分析和结果解释,因此在使用特征基因进行批效应的估计和修正时,需要根据具体的实验设计和研究问题,选择合适的方法和参数,并进行适当的验证和比较。

principal component correction (PCC)

Principal Component Correction(PCC)是一种常用的批次效应校正方法,它基于主成分分析(PCA)的思想,通过寻找样本数据中的主要方差方向,并利用这些方向来控制批次效应。



PCC 的基本步骤如下:

- 1. 将数据集按批次进行分类,每个批次内部作为一个子集,每个子集可以由不同的样本组成,但同一子集内的样本应该具有相似的生物特性。
- 2. 对于每个子集,利用 PCA 方法对数据进行降维处理,提取出前 k 个主成分(Principal Components)。
- **3.** 对于每个子集,<mark>计算该子集的主成分平均值(Principal Component Mean,PCM</mark>),即<u>该子集内</u>所有样本在<u>主成分</u>空间中的平均向量。
- **4.** 对于每个子集内的样本,将其表示为该子集的主成分和 PCM 的线性组合,即该样本在每个子集内的主成分得分(Principal Component Scores)。
- **5.** 对于每个主成分,<mark>利用线性回归模型拟合出该主成分和批次之间的关系</mark>,即主成分得分和批次的线性回归系数(Regression Coefficient)。
- 6. 对于新的样本,首先利用 PCA 将其投影到主成分空间中,并计算其在每个子集内的主成分得分,然后利用对应的线性回归系数进行校正,得到纠正后的主成分得分。

7. 将纠正后的主成分得分重新转换到原始数据空间中,得到经过批次效应校正后的数据。

PCC 的优点在于可以在不需要其他信息的情况下,自适应地调整批次效应,并且可以同时处理多个批次。缺点在于,当样本之间的差异较大时,PCC 可能会引入不必要的噪声,因此需要谨慎使用。

PCA and tSNE/UMAP

PCA(Principal Component Analysis)、tSNE(t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)和 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)都是降维方法。

PCA 是一种线性降维方法,通过线性变换将高维数据映射到低维空间中,使得新的特征空间中的数据方差最大化,从而保留原始数据的最大信息。PCA 在降维过程中比较简单,计算速度快,但是无法处理非线性数据和复杂的数据结构。

tSNE 和 UMAP 都是非线性降维方法,可以处理非线性数据和复杂的数据结构。它们的主要区别在于算法的原理和结果可视化方式。

tSNE 是一种基于概率模型的降维方法,它通过对高维空间中的数据点之间的相似性关系建模,使用 t 分布来近似高维数据的相似度,将高维数据映射到二维或三维空间中,保留数据的局部结构和相似性。tSNE 的主要优点是保留了原始数据的局部结构,适用于可视化高维数据集的局部结构。

UMAP 是一种基于图论的降维方法,它通过构建高维空间中的局部邻域图,将高维数据映射到低维空间中,并保留数据的全局和局部结构。UMAP 的主要优点是具有更好的可扩展性,适用于大规模数据集的降维和可视化。

对于优缺点,PCA的优点是简单易实现、计算速度快,缺点是无法处理非线性数据和复杂的数据结构。tSNE的优点是保留了原始数据的局部结构,适用于可视化高维数据集的局部结构,缺点是计算时间较长、对参数敏感,可解释性差。UMAP的优点是具有更好的可扩展性,适用于大规模数据集的降维和可视化,缺点是在某些情况下可能会失去一些局部结构。

Method	Principle	Advantage	Disadvantage
PCA	Finding low dimensional projections that spread data as much as possible.	High interpretability as factor analysis	Work less well for non- linear patterns
tSNE / UMAP	Non-linear embedding that keep close-by points close using a probabilistic objective.	Can learn complex non- linear relationships	Axes have no meanings

总的来说,选择哪种降维方法取决于具体的问题和数据集。如果数据集是线性的,则可以使用 PCA;如果数据集是非线性的,则可以使用 tSNE 或 UMAP。如果需要保留原始数据的全局结构,则可以选择 UMAP;如果需要保留原始数据的局部结构,则可以选择 tSNE。

Performance of dimensional reduction methods in scRNA-seq

