模块设计 - 耦合与聚合

一、模块

- 模块 是可以组合、更换的单元,是组成系统、易于处理的基本单元。模块对外表现 为实现某功能的输入与输出,内部表示为程序代码与内部数据的结合。
- 目的 系统模块化设计的目的,是降低系统的开发难度,加强系统的可维护性。
- 要求 系统模块化设计的要求是,低耦合,模块间的联系尽可能的少;高内聚,模块 内的联系尽可能的多。其中耦合是主导因素,聚合则辅助耦合共同衡量模块独立性。

二、耦合

- **耦合度** 衡量不同模块间相互依赖的紧密程度。耦合度越高,模块独立性越弱。 [耦合 是指模块间的联结关系]
- **衡量因素** 1.一个模块对另一个模块的引用; 2.引用接口的复杂程度; 3.一个模块对另一个模块传递的数据量; 4.一个模块对另一个模块施加的控制数量。
- <u>分类</u> 系统模块间耦合程度,可粗略划分为无耦合、松散耦合与紧密耦合。按模块设计的要求,低耦合,系统的模块耦合度关系应尽量设计为松散耦合。




網合类型 包括非直接耦合、数据耦合、标记耦合、控制耦合、公共耦合与内容耦合。其中非直接耦合与数据耦合是模块化设计中的广泛应用的耦合类型。

| 耦合度 | | 耦合类型 | 模块独立性 |
|--------------|---|-------|----------|
| 低 | * | 非直接耦合 | 强 |
| | * | 数据耦合 | † |
| | | 标记耦合 | |
| | | 控制耦合 | |
| \downarrow | | 公共耦合 | |
| 高 | | 内容耦合 | 弱 |


无直接耦合 指两个模块无直接关系,仅有高层模块控制调用。模块独立性最强。

数据耦合 一模块调用另一模块时,被调用模块的输入和输出 都是简单的数据,属于松散耦合。数据耦合是模块间 必要的数据通信,是不可避免的。



标记耦合 也称特征耦合,指两个模块通过传递数据结构(而不是简单数据,如记录、数组)进行通信,而被调用模块只需要其中的部分数据项。标记耦合传递的数据


结构,会使得互不相关的模块建立依赖关系,往往会造成侦错上的困难,因此应尽量将标记耦合转化为数据耦合。



* 数据结构[用户数据]中包含了数据项用电量及用水量

控制耦合 指一个模块将控制信息传递给另一个模块,已控制被调用模块的内部处理逻辑。从分解角度看,导致控制耦合的主要原因是分解不彻底,被调用的模块不是执行单一的功能。使得控制模块必须知道被控制模块的内部逻辑,增强了依赖。因此,应尽量去除模块间的控制耦合,首先将被控制模块内的功能判定上移到

控制模块中进行, 然后将被控制模块 分解成若干单一功 能模块。



- 公共耦合 指多个模块访问同一公共数据区,如全局数据结构、共享通信、内存公共覆盖区等。公共耦合将导致可理解性降低、可维护性变差、可靠性变差等问题。因此,全局数据类型、公共数据区需要慎重选择使用。
- <u>内容耦合</u> 也成为病态耦合,指一个模块与另一个模块的内部属性产生关联(一个模块调用另一模块的内容,即内部数据、程序代码)。内容耦合是最高程度的耦合, 务必规避。

接口复杂度 衡量因素见表。

| 接口方式 | 直接引用 | 内容耦合 |
|-------|-------------|-------|
| | 语句调用 | 其他耦合 |
| 接口数据 | 数据项作参数 | 数据耦合 |
| | 数据结构、变量名作参数 | 标记耦合 |
| | 开关量作控制变量 | 控制耦合 |
| | 全局数据结构公共数据区 | 公共耦合 |
| 无接口关系 | | 非直接耦合 |

三、聚合

聚合度 衡量一个模块内部个组成部分之间的结合的紧密程度。

聚合类型 包括功能聚合、顺序聚合、通信聚合、过程聚合、时间聚合、逻辑聚合与偶然 聚合。

| 聚合度 | 聚合类型 | 模块独立性 |
|----------|------|-------|
| 低 | 偶然聚合 | 弱 |
| ı | 逻辑聚合 | 1 |
| | 时间聚合 | |
| | 过程聚合 | |
| | 通信聚合 | |
| + | 顺序聚合 | * |
| 高 | 功能聚合 | 强 |

<u>功能聚合</u> 指一个模块内所有成分的处理动作全部为了完成某一个功能,且只执行一个功能,缺一不可。

顺序聚合 指一个模块中各成分的工作是有次序的, 能完成多个操作且前一个操作处理的输出 是下一个操作的输入,成分之间的关系较为 紧密。



通信聚合 指一个模块内各部分使用相同的输入数据,或产生相同的输出结果。



- <u>过程聚合</u> 指一个模块内个处理成分的动作各不相同,彼此没有什么关系,这些成分却收到一个控制流的支配,并由控制流决定它们的执行次序。与顺序聚合不同,过程聚合的成分并没有固定的执行次序。
- <u>时间聚合</u> 指一个模块内的各成分必须在同一时间内执行,这些功能只因为时间因素关联 在一起。如系统初始化模块。
- 逻辑聚合 指一个模块执行若干种类似的功能(仅在逻辑上有相似的功能,没有意义上的相同),每次调用该模块时,由控制参数决定执行哪一项模块功能。增加了模块间耦合。

偶然聚合 模块内各部分无联系。