t-SNE: 原理、公式、应用与实战

2025年9月17日

1 引言

t-分布随机邻域嵌入(t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, t-SNE)是一种非线性降维方法,用于将高维数据可视化到二维或三维。它通过将样本间距离转化为概率,并最小化原空间与嵌入空间邻域概率分布的 KL 散度,从而获得直观的簇结构。

2 原理与公式

2.1 高维相似度

对高维样本 x_i, t-SNE 定义条件概率衡量相邻关系:

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\|_2^2 / 2\sigma_i^2)},$$
(1)

其中 σ_i 通过二分搜索确定,使该分布的困惑度(perplexity)等于用户设定值。

2.2 低维嵌入

在嵌入空间中, t-SNE 采用自由度为 1 的学生 t 分布:

$$q_{ij} = \frac{\left(1 + \|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j\|_2^2\right)^{-1}}{\sum_{k \neq l} \left(1 + \|\mathbf{y}_k - \mathbf{y}_l\|_2^2\right)^{-1}}.$$
 (2)

优化目标为对称化的 KL 散度:

$$C = \sum_{i} \sum_{j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}, \qquad p_{ij} = \frac{p_{j|i} + p_{i|j}}{2n}.$$
 (3)

低维分布的重尾特性可缓解"拥挤问题",使得远距离样本在嵌入图中保持分离。

3 应用与技巧 2

2.3 优化与实践要点

通过带动量的梯度下降及早期夸大(early exaggeration)优化 C。早期夸大会暂时放大 p_{ij} ,使簇先收紧再放松。恰当的困惑度(一般 5–50)平衡局部与全局结构;多次随机初始与学习率调节有助于避免劣质局部最优。

3 应用与技巧

- 探索性可视化: 在图像、文本或单细胞 RNA-seq 数据上揭示簇结构。
- 流程评估: 比较不同预处理或特征编码的效果,观察 t-SNE 图的差异。
- 原型选择: 在聚类结果中挑选代表样本进行标注或复核。
- 实用建议: 先对特征缩放,多尝试困惑度并结合元数据标注簇,谨慎解读全局距离。

4 Python 实战

脚本 gen_t_sne_figures.py 对数据进行标准化,在多个困惑度下运行 t-SNE,并保存嵌入结果及 KL 散度随困惑度变化的诊断曲线。

Listing 1: 脚本 $gen_{ts}ne_{f}igures.py$

5 实验结果 3

5 实验结果




图 1: 不同困惑度下的 t-SNE 嵌入,可按类别着色




图 2: KL 散度随困惑度变化的曲线,用于判断稳定区间

6 总结

t-SNE 通过邻域概率匹配捕获局部结构,减少拥挤效应,实现高维数据的直观可视 化。合理调节困惑度、学习率与迭代次数能获得稳定的映射图,辅助探索分析。示例展 示了如何比较不同困惑度的嵌入并借助 KL 散度诊断稳定性。