## Massa do dijet:

A massa do dijet é definida como:

$$M_{dijet} = \sqrt{2Et_1Et_2(\cosh(d\eta) - \cos(d\phi))}$$
 (1)

onde,

$$d\eta = \eta_{jet1} - \eta_{jet2} \tag{2}$$

$$d\phi = \phi_{iet1} - \phi_{iet2} \tag{3}$$

O cálculo de propagação de erros foi feito apenas em relação a  $Et_1$  e  $Et_2$ . Sendo assim, podemos escrever a massa do dijet da forma:

$$M_{dijet} = \sqrt{Et_1 Et_2 \times A} \tag{4}$$

onde

$$A = 2(\cosh(d\eta) - \cos(d\phi)) = const. \tag{5}$$

## Cálculo de propagação de erros da massa do dijet:

$$\sigma_{M_{dijet}} = \sqrt{\left(\frac{\partial M_{dijet}}{\partial E t_1}\right)^2 (\sigma_{Et_1})^2 + \left(\frac{\partial M_{dijet}}{\partial E t_2}\right)^2 (\sigma_{Et_2})^2}$$
 (6)

derivadas parciais:

$$\frac{\partial M_{dijet}}{\partial E t_1} = \frac{\partial ((E t_1 E t_2 \times A)^{1/2})}{\partial E t_1}$$

$$= \frac{1}{2} (E t_1 E t_2 \times A)^{-1/2} A E t_2 = \frac{1}{2} \frac{A E t_2}{\sqrt{E t_1 E t_2 \times A}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{A E t_2 \sqrt{E t_1 E t_2 \times A}}{E t_1 E t_2 \times A}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{E t_1 E t_2 \times A}}{E t_1}$$

$$= \frac{M_{dijet}}{2E t_1}$$

$$\frac{\partial M_{dijet}}{\partial E t_2} = \frac{M_{dijet}}{2E t_2}$$
(7)

Substituindo (7) e (8) em (6):

$$\sigma_{M_{dijet}} = \sqrt{\left(\frac{M_{dijet}}{2Et_1}\right)^2 (\sigma_{Et_1})^2 + \left(\frac{M_{dijet}}{2Et_2}\right)^2 (\sigma_{Et_2})^2}$$
(9)